

ÉTUDE TECHNIQUE

Nom du projet	Déploiement de la SES	Version	1.0	
Auteur	Auteur Vincent Draghi		01/02/2019	
Destinataire	Destinataire Chef de projet		Étude Technique	



TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION	3
A. Objectifs du document	3
II. ÉTUDE TECHNIQUE	3
A. Architecture technique	3
1. Installation commune	5
2. Configuration de la solution : côté serveur	7
3. Configuration de la solution : côté agent	10
B. Analyses techniques des fonctionnalités	12
1. Mécanismes de Protection	12
2. Politique de sécurité	14
3. Chiffrement	21
4. Surveillance de l'activité	24
III. PLANNING	27
IV. BILAN DES COÛTS	29
V. SUIVI DU PROJET	30



I. INTRODUCTION

Le 13 mars 2018, lors d'une réunion plénière consacrée à l'analyse fonctionnelle détaillée des modules, le comité de direction et de pilotage du projet accepte les paramétrages par l'équipe MOE. L'équipe projet ne rencontre pas de difficultés techniques ou organisationnelles et le planning estimé reste inchangé. Le budget a pris en compte le coût matériel.


A. Objectifs du document

Le document explique comment configurer chaque module selon l'avis du groupe projet MOE qui s'était basé sur le mode d'emploi fourni par la CFCM. Ce document n'est pas un manuel d'utilisation exhaustif mais constitue un cahier des charges de réalisation pour les prochaines phases du projet.

II. ÉTUDE TECHNIQUE

A. Architecture technique

L'exploitation de Stormshield Endpoint Security (SES) fait intervenir les composants et acteurs projets suivants :





• Configuration de la console d'administration

La console d'administration permet de définir la politique de sécurité, d'administrer les utilisateurs et de consulter les journaux (logs) remontés par les postes clients.

- Systèmes d'exploitation : Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64 bit.
- Intel Core 2 Duo E6850 3 GHz
- RAM :4 Go
- Espace disque principal: 200 Go desktop HDD
- Adresse Ip: 192.168.15.5
- Communications sortantes: Port TCP 16007, TCP 1434

Configuration des serveurs Stormshield Endpoint Security

La politique de sécurité est déposée sur un serveur, à partir duquel elle est régulièrement téléchargée par les postes clients. Ce serveur permet également de déployer une mise à jour du logiciel et réceptionne les journaux générés par les postes clients.

- Systèmes d'exploitation : Windows 2016 R2 64 bits.
- RAM: 32 Go.
- 8 cœurs à 3 GHz ou plus.
- 1 carte réseau Ethernet D-Link PCIe, 10 Gigabits Ethernet pour la liaison vers les postes agents.
- 1 carte réseau Ethernet Intel PCI-Express 3.0, 10 Gigabits Ethernet pour la liaison au serveur SQL de logs.
- Espace disque principal: 500Go HDD.
- Adresse IP: 192.168.15.3 et 192.168.15.4
- Pour les communications entrantes: Port TCP 16004 16007
- Pour les communications sortantes: Port TCP 16006, TCP 80, Port UDP 1450

Configuration du serveur de base de données

Poste situé au DSI, au Service Infrastructure réseau et systèmes, pôle réseau

- Systèmes d'exploitation : Windows 2012 R2.
- SES stormshield étant optimisé pour SQL server 2012, la base de données utilise actuellement SQL 2014 version 64 bits entreprise (aucun impact significatif sur les performances)
- RAM: 32 Go.
- Intel i7-9700K, 8 cœurs, 3,6 GHz

1 carte réseau Ethernet Intel PCI-Express 3.0, 10 Gigabits Ethernet relié à le serveur Stormshield Endpoint Security.



- Espace disque principal : 2 T0 (Partition Système, C :100 Go, Partition D : 10 Go SQL, 900 Go de bases de données des logs, 700 Go pour la sauvegarde de la base de donnée des logs.
- Adresse IP: 192.168.15.8
- Communication avec les serveurs et la console SES: Port TCP 1433
- Configuration des postes agents

Les 2800 unités centrales sont en cours de migration d'après le schéma directeur de l'amélioration du SI d'ici 2022. Le siège central (Direction-DSI) bénéficie de changements majeurs en cours.

Voici la configuration variable actuelle, qui remplit les prérequis à l'installation de Stormshield :

- Systèmes d'exploitation : Windows 7 SP1 / Windows 8.1
- RAM: entre 2 à 4Go.
- Processeur: Amd Mono-cœur 2Ghz/ Intel Dual-corei3-6100
- Pour les communications sortantes: Port TCP 16006

Communications sortantes entre l'agent et le serveur Stormshield Endpoint Security : Port TCP 16004-16006

1. Installation commune

Le 15 mars 2018, une réunion technique d'avancement avec les membres de l'équipe MOE a eu lieu avec la présence d'un membre du comité de pilotage : Mr Gilbert Saduc, consultant sécurité à la CFCM. La solution a été livrée par la caisse nationale avec des pré-configurations à ajuster pour notre SI et faciliter les configurations et l'installation. Il a été jugé plus efficace d'utiliser les fichiers de configuration, certificats de sécurité, paramètres pare-feu, clés de sécurité dans une clé USB sécurisée à double authentification. MOA valide cette solution.

L'installation de la console SES, des deux serveurs SES, de la base de données et des postes agents suivent la même procédure (sauf au moment du choix des composants). Les administrateurs, comme établis dans l'étude détaillée, se chargent de l'installation. Les serveurs et les postes agents nécessitent des paramétrages supplémentaires spécifiques développés dans les parties techniques suivantes.

Pour installer Stormshield Endpoint Security, procéder de la façon suivante :

- 1. Double-cliquer sur « setup.exe ».
- 2. Sélectionner la langue souhaitée.
- 3. Choisir le type d'installation : « personnalisée »
- 3. Définir les paramètres selon le rôle attribué :





Vérifiez que la case « Déploiement des agents » n'est pas cochée. Cliquez sur « suivant ». Les administrateurs et consultants sécurité ont déjà paramétré le reste de l'installation commune.

Pour le serveur de la base de données (Boris Denvert, administrateur) : cochez la case « SQL Server 2012 Express Edition » dans la fenêtre précédente.

- 2. À l'étape Super Admin, choisissez choisir le compte « MSSQL SA » (Identifiant et mot de passe prédéfinis)
- 3. Dans l'étape de l'instance de base données, les ports fixes sont déjà affichés ; Cliquez sur suivant.
- 4. Dans l'étape finale, cochez « Installer la base de donnée principale » et « Installer la base de données d'alertes »






2. Configuration de la solution : côté serveur

Les administrateurs Xavier Klein et Michel Kali se chargent de la configuration des deux serveurs pour permettre une collecte efficace des logs tout en diffusant les politiques de sécurité.

Dans la partie « Gestion des environnements de la console » (cf ci-dessous), le panneau « Serveurs » permet d'ajouter, modifier ou supprimer un serveur. Tous les serveurs Stormshield sont listés dans ce panneau. Il faut vérifier que les serveurs apparaissent bien et soit détectés.

Si ce n'est pas le cas, pour ajouter des serveurs, il faut effectuer une recherche dans l'annuaire Active Directory, ou, si le serveur n'appartient pas à Active Directory il faut rechercher par l'adresse IP ou par le nom NetBIOS.




La politique de configuration du serveur comprend différentes zones :

- Gestion des connexions agent.
- Configuration de la surveillance des logs.
- Configuration Syslog.
- Configuration SMTP.
- Chiffrement.
- Mises à jour du logiciel.
- Service d'authentification.


(voir capture d'écran suivante)





Gestion des connexions agents

Il faut prendre en compte dans notre contexte, la limite de connexions simultanées des postes agents. Dans notre cas, la moyenne est estimée entre 1300 à 1800 connexions (dont périodes de sollicitions intensives) par jour. L'interface de la gestion des connexions agents est le suivant :




Les définitions des termes figurant sur l'interface sont les suivantes :



- Nombre d'agents pouvant se connecter simultanément: fixer la valeur à 1800. Si trop d'agents sont connectés en même temps, le serveur sera considéré comme inaccessible pour les agents en surnombre. La situation ne devrait pas se produire.
- **Nombre maximum d'agents assignés au serveur :** fixer la limite à 50000. Lorsque ce nombre est atteint, le serveur refuse les connexions de nouveaux agents. Ils sont alors dirigés vers le deuxième serveur SES.
- **Temps de rafraîchissement des jetons** (sec) : fixer la valeur à 450 secondes. Cela correspond à l'intervalle de temps entre chaque envoi de jeton par le serveur aux agents.
- **Temps de reconnexion** (sec) : fixer la valeur à 450 sec. Cela correspond à l'intervalle de temps pour la tentative de reconnexion automatique des agents au(x) serveur(s) lorsque l'agent est en mode déconnecté.
- **Période de remontée des logs** (sec) : fixer la valeur à 1500 sec. Cela correspond à l'intervalle de temps entre chaque remontée de logs des agents vers leurs serveurs. La remontée des logs se fait sur un canal distinct de la récupération de politiques. Le port utilisé pour la communication des logs est le port TCP sécurisé 16004.
- **Version d'agent minimale autorisée** : mettre comme valeur= version 1.2.version de l'agent minimale requise pour se connecter au serveur. Ce paramètre est important, surtout vis-à-vis de la critique de l'existant concernant les portables nomades à maintenir à jour.

Configuration de la surveillance des logs

Voici l'interface de la configuration de la surveillance des logs :



Les définitions des termes figurant sur l'interface sont les suivantes :


- **Instance de la base de données** : il faut entrer l'adresse IP du serveur SQL utilisé pour la base de données de logs.
- **Mot de passe de la base de données** : mot de passe du compte utilisé pour la base de données de log. Il a été défini pendant l'installation de la base de données Stormshield.
- Langue de remontée de logs : langue utilisée pour la remontée de logs.




3. Configuration de la solution : côté agent

Sarah Valerbe (pôle déploiement) et son équipe sont chargées de la configuration côté agent.

- Édition de la politique de configuration dynamique de l'agent :




Interface graphique de la configuration d'agent :




- Affichage de l'icône dans la barre d'état : option à activer dans notre situation.
- Notification (pop-up) : pour ne pas gêner les utilisateurs et éviter des démarches de ticketing inutiles de la part des agents, cette fonctionnalité est désactivée. Il faut s'assurer qu'elle soit bien désactivée.

L'interface graphique du mode de protection de l'agent se présente comme suit :





- Activation des logs : il faut activer les logs au niveau de Configuration d'agent.
- * Activation des logs d'autoprotection : mettre en mode « StandBy »
- * Activation des logs de chiffrement : mettre en mode « Warning » Les deux options permettent de contrôler les logs Stormshield Endpoint Security qui sont affichés et filtrés dans Surveillance > Logs Logiciel.



Chaque type d'activation de logs contient les paramètres suivants pour enregistrer et consulter les logs :

- Interface utilisateur : ces logs sont affichés dans l'interface utilisateur.
- Pop-Up : fenêtre de notification utilisateur.
- Base de données : remontée des logs dans la base de données. Ils sont alors visibles dans la console depuis le menu Surveillance.
- Application externe : les logs sont envoyés à un système externe comme Syslog ou un serveur SMTP.

Gestion des mises à jour : elle permet de définir la version vers laquelle l'agent se mettra à jour lorsque des mises à jour sont déployées sur le serveur Stormshield Endpoint Security. => Vérifier si par défaut, le module est actif.




B. Analyses techniques des fonctionnalités

Le 3 mars 2018, une instance avec l'équipe projet MOE et MOA a établi les principales consignes pour rédiger le cahier des charges technique sur l'ensemble des fonctionnalités.

Une prochaine réunion d'avancement aura lieu le 11 mars 2018 pour valider l'analyse technique des paramétrages, dans le respect du planning fixé.

1- Mécanismes de Protection








Sept catégories de règles sont à activer


- <u>Composants kernel</u>: cette catégorie sert à contrôler le chargement des drivers et à détecter les drivers suspects sur les postes de travail en 32 bits uniquement.
- <u>Périphériques amovibles</u>: cette catégorie détermine les périphériques amovibles susceptibles d'être utilisés par les postes clients.
- *Firewall réseau :* cette catégorie permet un contrôle statique et dynamique du firewall réseau.
- Règles applicatives : cette catégorie regroupe :
- o Toutes les règles associées à l'exécution des applications.
- o Toutes les règles associées à la modification des applications.
- °L'ensemble des applications locales de notre SI et nationales seront intégrées.
- *Extensions* : cette catégorie sert à définir des règles en fonction du type de fichier, quelle que soit l'application qui y accède.
- <u>Applications de confiance</u> : cette catégorie permet de libérer certaines applications de tout type de contrôle afin d'éviter un éventuel blocage intempestif.
- Politique de liste blanche et liste noire à importer

L'approche liste blanche consiste à interdire tout ce qui n'est pas explicitement autorisé. L'approche liste noire consiste à autoriser tout ce qui n'est pas explicitement interdit. Ces deux approches sont combinées pour tout ce qui a trait à l'accès réseau et une approche liste noire pour l'accès aux applications utilisables par les utilisateurs.

Les listes et règles sont à importer depuis la clé USB sécurisée de configuration SES qui continent le fichier (FirewallGlobalCFCM.scer) de notre firewall applicatif géré par Panda Adaptive Defense.



Il est possible d'activer et désactiver plusieurs règles pour gagner en efficacité.




Acteurs concernés

- Michael Taudili, conseiller du système d'information
- Maxime Lauris, expert infrastructure du SI
- Paul Mileme, coordinateur projet SI
- Romain Hélios, technicien réseau Télécom Expert.



2- Politique de sécurité








Dans notre situation il a été choisi l'identification par certificat de signature.

L'identification par certificat présente l'avantage de ne pas reposer sur une version ou un chemin d'une application mais uniquement sur sa signature numérique. Ainsi, il est plus pratique et rapide d'autoriser ou de bloquer l'ensemble des applications quel que soit leur emplacement sur le poste de travail.

Mettre : « Certificats des applications » et choisir le dossier « Certificats X509 » contenant les certificats depuis la clé USB sécurisée de configuration SES



On valide pour intégrer la liste des certificats et finaliser la liste de la création des entrées.


Acteurs concernés

- Frédéric Odenrio, conseiller système d'informations (pôle application)
- Xavier Klein, expert infrastructures SI
- Sarah Valerbe, référent support technique utilisateur
- Boris Denvert, administrateur de base de données confirmé



Fonction	2- Comport	ement Système				
détaillée	Permet de paramétrer le contrôle du comportement du système ainsi que le contrôle du comportement des applications.					
	☐ 🕝 Application Behavior Control					
Fonctionnement et paramétrage	Applications access Execution control Execution control on removable device Socket access File access Liste des fonctionnalités et niveau de sécu - Blocage des attachements: le mé permet à un code malveillant de :	écanisme d'attachement aux applications e autre application. ion. mécanisme contrôle le lancement des re. Un code malveillant peut en effet être corisée. phérique amovible : une confirmation est fichier exécutable (.exe) est lancé depuis le mode « Discret » blanche dans laquelle aucun accès réseau				
	- <u>Composants Kernel:</u> contrôle automatique du chargement des drivers et détection des drivers suspects. Choisir le mode « Elevé »					





- Nathan Amber, technicien réseau et Télécom

concernés




Fonction 3-Contrôle des périphériques Les paramètres du groupe peuvent comprendre les éléments suivants en fonction du type de périphérique sélectionné: •Ports infrarouges. Ports parallèles. Ports séries. •Lecteurs de cartes à puce USB. oDispositifs de pointage (exemples: souris, tablettes graphiques, etc.) et HID (Human Interface Device) claviers. · Fonctionnalité U3 : bloque l'exécution des Autorun sur les clés USB U3 et les lecteurs de CD-ROM. Périphériques de stockage de masse (exemples : clés et disques durs USB, FireWire, etc.). Sous périphériques amovibles, cliquer sur « Groupe v1 » pour appliquer la liste prédéfinie. Le panneau des paramètres du groupe sur la droite change en fonction du type de périphérique sélectionné dans la zone «Paramètres du groupe ». Les zones suivantes sont disponibles: 🖃 🔓 Group Settings Device Type Mass storage Default access rights Read/Write Fonctionnement ARFA A Plug/Unplug Audit et paramétrage File encryption Enabled Access right if encryption is cancelled Read Allowed Stand-alone decryption tool (SURT) 🖃 🚡 USB Settings Removable devices enrollment Disabled AREA B Restore trust status Disabled * X ± AREA C Removable Devices Extension Rights ■ Description **∓** ± • + - x - 🖸 - Ŧ Read/Write Word files doc Device Type Vendor ID Product ID Denied Executable exe ✓ usb 3034 89654 AREA D 4569 firewire 456789 Zone A : Paramètres du groupe Ces paramètres sont applicables à l'ensemble de la liste des périphériques du groupe. Zone B: Paramètres USB Ces paramètres permettent de changer l'état d'enrôlement des périphériques du groupe. Zone C : Groupe de périphériques Il s'agit des périphériques qui constituent le groupe.



	Zone D : Exceptions sur les extensions de fichiers			
	Mettre des droits d'accès par défaut sur « Lecture/écriture »			
Actourc	- Maxime Lauris, expert infrastructure SI			
Acteurs concernés	- Charlie Ganegue, consultant infrastructure SI			
Concernes	- TourianEn'ma, consultant infrastructure SI			

Fonction détaillée	4- Contr	4- Contrôle de la sécurité réseau						
usumss	système de détection d'intrusion système de prévention d'intrusion (I	decurity protège l'activité réseau à l'aide d'un (Intrusion Detection System (IDS)) et d'un entrusion Prevention System (IPS)).						
Fonctionnement et paramétrage	 Contrôle d'intégrité des trame Contrôle d'intégrité UDP : me Le réglage de la sensibilité de l'suivantes : Protection contre le flood (Suppresente le balayage de parties ports et blocage de l'adresse IP a 	n TCP: mettre sur « Activer » n ICMP: mettre sur « Activer » es Ethernet: mettre sur « Activer » ttre sur « Activer » IDS (>Haute) active les fonctionnalités IPS ession des connexions > 20) ports (filtrage et blocage des paquets au niveau						
Acteurs concernés	réseau). - Xavier Klein, expert infrastructures - Nathan Ambert, technicien réseau e - Frédéric Odenrio, conseiller du syst	t Télécom						









3-Chiffrement

Voici l'interface, volet du chiffrement (politique de chiffrement)



Fonction détaillée	1- Chiffrement de fichiers
Fonctionnement et paramétrage	Les fichiers au niveau de confidentialité secret et à l'intégrité complète sont concernés par ce dispositif (direction, RH, cellules contrôles, comptabilité, dossiers assurés sensibles) • Chaque fichier est chiffré à l'aide d'une clé de chiffrement distincte. • Gestion individuelle des fichiers chiffrés.





- 1. Cliquer sur l'objet dans le menu Environnement de la partie Gestion des environnements.
- 2. Se placer dans le panneau des Politiques liées.
- 3. Sélectionner la politique de chiffrement via la liste déroulante dans la catégorie Chiffrement : « CFCFM politique chiffrement »
- 4. Cliquer sur Déployer sur l'environnement.

Cette action doit être effectuée à chaque modification de la politique de chiffrement.

Les administrateurs peuvent également agir manuellement à distance depuis les postes administrateurs.

Pour s'authentifier, faire un clic droit sur l'icône Stormshield Endpoint Security dans la barre des tâches et sélectionner Authentification > Accès aux données protégées.



Acteurs concernés

- Romain Hélios, technicien réseau Télécom Expert
- Michael Taudili, conseiller du système d'informations
- Boris Denvert, administrateur base de données confirmé



Fonction détaillée	2- Chiffrement du disque						
	Le chiffrement total du disque permet de tout chiffrer sur une partition donnée du disque. Il est compatible seulement avec l'interface BIOS qui supporte le schéma de partitionnement MBR et il n'est pas compatible UEFI (partitionnement GPT). Les paramètres pour le chiffrement total du disque permettent de contrôler les paramètres suivants :						
	☐ 🔓 Full Disk Encryption Parameters						
Description	Full Disk Encryption Partition encryption Block-cipher mode of operation Secure shredding before encryption Number of secure erase cycles Allow automatic restart Single Sign-On (SSO) One-time recovery password Use guest account	✓ Enabled System partition CBC-Advanced ☑ Disabled 3 ☑ Disabled ☑ Disabled ☑ Disabled ☑ Enabled ☑ Use challenge					
	 Chiffrement des partitions : « activer » Mode opératoire de chiffrement : « CBC » Effacement sécurisé avant chiffrement : « désactivé » Nombre de cycles d'effacement sécurisé : 5 Autoriser les redémarrages automatiques : « activer » Authentification unique (SSO) : « activer » Renouvellement automatique du mot de passe de recouvrer Utilisation d'un compte invité : « désactiver » 	nent : « désactiver »					
Acteurs concernés	 Boris Denvert, administrateur base de données confirmé Maxime Lauris, expert infrastructure du SI Paul Mileme, coordinateur projet SI 						





4- Surveillance de l'activité

Fonction détaillée	1- Surveillance des agents							
Description	Stormshield Endpoint Security permet de contrôler, surveiller et enregistrer l'activité des postes de travail grâce aux fonctionnalités suivantes situées dans les parties Gestion des environnements, Surveillance et Administration de la console : • Surveillance des agents. • Tableau de bord. • Logs. • Configuration des logs. • Audit de la console. Les options d'affichage pour la surveillance des agents citées ci-dessus sont à activer via (menu Surveillance > Agents)							
	Agents: [Connected:2 Disconnected:2]							
	Host Name OS IP Address Net Mask Option AD Name Agent Config Policy Configuration Last synchronization First Connection Last connection Last connection Last connection Last synchronization First Connection Last connection							
	C3-SSO-W7X64 Windows 7 x64 SP1 192.168.1 255.255.2 Secure Edition C3-SSO-W7X64 7.2.23 Valid Basic template (5) Dynamic config. (2) 7/16/2018 11:33:04 AM 6/25/2018 10:34:52 AM 7/16/2018 11:35:08 AM							
	C2-SSO-XP Windows XP SP3 192.168.1 255.255.2 Secure Edition C2-SSO-XP-QA 7.223 Invalid Default/SecurityPolicy (1) Dynamic config. (1) 7/13/2018 933:31 AM 6/25/2018 11:09-45 AM 7/13/2018 3:51:12 PM C20-SSO-INSIDER Windows 10 192.168.1 255.255.2 Professional Edi 7.223 Invalid Default/SecurityPolicy Default/DynamicAgentPolicy 7/5/2018 5:04-52 PM 6/25/2018 11:15:39 AM 7/6/2018 4:29:20 PM							
	i Status v							
	Conni Servers Discor Status							
	Uscor Options Ucensi Agent Version							
	•							
	Mettre sur « statut » comme sur le menu déroulant.							
Acteurs	Mettre sur « statut » comme sur le menu déroulant Nathan Ambert, technicien réseau et Télécom							

Fonction détaillée	2-Tableau de bord
	Le Tableau de bord offre une vision globale et actualisée de l'état du parc. Il se compose de quatre graphiques paramétrables permettant d'afficher sur un seul écran différentes informations.
Description	<u>Configuration des agents</u> : choisir « À jour, connecté »
	<u>Histogramme des derniers événements</u> : valeur « 500 »
	Agents générant le plus d'événements : laisser par défaut









	Exécuter la mêr	ne démarcl	ne pour les	logs réseau	l:				
	Environment Manager	/ Log Manager							
	Check Out () Refresh	Check In Un	do CheckOut						
	■ Types	+ × 💌 🕆 🥫	F 1 4 7 1	<u>±</u>					
	Software Logs	Action	i Status	User interface	□ Pop-up	Database	Syslog	☑ SMTP	₹ %SOURCE% ₹
	System Logs Network Logs	☑ (#.)?CREATE	BLKEXECUTE	0	8	0	0	8	.*(<,*><,*>)? .*
	Device Logs	☑ .*	.*	8	8	8	8	8	.*\\av\\AVTC\\a*
		☑ .*	*	8	8	8	8	8	.*\\av\\AVTC*
		(#.)?LOCK-KEY	BLK	8	8	8	8	8	.*(<.*><.*>)? .*
		✓ (#.)?AV	.*	②	8	Ø	8	8	.*(<.*><.*>)? .*
		(#.)?SUSPECT-D	*	②	②	②	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
		(#.)?BAD-KEY	BLK	8	8	8	8	8	.*(<.*><.*>)? .*
		(#.)?SOCK*	.*	8	8	8	8	8	.*\\av\\AVTC*
		✓ .*-DRIVER	.*	Ø	8	②	8	8	.*(<.*><.*>)? .*
		(#.)?HOOKED-D	*	②	②	②	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
			*	Ø	igoremsize	igoremsize	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
		✓ (#.)?.*	RDONLY	8	8	8	8	8	.*(<.*><.*>)? .* a
		✓ (#.)?OPEN	BLK	Ø	8	igoremsize	②	8	.*(<.*><.*>)? .*
		✓ (#.)?OPEN	EXT-BLK	Ø	8	Ø	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
		(#.)?CREATE	BLK	②	8	②	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
		(#.)?CREATE	EXT-BLK	Ø	8	②	②	8	.*(<,*><,*>)? .*
	_	# \2CREATE	RIKCREATE			<u> </u>	<u> </u>	0	*// *\/ *\/ *\17 *
Acteurs	- Frédéric Oden	rio, conseil	Ier du systè	me d'infor	mations	5			
concernés	- Boris Denvert,	administra	ateur base d	le données	confirn	né			

Une instance projet avec l'équipe projet MOE et MOA a validé le 11 mars l'analyse technique. Du 12 au 17 mars 2018, a lieu des réunions fréquentes entre AMOA (MSSI-DPO) et MOA sur les questions de sécurité et la revue systématique et granulaire des paramétrages (listes blanches/noires, contrôle des habilitations, accès applications...).

Le 18 mars, ce jalon technique est validé, en compagnie de MOE, MOA, AMOA, les administrateurs, le CODIR et COPIL.



III. PLANNING

Étapes	Mars 2018 Avril 2018						
PHASE DE RÉALISATION	S11	S12	S13	S14	S1 5	5	S16
Formation technique avec le prestataire Stormshield	Toute l'équipe						
Préparation de l'environnement test	MK, XK, RH, MT						
Tester la compatibilité de SES avec le firewall SN210		BD, MK, ML					
Tester la compatibilité de SES avec les logiciels de cybersécurité existants		ML, MK, XI BE					
Activation et tests des différents modules de la Solution sur des postes tests			PM, ML, M BD	1K,			
Activation et tests des contrôles et audits des périphériques				RH, MT, X ML	K,		
Étude sur la configuration standard de la Solution et de ses modules					F	MOA, PM, MK	
Recettes fonctionnelles							MOA, MOE, PM, FO

• Toute l'équipe projet :

- MOE= Mr Simon Fournier, du service infrastructure réseau et système.
- MT = Michael Taudili, conseiller du système d'informations
- FO= Frédéric Odenrio, conseiller du système d'informations

- NA = Nathan Ambert, technicien réseau et Télécom
- MK =Michel Kali, expert infrastructures du SI
- XK = Xavier Klein, expert infrastructures SI



- BD = Boris Denvert, administrateur de base de données confirmé
- PM = Paul Mileme, coordinateur projet SI
- MOA= Eleonore Lauren, directrice du système d'informations
- AMOA= Sandrine Polette, MSSI-DPO

- ML = Maxime Lauris, expert infrastructure SI
- RH = Romain Hélios, technicien réseau Télécom Expert.

Étapes	Mai 2018					
PHASE DE MISE EN ŒUVRE	S17	S18		S19		S20
Déploiement de la Solution sur l'ensemble des postes fixes	Pôle	déploiement				
Activation et coordination du déploiement de la Solution sur les postes nomades				MB,	VA	
Réalisation d'un document à usage interne			PW, CG			
PHASE D'EXPLOITATION - MAINTENANCE				Pôle assistance		istance

• Pôle déploiement :

- SV = Sarah Valerbe, référent support technique utilisateur
- VA = Victor Anemos, référent technique support utilisateur
- MB = Malika Benaya, référent technique support utilisateur

• Pôle assistance :

- TE =TourianEn'ma, consultant infrastructure SI
- PW = Patrick Wilson, référent technique support utilisateur
- CG = Charlie Ganegue, consultant infrastructure SI



IV. BILAN DES COÛTS

Nous rappelons que le coût des licences pour Stormshield Endpoint Security et les frais de formations externes par le prestataire ont déjà été payés par la CFCM.

Le bilan des coûts est le suivant :

	Jours estimés	Jours consommés	Coût HT/jour	Total consommé	Budget de départ		
Coût Internes							
Expression des besoins	7	6	825	4950	5775		
Étude préalable	8	9	825	7425	6600		
Étude détaillée	16	16	825	13200	13200		
Étude technique	5	5	825	4125	4125		
Réalisation	26	0	825	•	21450		
Mise en œuvre (déploiement)	3	0	825	-	2475		
Coûts annexes	-	-	-	-	100		
Coûts externes							
Achat matériel					4500		
TOTAL	89	27		29700	58225		



V. SUIVI DU PROJET

Étapes de la mise en place du projet	Date	Intervenants aux réunions					
1. EXPRESSION DES BESOINS							
Lancement de la phase d'expression des besoins	05 février 2018 06-07	- Comité de direction et de pilotage de projet - MOA - AMOA					
Expressions des besoins	février 2018 08-09						
Contraintes du projet Définition des indicateurs de	février 2018 10-11	- MOE - AMOA					
réussite	février 2018	MWON					
Validation de l'expression des besoins → Lancement de la phase d'étude préalable	12 février 2018	- MOA					
2. ÉTUDE PRÉALABLE							
Bilan de l'existant	13-16 février 2018	- MOE - MOA					
Validation du bilan de l'existant	17 février 2018	- MOA					
Présentation des trois possibilités d'implémentation de la Solution SES	20 février 2018	 - La MOA - La MOE - AMOA - Les administrateurs de la base de données - Les administrateurs de la console SES - Les administrateurs des serveurs SES 					
Choix de l'implémentation de la Solution		- La MOA - AMOA					
Validation de l'étude préalable → Lancement de l'étude détaillée	23 février 2018	 - La MOE - Les administrateurs de la base de données - Les administrateurs de la console SES - Les administrateurs des serveurs SES - Le comité de direction et de pilotag du projet. 					
3. ÉTUDE DETAILLÉE							
Définition et préparation de	Du 26	- MOA					



l'architecture fonctionnelle	février au 02 mars 2018	- MOE				
Étude des différentes fonctionnalités	Du 03 mars au 7 mars 2018	- MOA - AMOA - MOE				
Analyse des configurations proposées pour chaque fonctionnalité	Du 8 mars au 12 mars 2018	 - Les administrateurs de la base de données - Les administrateurs de la console SES - Les administrateurs des serveurs SES 				
Validation des configurations et des paramétrages → Lancement de l'étude technique	13 mars 2018	 Le comité de direction et de pilotage du projet. MOA AMOA MOE Les administrateurs de la base de données Les administrateurs de la console SES Les administrateurs des serveurs 				
4. ETUDE TECHNIQUE						
Création des fichiers de configuration sur clé USB sécurisée et paramétrage de l'installation de la solution	Du 13 mars au 16 mars 2018	- MOA - MOE - Consultant CFCM				
Etablissement du cahier des charges technique sur l'ensemble des fonctionnalités	Du 03 mars au 11 mars 2018	- MOA - AMOA - MOE - Les administrateurs de la base de données - Les administrateurs de la console SES - Les administrateurs des serveurs SES				
Vérification de sécurité	Du 12 mars au 18 mars 2018	- MOA - AMOA - MOE				
Validation de l'étude technique et du cahier des charges → Lancement de la	19 mars 2018	 - Le comité de direction et de pilotage du projet. - MOA - AMOA - MOE 				



données
- Les administrateurs de la console
SES
- Les administrateurs des serveurs
SES