# Préparation d'un ordinateur

Nous allons voir comment préparer un ordinateur pour sont déploiment.

#### C'est-à-dire comment :

- A partir d'une clé bootable installer Windows 11 et comment l'inscription auprès du service Microsoft Intune
- Comment le masteriser en mode pré-approvisionnement via Windows Autopilot ou de configurer le compte de l'utilisateur

### Définition:

<u>Windows Autopilot</u>: C'est un ensemble de technologies utilisées pour configurer et préconfigurer de nouveaux appareils de manière à les préparer à une utilisation productive.

Il simplifie le déploiement, la réinitialisation et la réaffectation des appareils au travers d'une expérience sans intervention manuelle du service informatique.

<u>La mastérisation</u>: C'est le processus consistant à transférer un ensemble d'enregistrements pour en faire un programme sur un support physique ou un fichier informatique, lequel servira à une fabrication en série ou à la diffusion.

#### Tips:

\*Pour gagner du temps lors des commandes vous pouvez utiliser la touche (tabulation) pour compléter automatiquement les commandes saisies.



- \* Nomenclature de renommage :
  - PC car s'en est un
  - E si il est destinner au école (sinon pas de caractère)
  - L si c'est un Laptop, D si c'est un Desktop
  - D si c'est un Dell, L si c'est un Lenovo, H si c'est un HP
  - Le nombre à quatre chiffre des étiquettes

(nomenclature spéciale pour les écoles)

<sup>\*</sup>Installer le bootage Windows 11 ainsi que les script Powershell customisés sur une clés USB.

### 3 Inscrire un appareil auprès du service Windows Autopilot

Prédisposition

Annexe 1-6

Annexe 7

Annexe 8

si vous

voulez le

renommer

sinon aller

à l'étape 11


- 1- Mettre sous tension l'ordinateur.
  - 2- Connecter l'ordinateur à internet avec un câble réseau RJ45.
  - 3- Si c'est un ordinateur portable, le brancher sur le secteur.
- 4- Brancher la clé USB contenant, à la racine, les scripts PowerShell customisés "getwindowsautopilotinfo\_cloud/hybrid".
- 5- Configurer les paramètres de langue et clavier adéquats en suivant les instructions à l'écran.
- 6- Appuyer simultanément sur les touches clavier [Fn+Shift+F10] (ou [Shift+F10]), une fenêtre cmd.exe s'ouvre.
- 7- Taper « powershell. exe » pour ouvrir la console intégrée PowerShell.
- 8- Si l'ordinateur est destiné à être un ordinateur full cloud, passer l'étape n°9 et aller à l'étape n°10.
- 9- Si l'ordinateur est destiné à être un ordinateur full hybrid, passer l'étape n°10 et aller à l'étape n°11.
- 10- Exécuter la commande 'rename-computer-newname "PCXXXX" -force -restart' (enlever les quottes de début et fin), l'ordinateur redémarre immédiatement pour appliquer le nouveau nom machine.
- 11- Appuyer simultanément sur les touches clavier [Fn+Shift+F10] (ou [Shift+F10]), une fenêtre cmd.exe s'ouvre.
- 12- Taper « powershell. exe » pour ouvrir la console intégrée PowerShell.
- 13- Si l'ordinateur fonctionne sous Windows 10 Pro, passer l'étape n°14 et aller à l'étape n°15.
- 14- Si l'ordinateur fonctionne sous Windows 11 Pro, passer l'étape n°15 et aller à l'étape n°16.
- 15- Exécuter la commande 'set-executionpolicy -executionpolicy remotesigned -scope process' (enlever les quottes de début et fin), les restrictions d'exécution des scripts PowerShell sont temporairement désactivées.
- 16- Exécuter la commande 'set-executionpolicy -executionpolicy unrestricted -scope process' (enlever les quottes de début et fin), les restrictions d'exécution des scripts PowerShell sont temporairement désactivées.
- 17- Exécuter la commande 'cd "D:\" ' (enlever les quottes de début et fin) pour se déplacer à l'emplacement racine de la clé USB.
- 18- Exécuter la commande '.\get-windowsautopilotinfo\_cloud.ps1 -online' ou '.\get-windowsautopilotinfo\_hybrid.ps1 -online' (enlever les quottes de début et fin), la génération et l'inscription du hash de l'appareil débute.
- 19- Entrer la valeur « o » à chaque fois que nécessaire.
- 20- La génération et l'inscription du hash de l'appareil peut durer plus ou moins longtemps (de quelques minutes à 10 minutes). La bonne inscription du hash de l'appareil se caractérise par la mention « successfully » à la fin du process.
- 21- Vérifier que l'appareil est bien inscrit auprès du service Windows Autopilot en vérifiant dans la console d'inscription accessible via le lien suivant <u>Appareils Windows AutoPilot Microsoft Endooint Manager admin center</u> (l'étiquette de groupe doit correspondre à « CLOUD » pour un ordinateur full cloud et « HYBRID » pour un ordinateur full hybrid).
- 22- L'affectation d'un profil de déploiement Windows Autopilot est réalisé automatiquement en fonction de l'étiquette de groupe. Il y a cependant un délai incompressible de 15 minutes pour passer du statut

Annexe 9


Vérification du service informatique


- « Non affecté » > « En cours d'affectation » à « Affecté(s) » (ne pas hésiter à rafraichir la console pour actualiser le statut d'affectation).
- 23- Une fois qu'un profil de déploiement Windows Autopilot est bien affecté à l'appareil, retourner sur l'ordinateur.
- 24- Exécuter la commande 'Exit' (enlever les quottes de début et fin) pour revenir dans la fenêtre cmd.exe.
- 25- Exécuter la commande 'shutdown /r /t 0' (enlever les quottes de début et fin), la machine redémarre immédiatement pour bien prendre en compte l'affectation Windows Autopilot.


### Annexe 1-9:




selectionnner la clé










# **Étape 11-25**



# **Suite Masterisation: Page 8**

(Si le PC est destiné au stock ou que le compte n'a pas était créé) ->

Sinon Configuration de compte : Page 11

(Si le compte est créé) →