汇编语言程序设计

Review of Assembly Language Programming

目录

Contents


- 汇编语言编程基础
- PC的指令系统
- 汇编语言程序组织
- 分支与循环程序
- 子程序

汇编语言编程基础

第一部分

CPU的三种运行模式

- 实模式
 - 没有多任务,所有程序都在最高特权
 - •程序独占整个CPU
- 保护模式
 - Windows、Linux的运行模式
 - 分页分段机制、特权级保护、多任务
- 虚拟8086模式
 - 以任务形式在保护模式下运行
 - 为了支持旧的8086程序



通用寄存器/数据寄存器

• 数据寄存器

• 8位: AL AH BL BH CL CH DL DH

• 16位: AX BX CX DX

• 32位: EAX EBX ECX EDX [386]

通用寄存器/指针寄存器

- 堆栈指针寄存器SP、ESP(386以上)
 - 存放当前堆栈段<mark>栈顶偏移量</mark>,总是与SS堆栈段寄存器 配合存取堆栈中的数据。
 - 实模式使用SP,保护模式使用ESP。
- •基址指针寄存器BP、EBP(386以上)
 - 存放地址的偏移量部分或数据。若存放偏移量时,缺省情况与SS配合。
 - 实模式使用BP,保护模式使用EBP。

通用寄存器/变址寄存器

- 变址寄存器SI、DI、ESI、EDI
 - 存放地址的偏移量部分或数据。若存放偏移量时,缺省情况与**DS**配合。
 - 实模式使用SI、DI,保护模式使用ESI、EDI。

段寄存器

- 段寄存器存放段基址。在实模式下存放段基地址 (高16位),在保护模式下存放段选择符。
- 段选择符:用以选择描述符表中的一个描述符。
 - 描述符描述段的基地址、长度和访问权限。

段寄存器

- 代码段寄存器CS
 - 指定当前代码段,代码段中存放当前运行的程序段。
- 数据段寄存器DS
 - 指定当前运行程序所使用的数据段。
- 堆栈段寄存器SS
 - 指定当前堆栈段。
- 附加段寄存器ES
 - 指定当前运行程序所使用的附加数据段。
- FS、GS (386)
 - 指定当前运行程序的另外两个存放数据的存储段

控制寄存器

- 指令指针寄存器IP、EIP
 - 与CS段寄存器配合指出下一条要执行指令的地址,其中存放偏移量部分。
- 标志寄存器FLAGS
 - 也被称为状态寄存器,由运算结果特征标志和控制标志组成。

控制寄存器 / 标志寄存器

- 运算结果特征标志
 - 记录程序中运行结果的特征。
 - CF、PF、AF、ZF、SF、OF
- 控制标志
 - 控制处理器的操作,要通过专门指令才能使其变化。
 - IF、DF、TF

控制寄存器 / 标志寄存器 / 运算结果特征标志

- CF(Carry Flag) 进位标志
 - 运算结果最高位是否向前产生进位或借位
- PF(Parity Flag) 奇偶标志
 - 计算结果最低8位含1个数是否为偶数
- AF(Auxiliary carry Flag) 辅助进位标志
 - 计算结果最低4位是否向前产生进位或借位
- ZF(Zero Flag) 零标志 (记录是否为0)
- SF(Sign Flag) 符号标志 (记录是否为负)
- OF(Overflow Flag) 溢出标志 (记录是否溢出)

控制寄存器 / 标志寄存器 / 控制标志

- IF(Interrupt Flag) 中断允许标志
 - =1,允许CPU响应外部可屏蔽中断请求INTR
- DF(Direction Flag) 方向标志
 - 专门服务于字符串操作指令
 - =1. 表示串操作数地址为自动减量(高地址到低)
 - =0, 相反
- TF(Trap Flag) 陷阱标志
 - 用于程序调试
 - =1, CPU处于单步方式
 - =0, 处于连续方式

存储顺序

小端方式和大端方式

- 以小端方式为例
 - 低字节在前, 低位保存在内存的低地址中
- 小端/大端方式一定是按字节存储的,但是可以 以字节、字、双字等各种形式读出。

• 将9025H按小端方式存储到内存的1000H单元,则结果为

• 1000H: 25H

• 1001H: 90H

实模式寻址

分段管理

- 物理地址的计算方法
 - 10H * 段基址 + 偏移量

I/O地址空间

概念

- 外设与主机的信息交换是通过外设接口进行的。
- 不同的外设接口中含有的寄存器数量不同。
- 系统给每个接口中的寄存器赋予一个端口地址。
- 这些端口地址组成的地址空间为I/O地址空间。

PC的指令系统

第二部分

- 与数据有关的寻址方式
 - 使用MOV指令
- 与转移地址有关的寻址方式
 - 使用JMP指令

与数据有关的寻址方式/立即寻址方式

- MOV EAX, 立即数
- 用于给寄存器或者内存单元赋初值。

- 例子
 - MOV EAX,1234H

与数据有关的寻址方式/寄存器寻址方式

- 操作数直接包含在寄存器中。
 - 由指令指定寄存器号。
- 例子
 - MOV BX,AX

与数据有关的寻址方式/直接寻址方式

- •操作数的有效地址EA直接包含在指令中。
- MOV AL,[78H]
 - [78H]是一个普通变量的有效地址
- MOV EBX,ES:MEM
 - 段超越前缀ES:使用ES所指向的附加数据段
- MOV AL,VAR
 - VAR是内存变量名,代表一个内存单元的符号地址

与数据有关的寻址方式/直接寻址方式

- 有效地址存放在代码段的指令操作码之后,但操作数本身在存储器中,所以必须先求出操作数的物理地址。
- 普通变量缺省情况是存放在DS所指向的数据段, 但允许使用段超越前缀指定为其它段。
- 物理地址=段基址*10H + 有效地址EA

与数据有关的寻址方式/直接寻址方式

操作类型	约定段 寄存器	允许指定的段 寄存器	偏移量
1. 指令	CS	无	IP
2. 堆栈操作	SS	无	SP
3. 普通变量	DS	ES, SS, CS	EA
4. 字符串指令的源 串地址	DS	ES, SS, CS	SI
5. 字符串指令的目标串地址	ES	无	DI
6. BP用作基址寄存 器	SS	DS, ES, CS	EA

与数据有关的寻址方式/寄存器间接寻址方式

- •操作数有效地址在基址寄存器BX、BP或变址寄存器SI、DI中,而操作数在存储器中的寻址方式。
- 若指令中使用的是BX、SI、DI、EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI,则缺省情况操作数在数据段,即它们默认与DS段寄存器配合。
- 若使用的是BP、EBP、ESP,则缺省情况默认与SS 段寄存器配合。
- 均允许使用段超越前缀。

与数据有关的寻址方式/寄存器间接寻址方式

- MOV AL,[BX]
 - DS:[BX] -> AL
- MOV AX,[BP]
 - SS:[BP] -> AX

与数据有关的寻址方式/寄存器相对寻址方式

- •操作数的有效地址是一个基址(BX、BP)或变址寄存器(SI、DI)的内容和指令中给定的一个位移量(disp)之和。
- 386以上允许使用任何32位通用寄存器。位移量可以是一个字节、一个字、一个双字(386以上)的带符号数。
- 有效地址
 - EA = (基址 < 或变址 > 寄存器) + disp
 - EA = (32位通用寄存器) + disp

与数据有关的寻址方式/寄存器相对寻址方式

- MOV AL,TABLE[BX]
 - MOV AL,[BX+TABLE]
 - (DS:[BX+TABLE]) -> AL
 - 访问一维数组
 - TABLE是数组起始地址的偏移量
 - 寄存器中是数组元素的下标乘以元素的长度(占用字节数)
- MOV AL,8[BX]
 - MOV AL,[BX+8]

与数据有关的寻址方式/基址变址寻址方式

- EA = (基址寄存器) + (变址寄存器)
- 缺省使用段寄存器的情况由基址寄存器决定。若使用BP、ESP或EBP,缺省与SS配合;若使用BX或其它32位通用寄存器,则缺省与DS配合。
- 允许使用段超越前缀。

与数据有关的寻址方式/基址变址寻址方式

- MOV AL,[BX][SI]
 - MOV AL,[BX+SI]
 - (DS:[BX+SI]) -> AL
 - 访问一维数组
 - BX存放数组起始地址的偏移量
 - SI存放数组元素的下标乘以元素的长度

与数据有关的寻址方式/相对基址变址寻址方式

- EA = (基址寄存器) + (变址寄存器) + disp
- 缺省使用段寄存器的情况由基址寄存器决定。若使用BP、ESP或EBP,缺省与SS配合;若使用BX或其它32位通用寄存器,则缺省与DS配合。
- 允许使用段超越前缀。

与数据有关的寻址方式/相对基址变址寻址方式

- MOV AL,ARY[BX][SI]
 - MOV AL,[BX+SI+ARY]
 - (DS:[BX+SI+ARY]) -> AL
 - 访问二维数组
 - ARY为数组起始地址的偏移量
 - BX=行下标*一行占用的字节数(某行首与数组起始地址距离)
 - SI=列下标*一列占用的字节数(某列与所在行首的距离)

与转移地址有关的寻址方式/段内直接寻址方式

- 要转向的有效地址
 - EA = (IP) + { 8位 / 16位 } disp
 - EA = (EIP) + { 8位 / 32位 } disp
- 短转移
 - JMP SHORT L1
- 近转移
 - JMP L2 或 JMP NEAR PTR L2

与转移地址有关的寻址方式/段内间接寻址方式

格式	举 例	注释
JMP 通用寄存器 -	JMP BX	16 位转向地址在 BX 中,其值送给 IP
	JMP EAX	32 位转向地址在 EAX 中,其值送给 EIP
JMP 内存单元 J	JMP WORD PTR VAR	16 位转向地址在 VAR 字型内存变量中
	JMP WORD PTR [BX]	16 位转向地址在 BX 所指向的内存变量中
	JMP DWORD PTR DVAR	32 位转向地址在 DVAR 双字型内存变量中
	JMP DWORD PTR [EBX]	32 位转向地址在 EBX 所指向的内存变量中

与转移地址有关的寻址方式/段间直接寻址方式


• 执行时把偏移量送给IP,段基址(段选择符)送给CS,即可实现段间直接转移。

MOV FAR PTR L1

与转移地址有关的寻址方式/段间间接寻址方式

- 用一个双字内存变量(不能用寄存器了)中的低 16位取代IP值,高16位取代CS值,从而实现段间 转移。
- MOV DWORD PTR [BX]
 - DWORD表示[BX]指向一个双字变量
- 当操作数长度为32位时,则用一个三字内存变量 (48位)中的低32位取代EIP值,高16位取代CS值。
- MOV FWORD PTR [EBX]
 - FWORD表示[EBX]指向一个三字变量

通用数据传送指令 / 传送指令MOV



- 立即数不能作为目标操作数
- 立即数不能直接送段寄存器
- 目标寄存器不能是CS
- 段寄存器之间不能相互传送
- 两个存储单元之间不能相互传送

通用数据传送指令/带符号扩展的数据传送指令MOVSX

- 只有386以上机器提供
- 用于对带符号数的扩展
- MOVSX DST,SRC
 - SRC -> DST,DST空出的位用SRC的符号位填充
 - DST必须为16或32位
 - SRC可以是8或16位,或存储器操作数,但不可为立即数

通用数据传送指令 / 入栈指令PUSH

- PUSH SRC
 - 8086、8088
 - SRC是16位寄存器操作数或存储器操作数,不可为立即数
 - 80286以上
 - SRC可以是16或32位(386)......, 也可以是立即数
- 功能
 - 先修改堆栈指针使其指向新的栈顶
 - SRC为16位,则SP-2 -> SP
 - SRC为32位,则SP-4 -> SP
 - 然后把SRC压入栈顶单元

通用数据传送指令/出栈指令POP

- POP DST
 - DST可以是16或32位(386)的寄存器操作数和存储器操作数
 - 也可以是除CS寄存器外的任何段寄存器
- 功能
 - 先把堆栈指针所指向单元的内容弹出到DST
 - 然后修改堆栈指针以指向新的栈顶
 - DST为16位,则SP+2 -> SP
 - DST为32位,则SP+4 -> SP

通用数据传送指令/交换指令XCHG

- XCHG OPR1,OPR2
 - OPR可以是8、16、32位(386)存储器操作数或寄存器操作数,不能是立即数
 - 其中之一必须是寄存器操作数

输入输出指令/输入指令IN

- IN ACR,PORT
 - 把外设端口PORT的内容传给累加器ACR
- 传送8、16、32(386)的数据,相应的累加器选择 AL、AX、EAX。
- •端口号在0-255之间,可以直接写在指令中;
- •端口号大于255,通过DX寄存器"间接寻址"。



输入输出指令/输出指令OUT

- OUT PORT,ACR
 - 把累加器中的内容传送给外设端口
- 传送8、16、32(386)的数据,相应的累加器选择 AL、AX、EAX。
- •端口号在0-255之间,可以直接写在指令中;
- •端口号大于255, 通过DX寄存器"间接寻址"。



地址传送指令/传送有效地址指令LEA

- LEA REG,SRC Load Effective Address
 - 源操作数SRC必须是存储器操作数
- 把操作数的有效地址传给指定寄存器

- LEA BX,ASC
 - 同MOV BX,OFFSET ASC
- LEA BX,ASC[SI]
 - 把DS:[SI+ASC]中的16位偏移量送BX

标志传送指令

- 16位标志进栈指令PUSHF
 - SP-2 -> SP, 压入FLAGS到栈顶单元
- 16位标志出栈指令POPF
- 32位标志进栈指令PUSHFD
 - ESP-4 -> ESP, 压入EFLAGS到栈顶单元
- 32位标志出栈指令POPFD
- 标志送AH指令LAHF
 - FLAGS低8位送AH寄存器
- AH送标志寄存器指令SAHF
 - AH寄存器内容送标志寄存器FLAGS低8位

类型转换指令

- 字节扩展成字CBW Convert Byte to Word
 - AL中符号位扩展到AH中
- 字扩展成双字CWD Convert Word to Double Word
 - AX符号位扩展到DX中
- [386可用]字扩展成双字CWDE CWD Extended
 - AX符号位扩展到EAX中
- [386可用]双字扩展成四字CDQ Quad-Word
 - EAX符号位扩展到EDX中

综合练习P58 例3.52

算术运算指令

二进制加法指令

- ADD DST,SRC
- ADC DST,SRC

带进位加法指令

- (DST)+(SRC)+CF -> DST
- INC DST
- XADD DST,SRC 互换并加法指令

• 原DST的内容在SRC中,和在DST中

对标志符的影响

ADD、ADC、XADD均影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志

INC不影响CF标志,影响其他5个算术运算特征标志

无符号数相加结果若CF=1, 说明溢出; 带符号数相加结果若OF=1, 说明溢出

二进制减法指令

- SUB DST,SRC
- SBB DST,SRC 带借位减法指令
 - (DST)-(SRC)-CF -> DST
- DEC DST
- CMP DST,SRC
 - 不改变DST和SRC的值,但是影响6个标志位
- NEG DST 求补指令
 - 对目标操作数求反加一

二进制减法指令/求补指令NEG

- 用于求一个数的相反数
 - 0-(DST) -> DST
- •对CF和OF的影响如下:
 - 对操作数所能表示的最小负数(8位则为-128)求补, 原操作数不变,OF置1
 - 操作数为0, CF清0
 - 对非0操作数求补, CF置1

二进制乘法指令 / 无符号数乘法指令MUL

- MUL SRC reg / m
 - SRC只能是寄存器或存储器数
 - 另一个乘数提前放在累加器中
- 计算结果
 - 8位乘法:累加器AL,结果送AX
 - 16位乘法:累加器AX,结果送DX:AX
 - 32位乘法:累加器EAX,结果送EDX:EAX
 - · 若乘积的高半部分为0,则CF和OF清0;否则置CF和OF为1,其它标志不确定

二进制乘法指令/带符号数乘法指令IMUL

- IMUL SRC _{reg / m}
 - SRC只能是寄存器或存储器数
 - 另一个乘数提前放在累加器中
- 计算结果
 - 8位乘法:累加器AL,结果送AX
 - 16位乘法:累加器AX,结果送DX:AX
 - 32位乘法:累加器EAX,结果送EDX:EAX
 - 若乘积的高半部分为低半部分的符号扩展,则CF和OF清0;否则置CF和OF为1,其它标志不确定

二进制乘法指令/带符号数乘法指令IMUL

- 还有以下几种格式 P61
 - IMUL REG,SRC _{reg / m}
 - IMUL REG,imm₈
 - IMUL REG,SRC _{reg/m},imm₈

二进制除法指令

- DIV SRC reg / m
 - SRC是除数,被除数实现放在隐含的寄存器中
- 计算结果
 - 如果参数是 r8/m8,
 - 将把 AX 做被除数, 商 -> AL, 余数 -> AH
 - 如果参数是 r16/m16
 - 将把 DX:AX 做被除数,商 -> AX, 余数 -> DX
 - 如果参数是 r32/m32
 - 将把 EDX:EAX 做被除数, 商 -> EAX, 余数 -> EDX
- 标志不确定

逻辑指令

逻辑运算指令

名 称	格式	功能	标 志
逻辑非	NOT DST	(DST)按位变反送 DST	不影响
逻辑与	AND DST,SRC	DST←(DST) \(\lambda(SRC)\)	CF和OF清0,影响SF、ZF及PF,AF不定
逻辑测试	TEST OPR1,OPR2	OPR1∧OPR2	同 AND 指令
逻辑或	OR DST,SRC	DST←(DST) ∨ (SRC)	同 AND 指令
逻辑异或	XOR DST,SRC	DST←(DST) ¥ (SRC)	同 AND 指令

- XOR可用于清零,或者大小写转换(20H)
- TEST用于测试某一个位(AND), 只影响标志位
 - TEST AL,80H
 - 若D7=0, 说明AND结果为0, 那么ZF置1
 - 若D7=1, 说明AND结果为1, 那么ZF置0

逻辑指令

基本移位指令

名 称	格式	功能	标 志		
逻辑左移	SHL DST,CNT	─ ←0	CF 中总是最后移出的一位,ZF、SF、PF 按结果设置,当 CNT= 1 时,移位使符号位变 化,OF 置 1,否则清 0		
算术左移	SAL DST,CNT	-0	同上		
逻辑右移	SHR DST,CNT	$0 \longrightarrow \bigcirc$	同上		
算术右移	SAR DST,CNT		同上		
注: 1. 当 CNT>1 时, OF 值不确定。 说明: DST 可以是 8 位、16 位或 32 位的寄存器或存储器操作数,CNT 是移位位数。 2. 对 CNT 的限定是: 当 CNT=1 时,直接写在指令中; 适用于 8086、8088 当 CNT>1 时,由 CL 寄存器给出; 适用于 80X86 系列的所有型号 当 CNT>1 时,由指令中的 8 位立即数给出; 适用于 80286 以上 3. 功能图中的符号表示: □ − CF; ← → 数据流向; □ − 操作数					

逻辑指令

基本移位指令

逻辑移位和算术移位的区别

逻辑移位: 连同符号位一起移动。无论是左移还是右移, 空缺处都补0。

算术移位:固定符号位不动。左移则空缺处补0,右移则空缺处根据符号位补0或1。

转移指令/无条件转移指令JMP

去第33-36页幻灯片看看 (右键->打开超链接)

转移指令/条件转移指令/根据标志位跳转

JE ;等于则跳转

JNE ;不等于则跳转

JZ ;为 ○ 则跳转

JNZ ;不为 ○ 则跳转

JS ;为负则跳转

JNS ;不为负则跳转

JC ;进位则跳转

JNC ;不进位则跳转

JO ;溢出则跳转

JNO ;不溢出则跳转

JA ;无符号大于则跳转

JNA ;无符号不大于则跳转

JAE ;无符号大于等于则跳转

JNAE ;无符号不大于等于则跳转

JG ;有符号大于则跳转

JNG ;有符号不大于则跳转

JGE ;有符号大于等于则跳转

JNGE;有符号不大于等于则跳转

JB ;无符号小干则跳转

JNB ;无符号不小于则跳转

JBE ;无符号小于等于则跳转

JNBE ; 无符号不小干等干则跳转

JL ;有符号小干则跳转

JNL ;有符号不小于则跳转

JLE ;有符号小于等于则跳转

JNLE ;有符号不小于等于则跳转

JP ;奇偶位置位则跳转

JNP ;奇偶位清除则跳转

JPE ;奇偶位相等则跳转

JPO ;奇偶位不等则跳转

转移指令 / 条件转移指令 / 测试CX或ECX的值

- JCXZ LABEL
 - CX为0则跳转
- JECXZ LABEL
 - ECX为0则跳转

循环指令LOOP

- LOOP LABEL
 - (CX)-1 -> CX, 若(CX) ≠ 0, 则转向标号处执行循环体
 - LOOP指令前,应先给CX或ECX赋初值

子程序相关 / 子程序调用指令CALL

CALL DST

- P79
- 执行时先把返回地址压入堆栈,再形成子程序入口地址,最后把控制权交给子程序
- 段内直接/间接、段间直接/间接

子程序相关/子程序返回指令RET

- RET
 - 按照CALL指令入栈的逆序,从栈顶弹出返回地址
 - 偏移量送IP/EIP, FAR型还需弹出一个字/双字到CS
 - 反汇编后,段间返回指令为RETF
- RET imm₁₆
 - 按照CALL指令入栈的逆序,从栈顶弹出返回地址
 - 偏移量送IP/EIP,FAR型还需弹出一个字到CS
 - 修改栈顶指针(SP) = (SP) + imm₁₆
 - 此处对SP的修改未包含将IP和CS出栈所导致的修改,因此计算总的SP变化量时,应全部考虑

处理机控制指令

标志操作指令

汇编格式	功能	影响标志
CLC(Clear Carry)	把进位标志 CF 清 0	CF
STC(Set Carry)	把进位标志 CF 置 1	CF
CMC(Complement Carry)	把进位标志 CF 取反	CF
CLD(Clear Direction)	把方向标志 DF 清 0	DF
STD(Set Direction)	把方向标志 DF 置 1	DF
CLI(Clear Interrupt)	把中断允许标志 IF 清 0	IF
STI (Set Interrupt)	把中断允许标志 IF 置 1	IF

串操作指令

串指令

• P85 例3.98

汇编语言程序组织

第三部分

数据与符号定义伪指令

数据定义伪指令