

Servidor DHCP Centos 7

Autor: Pablo Andrés Bernabéu Soler

En este proyecto el estudiante instalará un servidor DHCP. Para ello las siguientes partes serán implementadas:

- 1. Preparativos: Creación de la máquina Servidor DHCP y de la máquina Cliente con Sistema Operativo Centos 7
- 2. Creación de la máquina Servidor DNS.
- 3. Instalación servicio SSH acceso VLAN Gestión
- 4. Creación de la máquina cliente
- 5. Instalación servicio dhcp
- 6. Verificación correcto funcionamiento sobre el cliente
- 7. Ampliación

1. Preparativos: Creación de la máquina Servidor DHCP y de la máquina Cliente con Sistema Operativo Centos 7

Prepare dos MV con la siguiente configuración

SO	RAM	Discos	Método	MV	Network
			Instalación		
Centos 7		8 GB (VDI)	Net_install	CentosSrvDHCP	NIC1
				(Red Hat-64 bit)	NIC2
					NIC3
Centos 7		4 GB (VDI)		CentosCliente (Red	NIC1
				Hat-64 bit)	NIC2

Para la VLAN de producción NIC1, tanto en el servidor como en la máquina cliente use la red 10.XX.100.0/24 (XX es el número del grupo). El tipo será adaptador puente.

Para la VLAN de gestión NIC2, use la red 10.XX.99.0/24.

La NIC3 del servidor quedará desactivada. Sería usada para la conexión del servidor a la red de almacenamiento (storage), para el acceso a los datos.

Llegados a este punto, cree un adaptador de red del tipo adaptador puente en Virtual Box, con la dirección IP 10.XX.99.100

Llegado el momento con la aplicación Putty se conectará a la VLAN de Gestión del Servidor para proceder desde terminal a la instalación del servicio DHCP y las diferentes tareas de gestión a realizar.

Podrá también usar la aplicación Putty para las tareas debe realizar en la máquina cliente.

Recuerde sólo se podrá acceder con el protocolo SSH a las máquinas para su gestión.

2. Creación de la máquina Servidor DHCP.

Instale el SO Centos 7.2 (1511)



Paso 1: Identificación de la máquina servidor

Una vez instalada modifique el fichero /etc/hosts y cambia el nombre de la máquina por serverDHCP.grupoXX.net

A continuación modifique el fichero /etc/hostname. En Centos se puede hacer directamente con el comando:

hostnamectl set-hostname serverDHCP.groupXX.net

Comprobamos que los cambios son correctos ejecutando hostnamectl o hostnamectl status.

Nos aparecerá:

Static hostname: serverdhcp.group00.net Pretty hostname: serverDHCP.group00.net

Icon name: computer-vm

Chassis: vm

Machine ID: 631ee63d5e094b64873d4f76b16178cc Boot ID: 17079947fe2b40a99f6f640107bdb36b

Virtualization: kvm

Operating System: CentOS Linux 7 (Core)

CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7

Kernel: Linux 3.10.0-327.18.2.el7.x86_64

Architecture: x86-64

Realizaremos un reboot.

Paso 2: Direccionamiento estático.

Modifique el fichero

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

Para que el direccionamiento sea estático a la IP 10.XX.100.250



Para ello añada los comandos IPADDR=, NETMASK=, BROADCAST=, GATEWAY=, y los servidores DNS de la UPV con los comandos DNS1= 158.42.250.65 y DNS2=158.42.250.195.

No olvide levantar la NIC (comando onboot=yes)

Verifique el correcto funcionamiento.

- Reinicie el servicio: systemetl restart network (por ejemplo).
- Confirme la correcta IP comando ip addr.
- Compruebe se dispone de los servidores DNS,
- vi /etc/resolv.conf
- Verifique que el encaminador por defecto es el adecuado, ip route
- Verifique que recibe respuesta al hacer por ejemplo, ping <u>www.epsa.upv.es</u> o a www.google.es

Proceda de la misma forna para la VLAN de Gestión (NIC2)

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

Para que el direccionamiento sea estático a la IP 10.XX.99.250

3. Instalación servicio SSH acceso VLAN Gestión

Para ello hemos de modificar el fichero /etc/ssh/sshd config.

Comente la línea donde se encuentra el comando ListenAddress, tal que quede:

ListenAddress 10.XX.99.250

A partir de este momento realice el resto de tareas, relacionados con el servidor, desde un terminal de su PC local, mediante la orden ssh root@10.XX.99.250, por ejemplo, Putty.

4. Creación de la máquina cliente

Siguiendo los pasos anteriormente descritos para la máquina servidor.

Proceda a configurar la máquina cliente. Teniendo en cuenta.

NIC1→ Debe estar configurado para recibir IP por DHCP.

BOOTPROTO=dhcp

NIC2 -> Corresponde a la VLAN de Gestión, por tanto direccionamiento estático. Dicha IP deberá ser 10.XX.100.101, no deberá configurar puerta de enlace, ni DNS tal y como corresponde a una VLAN de Gestión.

5. Instalación servicio dhcp

Una vez cumplimentados los puntos anteriores, procedemos a la instalación del servicio dhcp en nuestro servidor.

yum install dhep



Una vez instalado los paquetes, hemos de configurar el fichero de configuración, que se encuentre en:

/etc/dhcp/dhcpd.conf

Como podrá comprobar está prácticamente vacío. Para ello debe mover el fichero dhcpd.conf.example que se encuentra en /usr/share/doc/dhcp-version a /etc/dhcp, para que sea la base de nuestra configuración.

Este fichero presenta dos tipos de declaraciones.

- a. **Parámetros**: Establece cómo se realiza una tarea, si se desea realizar o cuales son las opciones de configuración de red para enviar al cliente.
- b. **Declaraciones:** Describe la topología de la red, describe los clientes, proporciona direcciones a los clientes, o aplica un grupo de parámetros a un grupo de declaraciones.

Ejemplo:

```
Parámetros: (Rango)
```

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.1.255;
option routers 192.168.1.254;
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
option domain-search "example.com";
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.10 192.168.1.100;
}
```

Declaración de Subred:

Configure el fichero de configuración para la subred 10.XX.99.0 (VLAN Producción) para que:

- Asigne IP's entre 10.XX.99.20 y 10.XX.99.30
- Indique la puerta de enlace 10.XX.99.1
- Y reciba los servidores de dominio de la UPV: 158.42.250.65, 158.42.250.195



Para empezar el DHCP servicio, use el siguiente comando:

systemctl start dhcpd.service

Para parar:

systemetl stop dhepd.service

Para parar y volver a arrancar:

systemctl restart dhcpd.service

6. Verificación correcto funcionamiento sobre el cliente

Con el comando ip addr, verificad el cliente tiene IP.

Con el comando ip route, verificad presenta (default via)

default via 10.XX.99.1 dev enp0s3 proto static metric 100

10.XX.100.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.XX.100.101 metric 100 10.XX.99.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.XX.99.20 metric 100

Verifique se reciben los DNS, ver fichero:

vi /etc/resolv.conf

El proceso de concesión de direcciones IP's con DHCP, puede ser analizado con un detector(sniffer). Por ejemplo se puede usar tcpdump que funciona en modo texto.

Instale el detector en el servidor: yum install topdump

Una vez instalado

root@serverdhcp ~]# tcpdump host 10.XX.99.250

para analizar tráfico en el servidor. Para terminar haga CTRL+C

root@serverdhcp ~]# tcpdump host 192.168.2.21

para analizar tráfico en el cliente.

7. Ampliación

- 1. Modifique el fichero de configuración del servicio para que asigne la misma IP por MAC. En este caso 10.XX.99.31
- 2. Compruebe el correcto funcionamiento.
- 3. Configure dicho fichero para que tenga un rango de exclusión. Asigne IP's entre 10.XX.99.20 a 10.XX.99.50 pero dejando fuera el rango entre 10.XX.99.31 a 10.XX.99.39
- 4. Llegados a este punto puede realizar cualquiera otra configuración como mejora.