

Echtzeitsysteme

2. Nebenläufigkeit (Concurrency)

Prof. Dr. Roland Dietrich



- Nebenläufigkeit (Concurrency): Notationen und Techniken
 - Für die potentiell parallele Ausführung von Aktivitäten
 - Wir tun so, als wäre parallele Ausführung tatsächlich möglich
 - Die Lösung der dabei entstehenden Synchronisations- und Kommunikationsprobleme
- Möglich auf verschiedenen Abstraktionsebenen
 - Modelle (z.B. UML-Aktivitätsdiagramme, endliche Automaten)
 - Programmiersprachen
- Parallelität (*Parallelism*)
 - Parallele (gleichzeitige) Ausführung mehrere Aktivitäten
 - Implementierung von echter Parallelität ist nur auf einer geeigneten Realisierungsplattform (HW und SW) möglich
 - Die Realisierungsplattform ist bei der Betrachtung von Nebenläufigkeit zunächst irrelevant
- Frage: Nutzt Nebenläufigkeit etwas ohne echte Parallelität?



Was nützt Parallelität?

 Amdahl's Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen Anzahl verfügbarer Prozessoren und der dadurch möglichen Beschleunigung von Algorithmen durch Parallelisierung

P = Anteil eines Algorithmus (Codes), der Parallelisiert werden kann

N = Anzahl der zur Verfügung stehenden Prozessoren

Maximale Beschleunigung S(N) =
$$\frac{1}{(1-P) + \frac{P}{N}}$$

Beispiel:

$$P = 1/2, N = 4$$

$$S(N) = 1.6$$

$$P = 1/2$$

$$P = 1/2, N = 100$$
 $S(N) = 1.98$


$$S(N) = 1.98$$

$$P = 1/2, N \rightarrow \infty$$

$$S(N) = 2$$



Was nützt Parallelität?




[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Amdahl's_law]



Warum Nebenläufigkeit?


- Um den Prozessor gut auszunutzen
 - E/A-Operation dauern wesentlich länger als Prozessor-Operationen





Warum Nebenläufigkeit?


Nebenläufigkeit zwischen CPU und E/A-Geräten





Warum Nebenläufigkeit?


- Um potentielle Parallelverarbeitung auszudrücken
 - → Grundlage für echte Parallelisierung
- Beispiel: Finde den Weg durch ein Labyrinth sequentielle Lösung





Warum Nebenläufigkeit?

Beispiel: Finde den Weg durch ein Labyrinth – nebenläufige Lösung
 Jede Pfeilfolge einer Farbe entspricht einem unabhängigen Prozess





Warum Nebenläufigkeit?

- Die reale Welt ist parallel!
- Insbesondere eingebettete und Echtzeitsysteme
 - In der Regel müssen mehrere Geräte gleichzeitig gesteuert werden
 - Roboter
 - Fließband
 - Kameras
 - Motoren
 - **–** ...
- Wenn sich die parallelen Strukturen der realen Welt in den Programmstrukturen widerspiegeln, sind die Programme
 - verständlicher
 - wartbarer
 - zuverlässiger



- Ein Rechenprozess, kurz Prozess ist ein Programm in Ausführung
 - besteht aus einer Menge von n unabhängigen, sequentiellen Tasks
 - Jede Task kann potentiell gleichzeitig mit anderen ausgeführt werden
 - Alle Tasks eines Prozesses teilen sich den selben Adressraum (shared memory)
- Eine Task ist eine einzelne, sequentielle Folge von Programmschritten in Ausführung
 - Synonyme: *Thread* ("Ausführungsfaden"), leichtgewichtiger Prozess
- Anmerkungen
 - Klassische sequentielle Programmiersprachen (Fortran, C, C++, COBOL)
 ermöglichen nur die Programmierung einer Task (d.h. Prozess = Task)
 - Moderne Programmiersprachen (Ada, Java, C#) ermöglichen es, in einem Programm (= Prozess) mehrere Tasks zu erzeugen und zu starten
 - Moderne Betriebssysteme stellen die dafür benötigten Dienste in APIs zur Verfügung




Multiprogramming/Multitasking (Nebenläufige Verarbeitung)

[Nach Burns und Wellings 2009]

- Mehrere Tasks werden auf einem Prozessor ausgeführt (quasi-parallel, nebenläufig)
- Festzulegen, wann welche Task den Prozessor "bekommt" ist eine wesentliche Aufgabe des Betriebssystems (→ Task Scheduling)
- Bei Echtzeitsystemen sind hierbei die Zeitbedingungen zu beachten
 (→ Real-Time Task Scheduling)
- *Multiprocessing* (Parallelverarbeitung)
 - Die Ausführung mehrere Tasks wird auf mehrere Prozessoren verteilt
 - Die Prozessoren k\u00f6nnen auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen
 - Falls die Zahl der Prozessoren kleiner ist als die der Tasks, ist auch hier (Echtzeit-) Scheduling erforderlich (→ Multitasking)
- Distributet Processing (Verteilte Verarbeitung)
 - Die Ausführung mehrerer Tasks wird auf mehrere Prozessoren verteilt, die auf keinen gemeinsamen Speicher zugreifen können



- Multitasking und Multiprocessing
 - "Quasi-Parallelverarbeitung" = Nebenläufigkeit




[Quelle: Wörn & Brinkschulte 2005, Abb. 5.7]



Task-Zustände

- Beachte:
 - Tasks können während der Initialisierung fehlschlagen
 - Executable: die Task ist bereit zur Ausführung, falls ein Prozessor dafür zur Verfügung steht (nicht unbedingt executing)
 - Es kann Tasks geben, die nicht terminieren (d.h. sie bleiben im Zustand executable)
 - Die Task-Verwaltung, d.h. die Ausführung der Zustandswechsel ist Aufgabe eine Laufzeitsystems (Run-Time Support System, RTSS, Run-Time Kernel)
 - Wenn mehre Tasks im Zustand executable sind, muss das Laufzeitsystem auch organisieren, wann welche Task den Prozessor bekommt (→ Task-Scheduling)





- Erforderliche **Programmier-Konstrukte** für Nebenläufigkeit
 - Definition nebenläufiger Aktivitäten (Tasks/Threads/Prozesse)
 - Synchronisationsmechanismen zwischen nebenläufigen Tasks
 - Kommunikationsmechanismen zwischen nebenläufigen Tasks
- Interaktionsverhalten
 - Unabhängige Tasks (independent):
 - Keine Kommunikation
 - Keine Synchronisation
 - Kooperierende Tasks (cooperating)
 - Kommunizieren und synchronisieren ihre Aktivitäten, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen
 - Konkurrierende Tasks (competing)
 - Müssen sich Ressorucen teilen
 - z.B. E/A-Geräte, Sensoren, Aktoren, ...



- Task-Struktur
 - Statische Tasks: Die Anzahl der Tasks (zur Laufzeit!) ist zur Übersetzungszeit bekannt und fest
 - Dynamische Tasks: Tasks können zur Laufzeit erzeugt werden
- Task-Ebenen
 - Geschachtelte Tasks: Tasks können in anderen
 Programmelementen enthalten sein, insbesondere können Tasks andere Tasks als Sub-Strukturen enthalten
 - Flache Tasks: Tasks gibt es nur auf der obersten Ebene der Programmstruktur

Beispiele:

<u>Sprache</u>	Task-Struktur	Task-Ebenen
Concurrent Pascal	statisch	flach
Occam2	statisch	geschachtelt
C/POSIX	dynamisch	flach
Ada, Java, C#	dynamisch	geschachtelt



- Granularität der Nebenläufigkeit
 - Grobgranular: wenige Tasks, lange Task-Dauer
 - z.B. neue Tasks definieren und starten (Ada, C/POSIX, Java, C#)
 - Feingranular: viele Tasks, kurze Task-Dauer
 - z.B. Parallel-Anweisungen (Occam2)
- Initialisierung von Tasks
 - Über Parameter (analog Funktionen)
 - Explizite Kommunikation nach Start
- Terminierung von Tasks
 - wenn der Task-Rumpf (Funktionsrumpf, body) terminiert
 - wenn eine Terminierungs-Anweisung ausgeführt wird ("Suizid")
 - Abbruch durch eine explizite Aktion eines anderen Tasks ("Mord")
 - Auftreten einer unbehandelten Fehlersituation
 - nie (Tasks sind Endlosschleifen)
 - wenn sie nicht länger gebraucht werden




Geschachtelte Tasks

- Falls Schachtelung möglich ist, können Hierarchien von Tasks erzeugt werden
- Beziehungen:
 - Elter/Kind (parent/child):
 - Elter(nteil) ist verantwortlich für die Erzeugung des Kinds
 - Die Ausführung des Elters kann verzögert werden, während das Kind initialisiert wird
 - Wächter/Abhängiger (guardian/dependant):
 - Ein Wächter ist beeinflusst von der Terminierung der abhängigen Tasks
 - Abhängigkeit besteht vom Wächter selbst oder von einem inneren Block
 - Ein Wächter darf einen Block erst verlassen, wenn alle von dem Block abhängigen Tasks terminiert haben
 - Ein Wächter kann erst terminieren, wenn alle abhängigen Tasks terminiert haben
 - Ein Elter einer Task kann gleichzeitig Wächter sein
- Durch die Beziehungen k\u00f6nnen sich neue Task-Zust\u00e4nde ergeben



 Task-Zustände bei Elter/Kind- und Wächter/Abhängigkeit -Beziehungen



[Quelle: Burns & Wellings 2009, Abb. 4.2]



- Programmierkonstrukte f
 ür Nebenläufigkeit
 - Fork and Join:
 - Ein Fork-Aufruf spezifiziert eine Routine, die nebenläufig zum Aufrufer gestartet wird (Der Fork-Aufrufer wird zum Elter)
 - Ein Join-Aufruf lässt den Aufrufer warten, bis die nebenläufige Routine beendet ist (der Join-Aufrufer wird zum Wächter).

```
function F return is ...;
procedure P;
...
C:= fork F; -- F wird nebenläufig zu P gestartet
...
J:= join C; -- P muss Terminierung von F abwarten
...
end P;
```

- Bei join C kann es sein, dass F noch nicht fertig ist (d.h. P muss noch warten)
- Bei der Terminierung von F kann es sein, dass join C noch nicht erreicht ist (d.h. F muss noch warten).
- Fork and Join gibt es z.B. in Real-Time Posix



- Programmierkonstrukte f
 ür Nebenläufigkeit
 - Cobegin (parbegin/par):
 - Nebenläufige Ausführung einer Menge von Anweisungen

```
cobegin
    S1;
    S2;
    S3;
    :
    Sn;
coend;
```

- S1, ..., Sn werden nebenläufig ausgeführt
- Die Anweisung ist terminiert, wenn alle Si terminiert haben
- Jedes S_i kenn eine beliebige Anweisung der Sprache sein
- Cobegin gibt es in frühen nebenläufigen Programmiersprachen wie Concurrent Pascal oder Occam2



- Programmierkonstrukte f
 ür Nebenläufigkeit
 - Explizite Taskdeklaration:
 - Eine Task wird durch eine entsprechende Deklaration als ein Ablauf deklariert, der nebenläufig zu allem anderen auszuführen ist.

```
task body Thread is
begin
    . . . // Anweisungen der Task
end;
```

- Dadurch ist nicht deklariert, wann die Task gestartet wird!
- Sprachen mit expliziter Task-Deklaration k\u00f6nnen Tasks explizit oder implizit erzeugen
- Heute Standard in Programmiersprachen mit Nebenläufigkeit (C/Real-Time POSIX, Ada, Java)



- Zusammenfassung (Variationen von möglichen Taskmodellen)
 - Struktur
 - statische oder dynamische Tasks
 - Ebene
 - geschachtelt, flach
 - Initialisierung
 - mit oder ohne Parameterübergabe
 - Granularität
 - · fein- oder grobgranular
 - Terminierung
 - Natürlich (wenn sie fertig ist), Selbst-Terminierung ("Suizid"), Abbruch durch andere ("Mord"), unbehandelte Ausnahme, nie, wenn sie nicht mehr gebraucht wird
 - Programmierkonstrukte für Nebenläufigkeit
 - Fork/Join
 - Cobegin
 - Explizite Task-Deklaration



Task-Deklaration

- Tasks können als Typen deklariert werden
 (→ mehrere Instanzen derselben Task können erzeugt werden)
- Tasks können als einmalige Instanzen ohne Typ deklariert werden ("anonyme Tasks")
- Eine Task besteht aus einer Spezifikation und einem Rumpf (body)
 - diese sind syntaktisch getrennt
- Die Spezifikation definiert u.a. einen Task-/Tasktypnamen und Parameter zur Initialisierung (optional)
- Erzeugung von Tasks (d.h. sie starten nebenläufig)
 - Implizit, sobald der Gültigkeitsbereich ihrer Deklaration betreten wir
 - Explizit durch Verwendung von "access"-Typen (Pointer) und den "new"-Operator



Deklarationsteil von *Example* 1

• Beispiel: Implizit erzeugte, anonyme Tasks [Burns & Wellings 2009]

```
procedure Example1 is
 task A;
 task B;
 task body A is
    -- local declarations for task A
 begin
    -- sequence of statement for task A
  end A;
 task body B is
    -- local declarations for task B
 begin
    -- sequence of statements for task B
  end B:
begin
       -- tasks A and B start their executions before
       -- the first statement of the procedure's sequence
       -- of statements.
end Example1; -- the procedure does not terminate until
              -- tasks A and B have terminated
```

Anweisungsteil (Block) von E*xample1*



Beispiel: Task-Typen

```
declare -- Beginn eines (anonymen) Blocks:
         -- erst die Deklarationen
   task type A_Type;
   task type B Type;
  A: A_Type;
   B: B_Type;
   task body A_Type is ... begin ... end A_Type;
   task body B_Type is ... begin ... end B_Type;
   -- Typdeklaration: Ein Feld von Tasks
   type ATaskField is array(1..100) of A Type;
   -- Typdefinitioin: Ein Verbund (Struktur)
   type Mixture is record
     Index: Integer;
    Action: B Type; -- eine Task als Komponente
   end record;
   F: ATaskField;
   M: Mixture;
begin ... end; -- Anweisungen des Blocks
```



- Beispiel: Roboterarm
 - Ein Roboterarm kann sich in 3 Dimensionen (X,Y,Z) bewegen
 - Die Bewegung wird in jeder Dimension durch einen eigenen Motor ausgeführt
 - Jeder Motor wird gesteuert durch eine separate Ada-Task
 - Es gibt einen Tasktyp Control mit einem Parameter für Dim für die Dimension
 - Die Task besteht aus einer Endlosschleife (zu Beginn ist die aktuelle Position eine Grundposition)
 - Bewege Roboterarm an die aktuelle Position
 - Bestimme relative Bewegung
 - Aktuelle Position = aktuelle Position + relative Bewegung
 - Es werden 3 Tasks dieses Typs für die Dimensionen X, Y, und Z nebenläufig gestartet
 - Prozeduren zum bewegen des Roboterarms und zum Bestimmen der relativen Bewegung (erforderliche Positionsveränderung)
 - Move_Arm(D: Dimension; C: Integer);
 - New_Setting(D: Dimension) return Integer;



Beispiel: Roboterarm

```
package Arm Support is
type Dimension is
       (Xplane, Yplane, Zplane);
procedure Move Arm(D: Dimension;
                   C: Integer);
--- Moves the arm to C
function New Setting(D: Dimension;)
                  return Integer;
--- Returns a new required
--- relative position
end Arm Support;
```

```
with Arm_Support; use Arm_Support;
Procedure main is
  task type Control (Dim : Dimension);
  C1 : Control(Xplane);
  C2 : Control(Yplane);
 C3 : Control(Zplane);
  task body Control is
    Position: Integer; -- absolute position
    Setting: Integer; -- relative movement
  begin
   Position := 0; -- rest position
    loop
      Setting = New Setting (Dim);
      Position := Position + Setting;
     Move Arm (Dim, Position);
    end loop;
  end Control;
begin
  null:
end Main;
```



- Beispiel: Explizit erzeugte Tasks [Burns & Wellings 2009]
 - Hinweis:
 - Pointer werden in Ada mit dem Schlüsselwort access deklariert;

```
type PointerTyp is access BezugsTyp;
```

Wenn Q eine Task-Access-Variable (Task-Pointer) ist, bezeichnet
 Q.all die Task, auf die Q zeigt.

```
task type T; task body T is ...
  type TPtr is access T; -- Typ TPtr ist "Zeiger auf" T
P : TPtr;
Q : TPtr := new T;
...
begin
... -- Q.all wird gestartet (Task vom Typ T)
P := new T; -- P.all wird gestartet (Task vom Typ T)
Q := new T;
-- Q.all ist neu, das "alte" Q.all läuft
-- als anonyme Task weiter!
...
end Example2;
```



- Wann terminieren Tasks?
 - Wenn die Anweisungen des Rumpfs beendet sind
 - Wenn ein spezielles "Terminate"-Statement erreicht wird (Spezielle Alternative in einer Select-Anweisung, siehe später)
 - Eine Task kann alle anderen Tasks in ihrem Gültigkeitsbereich abbrechen
 - Von diesen abhängige Tasks werden ebenfalls abgebrochen
- Eltern und Wächter/Master Blöcke (vgl. 2-17)
 - Elter (parent) einer Task C, ist die Task P, die C erzeugt hat;
 C ist Kind (child) von P
 - P muss während der Aktivierung von C warten
 - Der Master-Block M einer abhängigen (dependent) Task D kann erst beendet werden, wenn D beendet ist
 - Ein Master block entspricht einem "Wächter"
 - In vielen Fällen sind Elter und Master dieselben Tasks
 - Aber: ein Master muss keine Task sein, es kann ein beliebiger Block sein



- Master Blöcke
 - Beispiel: Interne Masterblöcke (anderen Tasks untergeordnet)
 - Die Task die den internen Masterblock ausführt, erzeugt die abhängige Task Dependant und ist damit Elter (parent).
 - Nicht die Eltern-Task, sondern der interne Masterblock kann nicht beendet werden, bevor Dependant nicht beendet ist.

```
declare -- interner MASTER block
   -- Lokale Deklarationen
   task Dependant;
   task body Dependant is begin ... end;
begin -- MASTER block
   ...
end; -- MASTER block
```



- Master Blöcke
 - Beispiel: Dynamische Tasks
 - Elter ist die Task, die die Task erzeugt hat (d.h. die die new-Anweisung enthält)
 - Master ist der Block, dessen Deklarationsteil den Zeiger-Typ definiert!

```
declare
  task type Dependant;
  type Dependant Ptr is access Dependant;
  A : Dependant Ptr;
  task body Dependant is begin ... end;
begin
  declare
    B : Dependant;
    C : Dependant_Ptr := new Dependant;
  begin
                 Hier muss gewartet werden, bis B terminiert, aber nicht C.all;
                 C.all kann noch aktiv sein, obwohl C.all nicht mehr sichtbar ist;
                 Auf die Task kann immer noch über A zugegriffen werden.
end;
```



- In einem Betriebssystem-Prozess (Programm in Ausführung) können mehrere *Threads* enthalten sein.
 - Alle Threads laufen im selben Adressraum
 - Alle Threads können auf denselben Speicherbereich zugreifen
 - Vergleichbar mit Ada-Tasks
 - Programmierung und Bearbeitung von Threads über API-Funktionen
 - → Schnittstellen siehe [Beispiele zu Kapitel 2]
 - →#include <pthread.h>
- "Concurrency-Level":
 - Wie viele Threads kann der Betriebssystem-Kern nebenläufig ausführen?
 - Wird in der Regel dem Betriebssystem überlassen!
 - Info an das Betriebssystem welches Concurrency-Level benötigt wird: pthread_setconcurrency(int level)
 - Muss aber nicht vom BS berücksichtigt werden!



- Thread-Datentypen
 - pthread_t: Jeder Thread wird identifiziert durch einen Identifikator dieses Typs (definiert als Ganzzahl, "Handle")
 - Ein Thread kann seine eigene ID bestimmen:

```
pthread_t pthread_self(void);
```

- pthread_attr_t: Struktur, die verschiedene Thread-Attribute beinhaltet
 - Beispiele für Thread-Attribute:
 - detach state: legt fest, ob Thread-Daten über die Terminierung des Threads hinaus zugreifbar sind (default) oder nicht
 - stack size (in Bytes, default = 1 MB)
 - sceduling policy und sceduling parameter (später mehr!)
 - Die Attribute eines Threads können durch API-Funktionen beeinflusst werden (vgl. Beispiel 1), z.B.:



Erzeugen von Threads

```
int pthread_create(
    pthread_t *thread,
    pthread_attr_t *attr,
    void *(*start_routine)(void *),
    void *arg);
```

- thread zeigt nach Aufruf auf die ID des erzeugten Threads
- attr zeigt auf die vorgesehenen Thread-Attribute
- start_routine zeigt auf die Funktion, die der Thread ausführen soll
- arg zeigt auf ein Feld von Argumenten, die der Start-Funktion übergeben werden sollen.



Erzeugen von Threads – Beispiel

```
pthread attr t tattr; /* Variable für Thread-Attribute */
pthread t tid; /* Variable für Thread-ID */
/* Diese Funktion soll als Thread gestartet werden */
void *start routine(void *arg) { ... };
void *arq; /* sollte auf die Argumente der
             Start-Routine zeigen */
int ret; /* Für Rückgabewerte */
/* Thread-Attribute initialisieren mit default-Werten */
ret = pthread_attr_init(&tattr);
/* Thread erzeugen und starten */
ret = pthread_create(&tid, &tattr, start_routine, arg);
```



- Terminieren von Threads
 - Natürlich: nach Rückkehr aus der Start-Funktion
 - Mord: ein Thread kann von außen beendet werden mit

```
int pthread_cancel(pthread_t thread);
```

Suizid: ein Thread kann sich selbst beenden durch Aufruf von

```
void pthread_exit(void *staus_ptr)
```

Beispiel:

```
int status = ...; /* Status-Wert schreiben */
pthread_exit(&status); /* Beenden mit Status-Übergabe */
```

Warten auf Threads: Join

```
int pthread_join(thread_t tid, void **status);
```

- Der aufrufende Thread wird angehalten, solange bis der Thread mit der ID tid terminiert
- Falls der Thread tid mit pthread_exit(&status) beendet wurde, steht in status ein Pointer auf den von diesem geschriebenen Status-Wert



- Threads "aufräumen"
 - Wann wird der von einem Thread belegete Speicherplatz inklusive aller Thread-Informationen freigegeben ("Detached")?
 - Abhängig vom Detach-State (→ Thread-Attribute)
 - Detached: unmittelbar nach Terminierung
 - Nach Terminierung des Threads sind Thread-Informationen nicht mehr verfügbar
 - Kein Join auf den Thread mehr möglich!
 - Nondetached (joinable):
 - nach einem Join auf dem Thread und Terminierung des Threads



- Threads aufräumen
 - Festlegen des Detach-Status bei Task-Erzeugung
 - Default-Detach-Status ist non-detached (joinable)
 - Makros f
 ür den Detach-Status

```
PTHREAD_CREATE_JOINABLE
PTHREAD_CREATE_JOINABLE
```

 Explizites setzten des Detach-Status bei Thread-Erzeugung über Thread-Attribute:

• Dynamisch (zur Laufzeit des Threads) Detach-Status auf detached setzen:

```
ret = pthread_detach(tid)
```



Beispiel: Roboterarm (vgl. <u>S. 2-27</u>)

```
#include <pthread.h>
pthread attr t attributes;
pthread t xp, yp, zp;
typedef enum {xplane, yplane, zplane} dimension;
int new setting(dimension D);
void move arm(dimension D, int P);
void controller(dimension *dim) { /* function to start als threads */
  int position, setting;
 position = 0;
  while (1) {
   move arm(*dim, position);
    setting = new setting(*dim);
    position = position + setting;
  /* note, no call to pthread exit, process does not terminate */
```




• Beispiel: Roboterarm

```
#include <stdlib.h>
int main() {
  dimension X, Y, Z; void *result;
  X = xplane; Y = yplane; Z = zplane;
  if(pthread_attr_init(&attributes) != 0)
    /* set default attributes */
    exit(EXIT FAILURE);
  if(pthread_create(&xp, &attributes, (void *)controller, &X) != 0)
    exit(EXIT FAILURE);
  if (pthread create (&yp, &attributes, (void *) controller, &Y) != 0)
    exit(EXIT FAILURE);
  if (pthread create (&zp, &attributes, (void *) controller, &Z) != 0)
    exit(EXIT FAILURE);
  pthread join(xp, (void **)&result); /* block main program */
  exit(EXIT FAILURE); /* error exit, program should not terminate */
```



- Ein einfaches eingebettetes System [Burns & Wellings 2005, Kap. 4.8]
 - Ziel: Temperatur und Druck in einem chemischen Prozess in definierten Grenzen halten.





- Mögliche Software-Architekturen
 - Sequentielle Lösung:
 - Ein einziges Programm, welches die logische Nebenläufigkeit von T und P ignoriert
 - → Keine Unterstützung durch ein Betriebssystem erforderlich
 - Nebenläufigkeit mit Betriebssystem-Aufrufen
 - T und P werden in einer sequentiellen Programmiersprache geschrieben (als separate Programme oder separate Funktionen in einem Programm)
 - Betriebssystem-Aufrufe werden benutzt um T und P nebenläufig zu starten
 - Nebenläufigkeit in der Programmiersprache
 - Ein einziges, nebenläufiges Programm, das die logische Struktur von T und P erhält
 - → Keine Betriebssystem-Unterstützung im Programm erforderlich
 - → Aber ein entsprechendes Laufzeitsystem, das Nebenläufigkeit unterstützt.



Hilfspakete (1) – Tatentypen und Ein-/Ausgabe

```
package Data Types is
  type Temp_Reading is new Integer range 10..500;
                                                        Typ-
                                                        definitionen
  type Pressure Reading is new Integer range 0..750;
  type Heater Setting is (On, Off);
  type Pressure Setting is new Integer range 0..9;
end Data Types;
with Data_Types; use Data_Types;
package IO is
  procedure Read(TR : out Temp_Reading); -- from ADC
                                                        Prozeduren
  procedure Read(PR : out Pressure_Reading);
                                                        für den
                                                        Daten-
  procedure Write(HS : Heater Setting); -- to switch
                                                        Austausch
  procedure Write(PS : Pressure Setting); -- to DAC
                                                        mit der
  procedure Write(TR : Temp Reading); -- to screen
                                                        Umgebung
  procedure Write(PR : Pressure Reading); -- to screen
end IO;
```



Hilfspakete (2) – Steuerungs-Prozeduren



Sequentielle Lösung

```
with Data Types; use Data Types; with IO; use IO;
with Control Procedures; use Control Procedures;
procedure Controller is
  TR : Temp_Reading; PR : Pressure_Reading;
 HS : Heater_Setting; PS : Pressure_Setting;
begin
  loop
    Read(TR); -- from ADC
    Temp_Convert(TR, HS); -- convert reading to setting
    Write(HS); -- to switch
    Write(TR); -- to screen
    Read(PR); -- as above for pressure
    Pressure Convert (PR, PS);
    Write (PS);
    Write (PR);
  end loop; -- infinite loop
end Controller;
```



- Probleme der sequentiellen Lösung
 - Temperatur und Druck werden mit der selben Frequenz gemessen
 - Könnte nicht den zeitlichen Anforderungen entsprechen
 - Kann man durch Verwendung von Zählern und if-Anweisungen verbessern
 - Auch dann: Falls Steuerungs-Prozeduren (Temp_Convert und Pressure_Convert) zu lange dauern, könnte die nächste wichtige Messung zu spät kommen
 - Lösung: die Prozeduren in einzelne Anweisungen auf-splitten und mit den Lese-Anweisungen verzahnen.
 - Während man auf Eingaben wartet (z.B. Temperatur) ist der Rest (z.B. Druck lesen) blockiert
 - Insbesondere: Ein Systemfehler beim Temperatur-Lesen führt dazu, dass kein Druck mehr gemessen wird



- Verbesserte Sequentielle Lösung
 - Zwei zusätzliche Boole'sche Funktionen im Pakckage IO:

```
• function Ready Temp return Boolean is ...
  • function Ready Pres return Boolean is ...
procedure Controller is
  TR: Temp Reading; PR: Pressure Reading;
  HS: Heater Setting; PS: Pressure Setting;
Begin
  loop
    if Ready_Temp then
      Read(TR); Temp Convert(TR, HS);
      Write(HS); Write(TR);
    end if;
    if Ready Pres then
      Read(PR); Pressure Convert(PR, PS);
      Write(PS); Write(PR);
    end if;
  end loop;
end Controller;
```



- Bewertung der verbesserten sequentiellen Version
 - Die Lösung ist zuverlässiger
 - Warten auf Temperaturwerte bremst das Lesen von Druckwerten nicht aus und umgekehrt
 - Problematisch:
 - Das Programm verbringt vermutlich die meiste Zeit in Schleifen, in denen nur die Eingabegeräte abgefragt werden (("polling", "busy wait")
 - "Beschäftigungstherapie" für den Prozessor: andere Prozesse werden ausgebremst
- Hauptkritik an der sequentiellen Lösung
 - Die Tatsache, dass die Druck- und Temperatur-Steuerungszyklen unabhängig voneinander ablaufen, wird im Programm nicht angemessen berücksichtigt
 - → Druck- und Temperatursteuerung sollten als **nebenläufige Tasks** programmiert werden!



- Nebenläufige Lösung mit Betriebssystemaufrufen
 - Beispielsweise mit einer Real-Time POSIX-ähnlichen ADA Schnittstelle für Betriebssystemaufrufe (*Operating System Interface*)

```
package OSI is
  type Thread_ID is private;
  type Thread is access procedure;
  function Create Thread (Code: Thread)
           return Thread ID;
  -- other subprograms
  procedure Start(ID : Thread_ID);
private
   type Thread_ID is ...;
end OSI;
```



- Nebenläufige Lösung mit Betriebssystem-Aufrufen
 - Ein Package Processes für die beiden nebenläufigen Prozesse:

```
package Processes is
  procedure Temp Controller;
  procedure Pressure Controller;
end Processes;
with...; -- Data_Types, IO, Control_Procedures
package body Processes is
  procedure Temp Controller is
    TR : Temp_Reading; HS : Heater_Setting;
  begin
    loop
      Read(TR); Temp Convert(TR, HS);
      Write(HS); Write(TR);
    end loop;
  end Temp_Controller;
```



- Nebenläufige Lösung mit Betriebssystem-Aufrufen
 - Ein Package Processes für die beiden nebenläufigen Prozesse (Forts.):

```
procedure Pressure_Controller is
    PR : Pressure Reading;
    PS: Pressure_Setting;
  begin
    loop
      Read (PR);
      Pressure Convert (PR, PS);
      Write(PS);
      Write(PR);
    end loop;
  end Pressure Controller;
end Processes;
```



- Nebenläufige Lösung mit Betriebssystem-Aufrufen
 - Hauptprozedur: erzeugt und startet zwei nebenläufige Prozesse für Temeperatur und Druck:

```
with OSI, Processes; use OSI, Processes;
procedure Controller is
   TC, PC : Thread_ID;
begin
   TC := Create_Thread(Temp_Controller'Access);
   PC := Create_Thread(Pressure_Controller'Access);
   Start(TC);
   Start(PC);
end Controller;
```

- Vorteil: zuverlässiger, Prozesse können sich nicht "ausbremsen", kein "busy waiting"
- Nachteil: Immer noch nicht gut lesbar!
 - Es ist schwer zu erkennen, welche Prozeduren "normal" sind, und welche als nebenläufige Tasks gedacht sind.



Nebenläufige Lösung mit Ada-Tasking

```
task body Pressure Controller is
with ...
                                     PR : Pressure Reading;
procedure Controller is
                                     PS: Pressure Setting;
                                   begin
  task Temp Controller;
                                     loop
  task Pressure Controller;
                                       Read (PR);
                                       Pressure Convert (PR, PS);
 task body Temp_Controller is
                                       Write(PS);
     TR : Temp Reading;
                                       Write(PR);
    HS: Heater Setting;
                                     end loop;
  begin
                                   end Pressure_Controller;
     loop
       Read(TR);
                                 begin
       Temp Convert (TR, HS);
                                   null; -- Temp Controller and
       Write(HS);
                                          -- Pressure Controller
       Write(TR);
                                          -- have started their
     end loop;
                                          -- executions
   end Temp Controller;
                                 end Controller;
```



Gründe für Nebenläufigkeit als Programmiersprachen-Konzept

- Programm sind leichter lesbar und wartbar
- Unterschiedliche Betriebssysteme realisieren Nebenläufigkeit auf verschiedene Arten → Nebenläufigkeit in der Programmiersprache macht Programme portabler
- Manche eingebetteten Prozessoren haben gar kein Betriebssystem

Gründe für Nebenläufigkeit mit Hilfe von Betriebssystem-Aufrufen

- Unterschiedliche Sprachen realisieren Nebenläufigkeit auf verschiedene Arten → Programme aus unterschiedlicher Sprachen können einfacher auf einem Betriebssystem integriert werden.
- Es könnte schwierig sein, das Nebenläufigkeitskonzept einer Programmiersprache auf einem BS effizient zu implementieren
- Es gibt heute Betriebssystem-Standards wie POSIX, die ebenfalls zu portablen Programmen führen

Literatur



- [Burns & Wellings 2009] Alan Burns, Andy Wellings: Real-Time Systems and Programming Languages. Ada, Real-Time Java and C/Real-Time POSIX. Addison Wesley, 2009.
- [Wörn & Brinkschulte 2005] Heinz Wörn, Uwe Brinkschulte: *Echtzeitsysteme*. Springer, 2005.
- [Zöbel 2008] Dieter Zöbel: *Echtzeitsysteme. Grundlagen der Planung.* Springer, 2008.