# Übung 2 - Lösungen

#### Aufgabe 1 Semaphore in C/Real-Time POSIX

Programmieren Sie eine Lösung des Erzeuger-/Verbraucher-Problems mit Hilfe der Semaphore-Schnittstelle in C/Real-Time POSIX (vgl. Vorlesung S. 3-17 – 3-20).

Lsg.: (Von Max Maier und Manfred Koch)

```
//-----
// Name : Al_Semaphore_PCP.cpp
// Author : Max Maier
// Version
// Copyright : Your copyright notice
// Description : Don't forget to provide the "pthreadGC2.dll" libray // (on windows) to the linker
//-----
#include <iostream>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <time.h>
using namespace std;
// the threads
pthread_attr_t ConsAttr, ProdAttr;
pthread_t
              Cons, Prod;
// the Buffer
const int N = 3;
int Buffer[N];
int Top, Bottom;
// Semaphores
sem_t Mutex;
sem_t Item_Available;
sem_t Space_Available;
// append "object" (here only a number) to the buffer
void Append(int I){
     sem_wait(&Space_Available);
     sem_wait(&Mutex);
     Buffer[Top] = I;
     Top++;
     Top %= N;
     sem post(&Mutex);
     sem_post(&Item_Available);
// take a "object" from the buffer
int Take(void) {
     int retval;
     sem_wait(&Item_Available);
     sem_wait(&Mutex);
     retval = Buffer[Bottom];
     Bottom++;
     Bottom %= N;
     sem_post(&Mutex);
     sem_post(&Space_Available);
     return retval;
```

```
// consumer function: take an object and print the content on the console
void* Consumer(void* attributes) {
     while(1){
           cout << Take() << endl;</pre>
      return NULL;
// producer function: produce an object (here only an incrementing number)
// and insert into the buffer. - The timing functionality to keep the output
// readable is not really predictable
void* Producer(void* attributes) {
      static time_t lastTime = time(NULL);
      static int counter = 0;
      while(1){
            if(difftime(time(NULL), lastTime) > .1){
                  Append (counter);
                  counter++;
                  lastTime = time(NULL);
            }
      return NULL;
// main fuction
int main() {
      // initialize the semaphores and other variables
      sem_init(&Mutex, 0, 1);
      sem_init(&Item_Available, 0, 0);
      sem_init(&Space_Available, 0, N);
      Top = 0;
                  = 0;
      Bottom
      cout << "This is the PCP example:" << endl;</pre>
      // initialize the thread atributes
      if(pthread_attr_init(&ConsAttr) != 0){
            exit(EXIT_FAILURE);
      if(pthread_attr_init(&ProdAttr) != 0){
            exit(EXIT_FAILURE);
      // start consumer and producer thread
      if(pthread_create(&Cons, &ConsAttr, Consumer, NULL) != 0){
            exit(EXIT FAILURE);
      if(pthread create(&Prod, &ProdAttr, Producer, NULL) != 0){
            exit(EXIT FAILURE);
      }
      // wait to join one of the threads (here: the Producer), this should
      // never happen because both are infinite
      pthread_join(Prod, (void**)NULL);
      cout << "It has joined. This should not happen!!" << endl;</pre>
      return 0;
```

#### Aufgabe 2 Semaphore in Ada

Programmieren Sie eine Lösung des Problems der gemeinsamen Ressourcen (vgl. Vorlesung S. 3-22 – 3-25) in Ada mit Hilfe des auf S. 3-17 deklarierten Semaphor-Packages.

#### <u>Lsg1.:</u>

```
package Ressource is
  type Priority is (high, medium, low);
  procedure Allocate(P:Priority);
  function Deallocate return Boolean;
end Ressource;
with Semaphore_Package; use Semaphore_Package;
package body Ressource is
 mutex: Semaphore; -- Gegenseitiger Ausschluss
  cond: array(Priority) of Semaphore; -- Bedingungssynchronisation nach Priorität
  waiting: array(Priority) of Integer := (0,0,0);
     -- Anzahl der wartenden Tasks für jede Prio
  busy: Boolean := False;
  procedure Allocate(P: Priority)
  begin
   Wait (mutex);
    if busy then
      waiting[P] := waiting[P] + 1;
      Signal(mutex); -- Mutex freigeben, damit Deallocate stattfinden kann
      Wait(cond[P]); -- Warten mit Prio
      -- Jetzt ist die Ressource Freigegeben
    end if;
   busy := True; -- Ressource belegen
    Signal (mutex);
  end Allocate;
  Function Deallocate: Boolean;
  begin
   Wait(mutex);
    if busy then
      busy = false; Ressource ist jetzt frei
      -- den wartenden Prozess mit der höchsten Priorität freigeben
      if waiting[high] > 0 then Signal(cond[high]);
                                waiting[high] := waiting[high] - 1;
      elseif waiting[medium] > 0 then Signal(cond[medium]);
                                      waiting[medium] := waiting[medium] - 1;
      elseif waiting[low] > 0 then Signal(cond[low]);
                                   waiting[low] := waiting[low] - 1;
      else Signal(mutex); -- kein wertender Prozess, Mutex freigeben
      return True; -- Erfolgreich
    else
      return False; -- Fehler: Deallocate auf freie Ressource
    end if;
  end Deallocate;
end Ressource;
```

<u>Lsg2</u>: Auf das "Mitzählen" der auf eine Ressource wartenden Tasks (Array waiting) kann verzichtet werden, wenn man in der Lage ist, den Wert einer Semaphore-Variablen abzufragen (vgl. Funktion sem\_getvalue() in der C/RealTime-POSIX Schnittstelle für Semaphore). Dazu müsste das Semaphore Package in Ada etwa folgende Spezifikation haben:

```
package Semaphore_Package is

  type Semaphore(Initial: Natural := 1)
        is limited private;
  procedure Wait(S: in out Semaphore);
  procedure Signal(S: in out Semaphore);
  function GetValue(S: Semaphore) return Natural;

private
  type Semaphore is ...
end Semaphore_Package;
```

Damit ergibt sich folgende Implementierung des Packages Ressource:

```
with Semaphore_Package; use Semaphore_Package;
package body Ressource is
  mutex: Semaphore; -- Gegenseitiger Ausschluss
  cond: array(Priority) of Semaphore; -- Bedingungssynchronisation nach Priorität
  busy: Boolean := False;
  procedure Allocate(P: Priority)
  begin
   Wait (mutex);
    if busy then
      Signal(mutex); -- Mutex freigeben, damit Deallocate stattfinden kann
      Wait(cond[P]); -- Warten mit Prio
      -- Jetzt ist die Ressource Freigegeben
    end if;
   busy := True; -- Ressource belegen
    Signal (mutex);
  end Allocate;
  Function Deallocate: Boolean;
  begin
   Wait (mutex);
    if busy then
      busy = false; Ressource ist jetzt frei
      -- den wartenden Prozess mit der höchsten Priorität freigeben
      -- cond[P] = 0 heißt, dass Prozesse mit Priorität P auf die Ressource warten
      if GetValue(cond[high]) = 0 then Signal(cond[high]);
      elseif GetValue(cond[medim]) = 0 then Signal(cond[medium]);
      elseif GetValue(cond[low]) = 0 then Signal(cond[low]);
      else Signal(mutex); -- kein wertender Prozess, Mutex freigeben
      end if;
      return True; -- Erfolgreich
    else
      return False; -- Fehler: Deallocate auf freie Ressource
    end if:
  end Deallocate;
end Ressource;
```

Aufgabe 3 Geschützte Objekte in Ada: Implementierung eines Semaphore-Packages

Implementieren Sie das auf S. 3-17 deklarierte Semaphor-Package von Ada

<u>Hinweis:</u> Implementieren Sie den Typ *Semaphore* im Privaten Teil der Package-Deklaration als geschütztes Objekt mit speziellen *Wait-* und *Signal-*Operationen als geschützten Operationen. Die öffentlichen *Wait-* und *Signal-*Operationen können dann mit Hilfe der geschützten Operationen implementiert werden.


<u>Lsg.:</u> Das Semaphore-Package ist hier gleich erweitert um die Funktion GetValue() (vgl. Lösung 2 zu Aufgabe 2.)

```
package Semaphore_Package is
  type Semaphore(Initial : Natural := 1) is limited private;
  procedure Wait (S : in out Semaphore);
  procedure Signal (S : in out Semaphore);
  function GetValue(S:Semaphore): Natural;
private
  protected type Semaphore(Initial : Natural := 1) is
    entry Wait_Imp;
    procedure Signal Imp;
    function GetValue_Imp return Natural;
  private
    Value : Natural := Initial;
  end Semaphore;
end Semaphore_Package;
package body Semaphore_Package is
  protected body Semaphore is
    entry Wait_Imp when Value > 0 is
    begin
      Value := Value - 1;
    end Wait_Imp;
    procedure Signal_Imp is
    begin
     Value := Value + 1;
    end Signal_Imp;
    function GetValue_Imp return Natural is
    begin
      return Value;
    end;
  end Semaphore;
  procedure Wait(S : in out Semaphore) is
  begin
   S.Wait_Imp;
  end Wait;
  procedure Signal(S: in out Semaphore) is
   S.Signal_Imp;
  end Signal;
  function getValue(S:Semaphore) return Natural is
  begin
   return S.GetValue;
end Semaphore_Package;
```

### Aufgabe 4 Prozesssteuerung in Ada mit Hilfe von geschützten Objekten

Das "einfache eingebettete System" aus der Vorlesung (S. 2-41 ff) kann durch eine dritte Task ergänzt werden, die für das Entgegennehmen der gemessenen Druck und Temperaturwerte sowie deren Darstellung an der Konsole zuständig ist.

Die Kommunikation zwischen den Messprozessen T und P sowie dem Display-Prozess C kann über ein geschütztes Objekt *Console\_Data* erfolgen. Die Tasks T und P schreiben ihre gemessenen Werte in *Console\_Data*, die Task T liest immer dann die Werte aus *Console\_Data*, wenn dort neue Werte geschrieben worden sind.



Skizzieren Sie eine Implementierung des Systems mit drei Tasks in Ada!

#### Hinweise:

Die Prozedur *Controller* mit den Tasks *Temp\_Controller* und *Pressure\_Controller* der nebenläufigen ADA-Lösung kann unverändert bleiben. Es ist lediglich das Package IO (S. 2-43) entsprechend zu implementieren.

```
with Data_Types; use Data_Types;
package IO is
   procedure Read(TR : out Temp_Reading); -- from ADC
   procedure Read(PR : out Pressure_Reading);
   procedure Write(HS : Heater_Setting); -- to switch
   procedure Write(PS : Pressure_Setting); -- to DAC
   procedure Write(TR : Temp_Reading); -- to screen
   procedure Write(PR : Pressure_Reading); -- to screen
end IO;
```

Die Lese-/und Schreib-Methoden für die Sensoren (Druck und Temperatur) und Aktoren (Heizung und Ventil/Pumpe) können nach wie vor als gegeben vorausgesetzt werden.

Die letzten beiden Schreib-Methoden (auf den Bildschirm) müssen ersetzt werden durch ein Schreiben in das geschützte Objekt *Console\_Data*.

Im Implementierungsteil (body) des Packages *IO* sind also das geschützte Objekt *Console\_Data*, die letzten beiden Write-Methoden (schreiben nicht auf den Screen, sondern in *Console\_Data*) sowie die Task *Console* zu implementieren, die *Console\_Data* liest und die Werte auf dem Bildschirm ausgibt. Dabei ist zu realisieren, dass die Task *Console* nur Daten aus *Console\_Data* liest, die neu geschrieben wurden, d.h. die er nicht schon gelesen hat. Zugriffe auf *Console\_Data* sollten sich grundsätzlich gegenseitig ausschließen.

#### Lsg.:

### Hilfspaket für Datentypen (vgl. S. 2-43)

```
package Data_Types is
   -- necessary type definitions
   type Temp_Reading is new Integer range 10..500;
   type Pressure_Reading is new Integer range 0..750;
   type Heater_Setting is (On, Off);
   type Pressure_Setting is new Integer range 0..9;
end Data_Types;
```

### Hilfspaket für Steuerungs-Prozeduren- berechnen die Stellwerte aus Messwerten (vgl. S. 2-44)

### Steuerungs-Tasks (Temp\_Controller = T, Pressure\_Controller = P)

```
with Data_Types; use Data_Types;
with IO; use IO;
with Control_Procedures; use Control_Procedures;
procedure Controller is
  task Temp_Controller;
  task Pressure_Controller;
  task body Temp_Controller is
   TR : Temp_Reading; HS : Heater_Setting;
  begin
    loop
     Read(TR);
     Temp_Convert(TR, HS);
     Write(HS);
     Write(TR);
    end loop;
  end Temp Controller;
  task body Pressure Controller is
   PR : Pressure Reading; PS : Pressure Setting;
  begin
    loop
      Read (PR);
     Pressure_Convert (PR, PS);
     Write(PS);
     Write(PR);
    end loop;
  end Pressure_Controller;
begin
          -- Temp_Controller and Pressure_Controller
  null;
          -- have started their executions
end Controller;
```

#### Paket mit Ein-/Ausgabe-Prozeduren (vgl. S. 2-43)

```
with Data_Types; use Data_Types;
package IO is
    -- procedures for data exchange with the environment
procedure Read(TR : out Temp_Reading); -- from DAC
procedure Read(PR : out Pressure_Reading); -- from DAC
procedure Write(HS : Heater_Setting); -- to switch.
procedure Write(PS : Pressure_Setting); -- to DAC
procedure Write(TR : Temp_Reading); -- to console
procedure Write(PR : Pressure_Reading); -- to console
end IO;
```

Die Implementierung des Pakets erfolgt so, dass die Ausgabe von Temperatur- und Druckwerten nicht direkt auf die Konsole, sondern in ein geschütztes Objekt erfolgt. Das Geschützte Objekt verfügt über entsprechende Write-Prozeduren.

Gleichzeitig wird eine Task Console (= C) erzeugt, die über den Eintrittspunkt Read des geschützten Objekts Console\_Data die immer dann (und nur dann) eingetragene Daten liest und auf der Konsole ausgibt, wenn neue Daten vorliegen. Dies wird durch einen entsprechenden Guard gesichert.

Für das Geschützte Objekt ist kein Datentyp definiert, sondern direkt ein Objekt.

```
package body IO is
  task Console;
  protected Console_Data is -- protected Object without type declaration
   procedure Write(R : Temp_Reading);
   procedure Write(R : Pressure_Reading);
   entry Read(TR : out Temp_Reading;
               PR : out Pressure_Reading);
 private
   Last_Temperature : Temp_Reading;
   Last_Pressure :Pressure_Reading;
   New_Reading : Boolean := False;
  end Console Data;
  -- procedures for data exchange with the environment
  procedure Read(TR : out Temp_Reading) is separate; -- from DAC
  procedure Read(PR : out Pressure_Reading) is separate; -- from DAC
  procedure Write(HS: Heater_Setting) is separate; -- to switch.
  procedure Write(PS: Pressure_Setting) is separate; -- to DAC
  task body Console is
   TR : Temp_Reading;
   PR : Pressure_Reading;
  begin
    loop
     Console_Data.Read(TR, PR);
     -- Display new readings
    end loop;
  end Console;
  protected body Console_Data is
   procedure Write(R : Temp_Reading) is
   begin
     Last_Temperature := R;
     New_Reading := True;
    end Write;
```

```
procedure Write(R : Pressure_Reading) is
   begin
     Last_Pressure := R;
     New_Reading := True;
    end Write;
   entry Read(TR : out Temp_Reading; PR : out Pressure_Reading)
         when New_Reading is
   begin
     TR := Last_Temperature;
     PR := Last_Pressure;
     New_Reading := False;
   end Read;
  end Console_Data;
 procedure Write(TR : Temp_Reading) is
   Console Data. Write (TR);
  end Write; -- to screen
 procedure Write(PR : Pressure Reading)
   Console_Data.Write(PR);
 end Write; -- to screen
end IO;
```

## Aufgabe 5 Zufahrtskontrolle zu einem Parkplatz

Lösen Sie das Parkplatzproblem (Vgl. Übung 1, Aufgabe 5) mit Hilfe dreier nebenläufiger Tasks: eine steuert die Einfahrtsschranke, eine steuert die Ausfahrtsschranke und eine steuert das Signal.

Betrachten Sie die Anzahl der Fahrzeuge auf dem Parkplatz als gemeinsame Variable.

Beschreiben Sie die Synchronisationsbedingungen, die von den drei Prozessen eingehalten werden müssen.

Skizzieren Sie Lösungen des Synchronisationsproblems

- (a) mit Hilfe von Mutexen und Bedingungsvariablen in C/Real-Time POSIX und
- (b) mit Hilfe von geschützten Objekten in Ada.

#### Lsg:

Das Problem der Lösung zu Übung 1-5 (vgl. Übung1-lsg.pdf) besteht darin, dass die drei nebenläufigen Prozesse Ausfahrt, Einfahrt und Signal gleichzeitig auf die Variable PP (= Anzahl der belegten Prakpätze) zugreifen (Einfahrt inkrementiert, Ausfahrt dekrementiert und Signal liest den Wert von PP). Dabei können aufgrund der nicht atomaren Ausführung einer Zuweisung Inkonsistenzen entstehen.

Die Variable PP wird jetzt als Geschütztes Objekt mit Inkrement, Dekrement- und Leseoperation implementiert. Die Inkrement-Operation ist ein Eintrittspunkt, der nur akzeptiert wird, wenn der Parkplatz nicht voll ist. In der Einfahrts-Task wird die Schranke nur geöffnet, wenn ein Inkrement erfolgreich war. Wenn der Parkplatz voll ist, wird die Einfahrts-Task so lange blockiert, bis ein Inkrement wider möglich ist (d.h. ein zwischenzeitliches Dekrement stattgefunden hat).

Ein weiterer Nachteil bei der Lösung zu Übung 1-5 ist, dass viele Tasks "busy-waiting"-Schleifen ausführen. Insbesondere die Signal-Task prüft kontinuierlich die Zahl der freien Parkplätze und setzt das Signal entsprechend. Es würde reichen, wenn das Signal dann neu gesetzt wird, wenn sich die Anzahl der Parkplätze signifikant verändert, d.h. dann wenn der letzte Parkplatz belegt wird und dann wenn dieser Zustand wieder verlassen wird.

Dies wird erreicht durch zwei weitere Eintrittspunkte *WaitUntilFull* bzw. *WaitUntilFree*, die akzeptiert werden, wenn der Parkplatz voll ist bzw. wenn noch mindestens ein Platz frei ist.

Die Packages Data\_Types und MyIO sind dieselben wie in der Lösung zu Übung1, Aufgabe 5 1 (vgl. Übung1-lsg.pdf)

```
with Data_Types; use Data_Types;
with MyIO; use MyIO;
procedure Main is
   protected type Parkplatz is
     entry Inc;
     procedure Dec;
     function GetNumber return Integer;
     -- Die folgenden Entries blockieren die aufrufende Task bis
     entry WaitUntilFull; -- Parkplatz voll ist
     entry WaitUntilFree; -- es mindestens einen freien Platz gibt
   private
     PP:Integer := 0; -- Zahl der Fahrzeuge auf dem Parkplatz
   end;
   protected body Parkplatz is
     entry Inc when PP < 50 is
     begin PP := PP + 1 end;
     procedure Dec is
     begin PP := PP-1; end;
     function GetNumber return Integer is
     begin return PP; end;
     entry WaitUntilFull when PP = 50 is
     begin end;
     entry WaitUntilFree when PP < 50 is
     begin end;
   end Parkplatz;
   EA : EAnfrage := False;
   AA : AAnfrage := False;
   ED : EDurchfahrt := False;
   AD : ADurchfahrt := False;
   PP: Parkplatz; -- Anzahl der belegten Parkplätze (geschütztes Objekt)
   AOpen : Ausfahrt := Open;
   AClose : Ausfahrt := Close;
   EOpen : Einfahrt := Open;
   EClose : Einfahrt := Close;
```

```
task Einfahrt;
  task body Einfahrt is
  begin
      loop
        Read (EA);
         if (EA = True) then -- Wenn Anfrage Einfahrt
           PP.Inc(); -- Zahl der belegten Plätze erhöhen, sobald möglich
          Write(EOpen); -- Einfahrt öffnen
          ED = True;
                         -- Durchfahrt beginnt
          while (ED = True) loop Read(ED); endloop; -- Durchfahren lassen
          Write(EClose); -- Einfahrt schließen
         end if;
      end loop;
  end Einfahrt;
  task Ausfahrt;
  task body Ausfahrt is
  begin
      loop
         Read(AA);
         if (AA = true) then -- Wenn Anfrage Ausfahrt
              PP.Dec(); -- Ein Fahrzeug weniger auf dem Parkplatz
              Write(AOpen); -- Ausfahrt öffnen
              AD = True; -- Durchfahrt beginnt
              while (AD = True) loop Read(AD); endloop; -- Durchfahren lassen
              Write (AClose); -- Ausfahrt schließen
         end if;
      end loop;
  end Einfahrt;
  task Signal;
  task body Signal is
    loop
      PP.WaitUntilFree;
      write(Free);
      PP.WaitUntilFull;
      write(Full);
     end loop;
   end Signal;
begin null; end Main;
```