# fslab实验报告

### 文件系统设计

由于要求支持32768个文件及目录,刚好是一个块(4K)的位个数,因此我们可以用一个block来表示inode bitmap,同时我们使用2个block作为datablock bitmap,在使用到的时候我们可以使用一个数组来存储所需内容:

```
unsigned long long bitmap[512]; //4096 char and 32768 bits
```

对于每个inode,由于只需支持单个文件最大8MB,我们可以在每个inode中只使用一个indirect pointer,这个 "指针"类型为unsigned short,这使得我们可以在一个inode内使用 $4K \times 65535 = 256MB$ 的大小,满足文件要求的8MB大小要求,这样我们定义如下简化后的inode:

```
struct Inode
{
   unsigned int size;
   unsigned short indirpointer;
   bool directory;
   time_t atime;
   time_t ctime;
   time_t mtime;
};
```

由于对齐,每个Inode共占用32bytes,因而32768个inode需要 $32768 \times 32bytes \div 4Kbytes = 256$ ,因此我们将第3-258号的块分给inode,从第259-65535号块开始表示真正的数据,这样也可以满足250MB的空间需求。综上,我们block的分配设计如下,用宏定义表示:

```
#define InodeBitMap 0
#define DataBitMap1 1
#define DataBitMap2 2
#define InodeStart 3
#define DataStart 259
#define InodeMax 32768
#define DataMax 65535
```

最后,对于目录文件,我们使用简单的文件名数组和文件inode来表示其内容,共占32bytes:

```
struct Dir
{
   char filename[30];
   unsigned short number;
};
```

## 函数设计

#### 辅助函数

- NewBlock分配一个新的数据块
- AllocateBlocks 分配多个新的数据块
- DeleteBlock 删除一个数据块
- DeleteBlocks 删除多个数据块
- FindBlock 查找是否有足够的数据块
- GetInode读一个inode
- WriteInode写一个inode
- NewInode分配一个新的inode
- DeleteInode
   删除一个inode
- FindInode
   查找是否有足够的inode
- InitInode初始化inode
- Eraselnode 销毁inode
- GetDir读一个目录
- WriteDir 写一个目录
- MoreDir拓展一个目录
- FindDir 查找一个目录
- Ptoi路径转文件inode

Ptopi路径转文件的目录inode

#### 主函数

mkfs
 初始化根目录的 inode 即可。

fs\_getattr
 用Ptoi通过路径找到对应的inode,再读取信息。

• fs\_readdir

用Ptopi函数找到对应的inode,再用GetDir直接读取目录即可,之后再更新目录文件的atime。

fs read

用Ptoi函数找到目标文件的inode,然后根据偏移量和读取长度进行读取,最后记得更新inode的atime。

fs mknod

首先空间是否够用,若不够用则直接报错返回。随后使用Ptopi函数解析路径得到父目录的inode,更新父目录的目录项,此处使用MoreDir函数检查新增一个目录项时父目录是否需要新分配一个数据块,随后为这个新分配的目录分配一个inode并调用InitInode函数,最后更新父目录的 atime, mtime, ctime。

• fs mkdir

同fs mknod一致,不过创建的是目录文件。

• fs rmdir

类似fs\_mknod,先用Ptopi解析路径得到父目录的inode,删除要求文件的目录项即可,之后更新父目录的ctime 和mtime。

fs unlink

与fs rmdir一致,不再赘述。

• fs\_rename

通过Ptopi函数找到文件原位置和目标位置的父目录inode,查找该文件的目录项。若二者的目录项相同,则我们只需要在原位置的目录项中改名即可,否则我们需要在原位置的父目录中删去一个目录项,之后在新位置的父目录中新增一个目录项,然后注意修改inode的time。

• fs write

用Ptopi函数解析路径得到文件inode,用和fs\_read相同的枚举方法得到需要新分配的块数,之后再逐块写即可。最后记得修改文件的inode。

· fs truncate

用Ptoi函数解析路径得该文件inode,然后计算修改前后所需的数据块数目,并分类讨论进行对应的处理。如果块数变多,则新分配相应数量的块;否则则删除相应数量的块,而大小不是 4kb 的整数倍时,最后一个块的情况需要格外注意。

• fs\_utime、fs\_statfs

直接解析路径并修改或记录相应内容即可。

## 反思与总结

- 1. 最开始的一周其实对实验毫无思路,感觉建立如课本上的结构会很复杂,后来参考了前辈大牛Menci的思想,才发现可以把模型进行简化,构建起来也相对容易一些。
- 2. 删除数据块的实现,其实可以直接删除对数据的访问,但该系统直接将删除的数据抹除为0了,这一点可以尝试改进。
- 3. 分配块和删除块根据所求的块是一个还是多个进行了分类讨论,后续可以尝试将两个函数进行合并。