

## Politecnico di Milano

## Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

prof. Luca Breveglieri prof. Gerardo Pelosi prof.ssa Donatella Sciuto prof.ssa Cristina Silvano

# **AXO** RISC V – Architettura dei Calcolatori e Sistemi Operativi Prova di lunedì 9 novembre 2020

Cognome	Nome	
Matricola	Firma	
Istruzioni		

Si scriva solo negli spazi previsti nel testo della prova e non si separino i fogli.

Per la minuta si utilizzino le pagine bianche inserite in fondo al fascicolo distribuito con il testo della prova. I fogli di minuta, se staccati, vanno consegnati intestandoli con nome e cognome.

È vietato portare con sé libri, eserciziari e appunti, nonché cellulari e altri dispositivi mobili di calcolo o comunicazione. Chiunque fosse trovato in possesso di documentazione relativa al corso – anche se non strettamente attinente alle domande proposte – vedrà annullata la propria prova.

Non è possibile lasciare l'aula conservando il tema della prova in corso.

Tempo a disposizione 2 h:00 m

## Valore indicativo di domande ed esercizi, voti parziali e voto finale:

voto fina	ıle: (	16	punti)	
esercizio	4	(2	punti)	
esercizio	3	(6	punti)	
esercizio	2	(2	punti)	
esercizio	1	(6	punti)	

#### esercizio n. 1 - linguaggio macchina

### prima parte – traduzione da C a linguaggio macchina RISC V

Si deve tradurre in linguaggio macchina simbolico (assemblatore) **RISC-V** il frammento di programma C riportato sotto. Il modello di memoria è quello **standard RISC-V** e le variabili intere sono da **64 bit**. Non si tenti di accorpare od ottimizzare insieme istruzioni C indipendenti. Si facciano le ipotesi seguenti:

- il registro "frame pointer" fp non è in uso
- le variabili locali sono allocate nei registri, se possibile
- vanno salvati (a cura del chiamante o del chiamato, secondo il caso) solo i registri necessari
- l'allocazione delle variabili in memoria **È ALLINEATA** (ci può essere frammentazione di memoria)

Si chiede di svolgere i quattro punti seguenti (usando le varie tabelle predisposte nel seguito):

- 1. **Si descriva** il segmento dei dati statici indicando gli indirizzi assoluti iniziali delle variabili globali e **si traducano** in linguaggio macchina le dichiarazioni delle variabili globali.
- 2. **Si descriva** l'area di attivazione della funzione ping, secondo il modello RISC-V, e l'allocazione dei parametri e delle variabili locali della funzione ping usando le tabelle predisposte
- 3. Si traduca in linguaggio macchina il codice dello statement riquadrato nella funzione main.
- 4. **Si traduca** in linguaggio macchina il codice **dell'intera funzione** ping (vedi tab. 4 strutturata).

```
/* variabili globali */
/* stringa inizializzata, termina con il carattere NULL */
typedef long long int LONG
char animal [ ] = "RAT"
LONG n = 1
LONG off [] = \{ 13, -14, 14 \}
LONG strlen (char *)
                            /* funzione che modifica arg */
/* Nota Bene: in C il char è un numero con segno */
/* funzione ricorsiva */
LONG ping (LONG * ptr, char * string) {
   LONG tmp = 0
   if (strlen (string) > 0) {
      string [0] = string [0] - *ptr
      tmp = ping (ptr - 1, \&string [1]) + tmp - 65
      /* if */
   return tmp
  /* ping */
                                  /* programma principale */
int main ( ) {
   n = ping (\&off [2], animal)
   printf ("\n num = %d, new animal: %s", n, animal)
   return 0
   /* main */
```

punto 1 – segmento dati statici (numero di righe non significativo)

contenuto simbolico	indirizzo assoluto iniziale (in hex)	
OFF [2]	0x 0000 0000 1000 0020	indirizzi alti
OFF [1]	0x 0000 0000 1000 0018	
OFF [0]	0x 0000 0000 1000 0010	
N	0x 0000 0000 1000 0008	
ANIMAL [3]	0x 0000 0000 1000 0003	
ANIMAL [0]	x0 0000 0000 1000 0000	indirizzi bassi

<b>punto 1</b> – codice RISC-V della sezione dichiarativa globale (numero di righe non significativo)					
	.data	0x 0000 0000	1000 0000 // seg. dati statici standard		
ANIMAL:	.asciiz	"RAT"	// varglob array stringa ANIMAL (4 char)		
	.align	3	// allineamento a parola doppia		
N: .dword 1					
OFF: .dword 13, -14, 14					

punto 2 – area di attivazione dell		
contenuto simbolico		
ra	+8	indirizzi alti
tmp	0	
		indirizzi bassi

punto 2 – allocazione dei parametri e delle variabili locali di PING nei registri				
parametro o variabile locale registro				
*ptr	a2			
*string	a3			
tmp	s0			

punto 3 – codice RISC-V dello statement riquadrato in MAIN (num. righe non significativo)
// n = ping (&off [2], animal)
MAIN:
la t0, OFF
li t1, 2
slli t1, t1, 3
add t0, t0, t1
mv a2, t0
la a3, ANIMAL
jal ra, PING
la t0, N
sd a0, 0(t0)

pun	to 4 – codice RISC-V della funzione PING (numero di righe non significativo)					
PING:	ING: addi sp, sp, -16 // COMPLETARE					
	// direttive EQU e salvataggio registri - NON VANNO RIPORTATI					
	// tmp = 0					
	mv s0, zero					
IF:	// if (strlen (string) > 0)					
	addi sp, sp, -16					
	sd a2, 8(sp)					
	sd a3, 0(sp)					
	mv a2, a3					
	jal ra, STRLEN					
	ld a2, -8(sp)					
	ld a3, 0(sp)					
	addi sp, sp, 16					
	ble a0, zero, ENDIF					
THEN:	// string [0] = string [0] - *ptr					
	lb t0, 0(a3)					
	ld t1, 0(a2)					
	sub t0, t0, t1					
	sb t0, 0(a3)					
	// tmp = ping (ptr - 1, &string [1]) + tmp - 65					
	addi a2, a2, -8					
	addi a3, a3, 1					
	jal ra, PING					
	add t0, a0, s0					
	li t1, -65					
	add t0, t0, t1					
	mv s0, t0					
ENDIF:	// return tmp					
	mv a0, s0					
	// rientro					
	addi sp sp, 16					
	ret					

#### seconda parte – assemblaggio e collegamento – RISC V

Dati i due moduli assemblatore seguenti, **si compilino** le tabelle relative a:

- 1. il modulo oggetto ROUTINE (il modulo MAIN è già interamente dato)
- 2. le basi di rilocazione del codice e dei dati di entrambi i moduli
- 3. la tabella globale dei simboli
- 4. la tabella di impostazione del calcolo delle costanti e degli spiazzamenti di istruzione e di dato
- 5. la tabella del codice eseguibile

	modulo MAIN	modulo ROUTINE		
.data STR: .asciiz "WALLABY"  // N.B.: la direttiva asciiz aggiunge il char NULL al termine della stringa, per terminarla		III		
MAIN:	.text .globl MAIN la a2, STR	ROUTINE: ld s0, (a2)  addi s1, zero, LEN  beq s0, zero, SKIP		
	<pre>jal ROUTINE ld a2, (a2) li a0, 1</pre>	add s1, a2, s1  SKIP: ld s2, (s1)  bne s0, s1, MAIN		
	ecall li a0, 2048 ecall	la t0, SUMFL sd s0, (t0) ret ra		

Regola generale per la compilazione di tutte le tabelle contenenti codice:

- espandere tutte le pseudo istruzioni
- l'allocazione delle variabili in memoria non è allineata (non c'è frammentazione di memoria)
- i codici operativi e i nomi dei registri vanno indicati in formato simbolico
- tutte le costanti numeriche all'interno del codice vanno indicate in esadecimale, con o senza prefisso 0x, e di lunghezza giusta per il codice che rappresentano

```
esempio: un'istruzione come addi t0, t0, 15 è rappresentata: addi t0, t0, 0x 00F
```

• nei moduli oggetto i valori numerici che non possono essere indicati poiché dipendono dalla rilocazione successiva, vanno posti a zero e avranno un valore definitivo nel codice eseguibile

	(1) - moduli oggetto							
	modulo	MAIN		modu	ılo rou	TINE		
dimensione	testo: 28 hex	(40 dec)	dimensione	testo: ()	× 28 (4	10 dec)		
dimensione	dati: 08 hex	(8 dec)	dimensione	dati: 0x	8 (8 c	dec)		
	test	0			testo			
indirizzo di parola		istruzione	indirizzo istruzione		struzione			
0.0	auipc a2, 0	0x 0000 0	00	ld s0, 0	(a2)			
04	addi a2, a	a2, <b>0x 000</b>	04	addi s0	, zero	, 0x 005		
0.8	jal ra, (	0x 0 0000	08	beq s0,	zero,	0x 001		
0C	ld a2,	(a2)	0C	add s1,	a2, s	1		
10	lui a0, 0	0x 0000 0	10	ld s2, 0	(s1)			
14	addi a0, a	a0, <b>0x 001</b>	14	bne s0,	s1, 0	x 000		
18	ecall		18	auipc t0	), 0x 0	0000		
1C	lui a0, 0	0x 0000 1	1C	addi t0,	t0, 0x	000		
20	addi a0, a	a0, <b>0x 800</b>	20	sd s0, 0	sd s0, 0(t0)			
24	ecall		24	jalr zer	alr zero, ra, 0x 000			
28			28	,				
2C			2C					
	dat	i			dati			
indirizzo di parola	CONTENUITO		indirizzo di parola	contenuto		contenuto		
0	'W' 'A' ']	L' 'L'	0	0x (	0000	0000 0000 0000		
4 'A' 'B' 'Y' 0x 00		-						
8				+				
tabella dei simboli tipo può essere $T$ (testo) oppure $D$ (dato)								
tipo			tipo p	_	a dei s	<b>imboli</b> ) oppure <i>D</i> (dato)		
tipo simbolo			tipo r	_				
	può essere T(test	to) oppure D (dato)		tipo	(testo)	oppure <i>D</i> (dato) valore		
simbolo	può essere T (test	to) oppure <i>D</i> (dato) valore	simbolo	tipo	0x 00	oppure <i>D</i> (dato) valore 000 0000 0000 0000		
simbolo	può essere T (test	valore 0000 0000 0000	simbolo ROUTINE	tipo T T	0x 00	valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010		
simbolo	può essere T (test	valore 0000 0000 0000	Simbolo ROUTINE SKIP	tipo	0x 00	oppure <i>D</i> (dato) valore 000 0000 0000 0000		
simbolo	può essere T (test	valore 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Simbolo ROUTINE SKIP	tipo T T	0x 00 0x 00 0x 00	valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000		
simbolo	può essere T (test tipo  T	valore 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	Simbolo ROUTINE SKIP	tipo T T D	0x 00 0x 00 0x 00 0x 00	valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000		
simbolo MAIN STR  indirizzo	può essere T (test tipo  T 0x 0  D 0x 0  tabella di ril	valore  0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000	simbolo ROUTINE SKIP SUMFL indirizzo	tipo T T D tabella	0x 00 0x 00 0x 00 0x 00	oppure <i>D</i> (dato) valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000 cazione simbolo		
simbolo  MAIN  STR  indirizzo di parola	tipo  T  Ox  D  Cod. operativo	valore 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00	simbolo ROUTINE SKIP SUMFL indirizzo di parola	tipo T T D tabella cod. oper	0x 00 0x 00 0x 00 di rilo ativo	valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000 000 cazione		
simbolo MAIN STR  indirizzo di parola	tabella di ril  cod. operativo  auipc	valore  0000 0000 0000 0000  0000 0000 0000	simbolo ROUTINE SKIP SUMFL  indirizzo di parola 14	tipo T T D  tabella  cod. oper	0x 00 0x 00 0x 00 di riloo ativo	oppure D (dato) valore 000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000 cazione simbolo MAIN SUMFL		
simbolo MAIN STR  indirizzo di parola 00 04	tipo  T 0x 0  D 0x 0  tabella di ril  cod. operativo  auipc  addi	valore 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00	simbolo ROUTINE SKIP SUMFL indirizzo di parola 14 18	tipo T T D  tabella  cod. oper	0x 00 0x 00 0x 00 di riloo ativo	oppure <i>D</i> (dato) valore  000 0000 0000 0000 000 0000 0000 0010 000 0000 0000 0000  cazione  simbolo  MAIN		

(2) – posizione in memoria dei moduli						
	modulo main	modulo ROUTINE				
base del testo:	0x 0000 0000 0040 0000	base del testo: 0x 0000 0000 0040 0028				
base dei dati:	0x 0000 0000 1000 0000	base dei dati: 0x 0000 0000 1000 0008				

(3) — tabella globale dei simboli						
simbolo	valore finale	simbolo	valore finale			
MAIN	0x 0000 0000 0040 0000	ROUTINE	0x 0000 0000 0040 0028			
STR	0x 0000 0000 1000 0000	SKIP	0x 0000 0000 0040 0038			
		SUMFL	0x 0000 0000 1000 0008			

(4) impostazione calcolo delle costanti e degli spiazzamenti di istruzione e di dato	
modulo Main	modulo ROUTINE

#### NELLA TABELLA DEL CODICE ESEGUIBILE SI CHIEDONO SOLO LE ISTRUZIONI DEI MODULI MAIN E ROUTINE CHE ANDRANNO COLLOCATE AGLI INDIRIZZI SPECIFICATI

(5) - codice eseguibile		
testo		
indirizzo	codice (con codici operativi e registri in forma simbolica)	
0x 0000 0000 0040 0000	auipc a2, 0x 0 FC00	
0x 0000 0000 0040 0004	addi a2, a2, 0x 000	
0x 0000 0000 0040 0008	jal ra, 0x 010	
0x 0000 0000 0040 003C	bne s0, zero, 0x FE2	
0x 0000 0000 0040 0040	auipc t0, 0x F FC00	
0x 0000 0000 0040 0044	addi t0, t0, 0x FC8	
•••		

- 4: 0x 0000 0000 0FC0 0000 => 0x 000
- $8: 0x\ 0000\ 0000\ 0040\ 0028 0x\ 0000\ 0000\ 0040\ 0008 = 0x\ 0000\ 0000\ 0000\ 0020 \Rightarrow 0x\ 0000\ 0000\ 0010$

- 44: 0x 0000 0000 0FBF FFC8 => 0x FC8