

反向代理页签 -> 添加反向代理

域名管理

子目录绑定

网站目录

访问限制

流量限制

伪静态

默认文档

配置文件

SSL

PHP

重定向

反向代理

添加反向代理

☐	名称	代理目录	目标url	缓存	状态	操作
数据为空						

☐ 请选择批量操作 批量操作

• 设置了反向代理后，【访问限制】中的相应路径的规则将会失效

1. 开启高级功能
2. 代理名称 | 代理目标 | 目标URL 三个栏位依序填入

hostnames

/api/hostnames

https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3

修改反向代理[hostnames]

开启代理 ☒

开启缓存 ☐

高级功能 ☒

代理名称

hostnames

代理目录

/api/hostnames

目标URL

https://ai-cli.spiralstege.com/api/

发送域名

ai-cli.spiralstege.com

内容替换

被替换的文本,可留空

替换为,可留空

删除

+ 添加内容替换

• 代理目录: 访问这个目录时将会把目标URL的内容返回并显示(需要开启高级功能)

• 目标URL: 可以填写你需要代理的站点, 目标URL必须为可正常访问的URL, 否则将返回错误

• 发送域名: 将域名添加到请求头传递到代理服务器, 默认为目标URL域名, 若设置不当可能导致代理无法正常运行

• 内容替换: 只能在使用nginx时提供, 最多可以添加3条替换内容, 如果不需要替换请留空

关闭

保存

提交后，点击 配置文件 再次进入编辑画面

添加反向代理

☐	名称	代理目录	目标url	缓存	状态	操作
☐	hostnames	/api/hostnames	https://ai-cli.spiralstege.c...	已关闭	运行中▶	配置文件 编辑 删除

准备修改此处网址

编辑配置文件[hostnames]

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+S 保存, Ctrl+H 查找替换

```
1
2 #PROXY-START/api/hostnames
3
4 location ^~ /api/hostnames
5 {
6     proxy_pass https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3?;
7     proxy_set_header Host ai-cli.spiralstege.com;
8     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
9     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
10    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
11    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
12    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
13    proxy_http_version 1.1;
14    # proxy_hide_header Upgrade;
15
16    add_header X-Cache $upstream_cache_status;
17
18    #Set Nginx Cache
19
```

保存

- 此处为该负载均衡的配置文件，若您不了解配置规则,请勿随意修改。

将原本网址 `https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3`
修改为 `https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3?logincode=XXXXXX&limit=5`

此处请注意:

1. 网址不要断行
2. XXXXX的代号请设置站台代号, 或请问询
3. limit=5, 此处5为获取网址数, 如您导航页会显示5个网址, 请填写5
如会显示10个网址, 请填写10, 并以此类推

此范例为5

110ms	➡	<code>https://[模糊]com</code>	立即进入
100ms	➡	<code>https://[模糊]com</code>	立即进入
50ms	➡	<code>https://[模糊]com</code>	立即进入
40ms	➡	<code>https://[模糊]com</code>	立即进入
110ms	➡	<code>https://[模糊]com</code>	立即进入

保存后生效

编辑配置文件[hostnames]

提示: Ctrl+F 搜索关键字, Ctrl+S 保存, Ctrl+H 查找替换


```
1
2 #PROXY-START/api/hostnames
3
4 location ^~ /api/hostnames
5 {
6     proxy_pass https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3
7     ?logincode=[模糊]&limit=4;
8     proxy_set_header Host ai-cli.spiralstege.com;
9     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
10    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
11    proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
12    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
13    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
14    proxy_http_version 1.1;
15    # proxy_hide_header Upgrade;
16
17    add_header X-Cache $upstream_cache_status;
18
19    #Set Nginx Cache
```

保存

- 此处为该负载均衡的配置文件, 若您不了解配置规则, 请勿随意修改。

检查方式，输入此新站台的网址，并在后面加入 `/api/hostnames`
如 `http://导航页网址/api/hostnames`

如有取得网址，即为成功 (如下图)



如没有，请重新检查设置

- 如出现 `ip_not_allow`，请连系加入白名单
- 如出现 HTTP 404，請檢查代理目錄 `/api/hostnames`
- 如出现 HTTP 502，請檢查目標 URL
`https://ai-cli.spiralstege.com/api/mem_domainv3?logincode=XXXXXX&limit=5`