

## Responsabilidades dentro da arquitetura

## Hierarquia dos componentes:

Engine -> NIC -> Protocol -> Communicator

#### • NIC

Fachada sobre a Engine. Responsável por:

- Gerenciar um pool de objetos Buffer (\_buffer\_pool) que encapsulam a memória alocada pela Engine.
- Orquestrar o fluxo de envio (send) e recepção (handle\_signal).
- Implementar o padrão Observed para despachar frames recebidos aos Protocols corretos baseado no EtherType (notify).
- Manter estatísticas (\_statistics).

## • Engine

- Interação direta com Socket.
- Alocação/Liberação de memória bruta para os frames (allocate\_frame\_memory, free\_frame\_memory).
- Configuração de interface via ioctl e filtragem inicial (BPF).
- Configuração de notificação de eventos de I/ O via Sinais (SIGIO).

#### Protocol / Comunicator

 Camadas superiores que lidam com a lógica específica do protocolo, demultiplexação por porta e API para a aplicação.

## Responsabilidades dentro da arquitetura

#### Protocol

- Herda de NIC::Observer
   (Conditional\_Data\_Observer) para receber frames da NIC via update.
- Atua como Observed (Concurrent\_Observed)
   para notificar Communicators baseado na porta (lógica interna).
- Define formato do pacote (Protocol::Packet) dentro do payload Ethernet.

#### Buffers

 Buffer encapsula ponteiro (data()) e metadados (size, in\_use), não gerencia memória diretamente.

#### Communicator

Fornece API send/receive síncrona
 (bloqueante no receive) para a aplicação.


## Observers

## NIC (Observed) -> Protocol (Observer)


- NIC herda de Conditionally\_Data\_Observed<BufferNIC, Ethernet::Protocol>: Atua como a entidade observada.
- Protocol herda de NIC::Observer
   (Conditional\_Data\_Observer<...>): Atua como o observador.
- Registro: Protocol chama \_nic->attach(this,
   PROTO) no construtor, registrando interesse no seu EtherType específico (PROTO).
- Notificação: NIC::handle\_signal chama this->notify(ether\_type, buf). notify encontra o
   Protocol cujo rank() (EtherType) corresponde e chama seu método update(..., ether\_type, buf).
- Permite que múltiplos protocolos coexistam na mesma interface física, com a NIC direcionando os frames corretamente.

# Protocol (Observed) -> Communicator (Observer)


- Protocol herda de Concurrent\_Observed<BufferNIC, Port>:
   Atua como observado para seus clientes (Communicators).
- Communicator atua como observador final.
- Registro: Communicator chama \_channel->attach(this, port) no construtor, registrando interesse em uma Port específica.
- Notificação: Protocol::update (chamado pela NIC) extrai a porta do cabeçalho do protocolo e chama this notify(port, buf). notify encontra o Communicator cujo rank() (Porta) corresponde e chama seu update(..., port, buf).
- Usa Concurrent\_Observer com std::counting\_semaphore para permitir que Communicator::receive bloqueie até a chegada de um pacote.



sd [Send]



## Quadro Ethernet



```
Quadro Ethernet
       Cabeçalho Ethernet (14 bytes) - Adicionado pela NIC
MAC Destino (6 B) MAC Origem (6 B)
                                         EtherType (2 B)
(e.g., Broadcast ou | (MAC da NIC local) | (e.g., 0x88B5 para
MAC específico)
                                          Protocol::PROTO)
           Payload Ethernet (Até 1500 bytes - MTU)
      (Este payload contém o Pacote do Protocolo)
      Pacote do Protocolo - Montado por Protocol::send
      Cabeçalho do Protocolo (~10 bytes)
    Endereço Origem | Tamanho Payload (App Data)
                           | (unsigned short - 2 B)
    (Protocol::Address)
     - MAC Físico (6 B)
     - Porta (Port - 2 B)
      Payload do Protocolo (Até ~1490 bytes)
            Dados da Mensagem (Message::data())
                    (Tamanho 'N' bytes)
```

#### ASYNC-SIGNAL SAFETY to

The mutex functions are not async-signal safe. What this means is that they should not be called from a signal handler. In particular, calling pthread\_mutex\_lock or pthread\_mutex\_unlock from a signal handler may deadlock the calling thread.

https://man7.org/linux/man-pages/man3/pthread mutex lock.3.html

#### SA NODEFER

Do not add the signal to the thread's signal mask while the handler is executing, unless the signal is specified in act.sa\_mask. Consequently, a further instance of the signal may be delivered to the thread while it is executing the handler. This flag is meaningful only when establishing a signal handler.

https://man7.org/linux/man-pages/man2/sigaction.2.html

#### SA\_NODEFER

```
void Engine::setupSignalHandler() {
    // Armazena a função de callback
    struct sigaction sigAction;
    sigAction.sa_handler = Engine::signalHandler;
    sigAction.sa_flags = SA_RESTART;

    // Limpa possiveis sinais existentes antes da configuracao
    sigemptyset(&sigAction.sa_mask);

    // Configura sigaction
    // nullptr indica que nao queremos salvar a sigaction anterior
    if (sigaction(SIGIO, &sigAction, nullptr) < 0) {
        perror("sigaction");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
}</pre>
```