

M

Índice

- Introdução
- Switchs Comutadores
- Routers Encaminhadores
 - □ Encaminhamento estático e dinâmico

Redes de Computadores



Introdução

 Alguns dispositivos importantes

OSI	TCP/IP	
7 - Aplicação		
6 - Apresentação	Aplicação	
5 - Sessão		
4 - Transporte	Transporte	
3 - Rede	Rede	
2 - Lig Lógica	Acesso à Rede	
1 - Física	Acesso a Rede	

- □ Camada 3
 - Router
- □ Camada 2
 - Switch, Bridge
- □ Camada 1
 - Juniada i
 - Hub, Repetidor


Redes de Computadores

3




Camada 1 – Hub

■ Meio partilhado



Só passa um carro de cada vez




10 Mbps - para todos

Redes de Computadores



Camada 2 - Switch, Bridge (cont)




5



Camada 2 - Switch, Bridge (cont)

Switch

- □ Designado frequentemente por "Bridge de múltiplas portas"
- □ Fazem microsegmentação
- □ Estabelecem "circuitos virtuais" entre duas máquinas que comuniquem, com ambiente "collision free "



Vários dispositivos comunicam simultaneamente

Cada porta dispõe de 10/100 Mbps

Redes de Computadores



Camada 3 – Router Switch

Router

"Encaminha pacotes entre redes diferentes"




Tabela de encaminhamento

Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.100	192.168.0.100	10
192.168.0.100	255.255.255.2 55	127.0.0.1	127.0.0.1	10
192.168.0.1	255.255.255.2 55	192.168.0.100	192.168.0.100	10

Redes de Computadores


7



Camada 3 - Router

Router


- □ Tomam decisões com base em grupos (classes) de endereços
- ☐ Utilizam tabelas de encaminhamento com endereços IP, para conhecer as redes a que estão ligados
- □ Procedimento do router
 - Recebem um pacote
 - Procuram o melhor caminho para o encaminhar
 - Enviam-no pela porta apropriada.
- Não encaminham broadcast a menos que tenham sido programados para isso!!
- □ Assim
 - Reduzem o Domínio de Colisão
 - Reduzem o Domínio de Broadcast



Redes de Computadores



Router são "dispositivos WAN"




- Operam sobre áreas geográficas alargadas
- Permite opções
 - □ Baixo custo ligações série de baixa velocidade
 - □ Custo elevado Ligações ATM ou fibra-ótica de alta velocidade
- Operam em part-time e full-time

Redes de Computadores

9




Tipos de WAN



Redes de Computadores



Meio físico da WAN



Clock - DCE

DTE
Data Terminal Equipment
São equipamentos do utilizador
com interfaces que ligam à WAN


DCE
Data-Circuit Terminating Equipment
Parte terminal das instalações
do fornecedor da WAN

Redes de Computadores

11



Protocolos de camada Data Link



Protocolos

- HDLC High-Level Data Link Control
- · Frame Relay Successor of X.25
- · PPP Point-to-Point Protocol
- · ISDN Integrated Service Digital Network (data link signal)

Redes de Computadores




Função da camada 3

- A função do encaminhador (router) é:
 - □ Escolher o melhor caminho através da rede
 - □ Enviar os pacotes em direcção do seu destino

■ Tabela de encaminhamento

□ É usada pela router para escolher o melhor caminho



Redes de Computadores

13




Routers e Switchs

- Hardware
 - □ Têm uma arquitetura semelhante a um PC
- Software
 - □ Também têm um Sistema Operativo Exemplo: o IOS Cisco;
 - Interface CLI Command Line Interface
 - Inspirado no Linux
 - É acessível através de uma consola
 - Pode ter outros interfaces

Redes de Computadores




Componentes internos de um Router



Redes de Computadores

15


Router 2600



Redes de Computadores



Router External Connections




Redes de Computadores

17



Ligação da Consola




Redes de Computadores



Ligação do um Modem à

Porta Consola ou Porta Auxiliar



Redes de Computadores

19



Configuração do Programa Terminal

- Configuração
 - □ Escolha a porta apropriada
 - □ 9600 baud
 - □ 8 data bits
 - □ No parity
 - □ 1 stop bit
 - □ No flow control
- Ligar cabo "rollover" à consola do router (RJ-45 connector).
- Ligar a outra extremidade ao porta série do PC (pode ser necessário um conversor RJ-45 to DB-9)

Redes de Computadores



Software

IOS - Cisco


- Quando inicia passa pelas seguintes Etapas
 - □ Testa o hardware do router (POST - Power-On Self Test)
 - ☐ Encontra e carregar o software Cisco IOS
 - □ Localiza e aplica as instruções de configuração

Redes de Computadores

21



Router Sartup Sequence



Redes de Computadores



Alteração da sequência de boot

- Inicia o IOS a partir:
 - □ da memória Flash

Command

Router# configure terminal
Router(config)# boot system flash gsnew-image
[Ctrl-Z]
Router# copy running-config startup-config

Comman

□ Do servidor TFTP

Router# configure terminal
Router(config)# boot system tftp test.exe 172.16.13.111
[Ctrl-Z]
Router# copy running-config startup-config

□ da memória local

Router# configure terminal
Router(config)# boot system rom
[Ctrl-Z]
Router# copy running-config startup-config

Redes de Computadores

23



(configuration register)

Registo de configuração


- boot-field do "configuration register"
 - Define a ordem com que o router procura as informações de bootstrap
 - ☐ A configuration pode ser alterada usando o comando **config-register** do modo configuração global.
 - ☐ Use um número hexadecimal como argumento para esse comando.

Value	Description	
Oxnnn0 System enters ROM monitor mode and waits for user inte Use the b or boot command to boot the system.		
0xnnn1	Boots the first image in Flash. However, on older platforms, it would boot to a limited IOS located in ROM.	
0xnnn2 to 0xnnnF	Examine NVRAM for boot system commands. If there are none, it attempts to boot the first file in Flash memory.	

Redes de Computadores



Componentes de software na memória




Redes de Computadores

25




Fazer backup através do HyperTerminal



Redes de Computadores



Fazer backup através do tftp



A cópia pode ser armazenada num servidor tftp

Redes de Computadores

27



Copiar imagem através do TFTP

Redes de Computadores



Comando show version

```
BHM#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 1700 Software (C1700-BNSY-L), Version
12.2(11)P, RELEASE SOFTWARE (fc1)
... <output omitted>...
System image file is "flash:c1700-bnsy-1.122-
11.p", booted via flash
cisco 171 (68360) processor (revision C) with
3584K/512K bytes of memory.
Processor board ID 12014633, with hardware
revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP
compliant.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 serial(sync/async) network interface(s)
System/IO memory with parity disabled
```

Redes de Computadores

29



Comando show flash

```
BHM#show flash
PCMCIA flash directory:
File Length Name/status
1 6007232 c1700-bnsy-1.212-11.p
[6007296 bytes used, 284160 available, 6291456 total]
6144K bytes of processor board PCMCIA flash (Read ONLY)
BHM#
```

Redes de Computadores




Modos da Consola

User EXEC

 □ Também conhecido como view mode – muito limitado – não deixa alterar configurações

Previleged mode

- Possibilita a configuração total do router
- ☐ É conveniente configurar este módulo com PW



Redes de Computadores

31



Camada 3

Encaminhamento Estático e dinâmico

Estático

 Usa uma rota programada que o administrador de rede insere no router.

Dinâmico

Usa uma rota que o protocolo de encaminhamento ajusta automaticamente à topologia e às alterações de tráfego.

Redes de Computadores



Modo de operação de Rotas Estáticas


- Procedimento
 - □ O administrador de rede configura a rota
 - □ O router instala a rota na tabela de encaminhamento
 - □ É usado o encaminhamento estático para o encaminhamento dos pacotes
- Para configurar o encaminhamento estático manualmente: comando ip route

Redes de Computadores

33




Interface de saída



Redes de Computadores



IP do router adjacente - Next Hop



Redes de Computadores

35



Distância administrativa

- A distância administrativa (0 255)
 - É um parâmetro opcional, que fornece uma medida da confiabilidade da rota.
 - □ Quanto mais baixo o valor, mais confiável a rota.
 - Uma rota com uma distância administrativa mais baixa será instalada antes de uma rota idêntica com uma distância administrativa mais alta.
- Comandos IOS Cisco (global configuration mode)
 - □ Ver distância administrativa
 - show ip routeaddress
 - □ Alterar distância administrativa
 - ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.4.1 130
 - Dist. Admin 0 Direct connected
 - Dist. Admin 1 Static root (por default)

Redes de Computadores



Métrica de uma rota

- A métrica de uma rota é
 - número que ajudam o router a determinar a melhor rota entre várias rotas para um destino.
 - Pode por exemplo ser baseado no número de saltos (Hops), ou largura de bada.

NOTA

- Os protocolos de encaminhamento
 - □ Classificam automaticamente as rotas com uma métrica
 - Cada protocolo têm distancias administrativas definidas por defeito, consoante a sua eficiência de funcionamento

Redes de Computadores

37



Escolha de uma rota

- O encaminhador (router) consulta a sua tabela de encaminhamento e escolhe a rota:
 - □ Com menor distância administrativa, e depois
 - □ Com menor métrica

Nota:


- Se o router não puder alcançar a interface de saída que está a ser usada na rota, esta não será instalada na tabela de encaminhamento.
- As vezes, as rotas estáticas são usadas para fins de backup -Uma rota estática pode ser configurada num router para ser usada somente quando a rota obtida dinamicamente falhar.
- Para usar uma rota estática como backup basta definir a sua distância administrativa com valor mais alto do que a do protocolo de encaminhamento dinâmico que está a ser usado.

Redes de Computadores



Redes ligadas Não-Diretamente

Rota de default



Redes de Computadores

39



Verificação da configuração de

Encaminhamento Estático

■ Comando show running-config:

Mostra a configuração activa na RAM para verificar se a rota Estática foi introduzida correctamente.

■ Comando *show ip-route*:

Verifica se a rota Estática está presente na tabela de encaminhamento.

Redes de Computadores



Show ip-route

```
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP,
    M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
    EX - EIGRP external, O - OSPF,
    IA - OSPF inter area,
    N1 - OSPF NSSA external type 1,
    N2 - OSPF NSSA external type 2,
    E1 - OSPF external type 1,
    E2 - OSPF external type 1,
    E2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS level-1,
    L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area,
    * - candidate default, U - per-user static route,
    O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
    C 200.200.2.0/24 is directly connected, Serial0/0
    S 172.16.0.0/16 [1/0] via 200.200.2.2

C 192.168.1.0/24 is directly connected,
FastEthernet0/0
```

Redes de Computadores

41



Troubleshooting na configuração de rotas Estáticas

- Comando show interfaces
- Comando *ping*
- Comando traceroute

Redes de Computadores



Ping e traceroute

```
Sterling#ping 172.16.5.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5,100-byte ICMP Echos to 172.16.5.1,timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)


Sterling#traceroute 172.16.5.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 172.16.5.1
1 172.16.2.2 16 msec 16 msec 16 msec
2 172.16.4.2 32 msec 28 msec *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
```

Redes de Computadores

43



Encaminhamento Dinâmico



Redes de Computadores




Configuração de

Encaminhamento Dinâmico (RIP, OSPF)

Comandos






The network subcommand is a mandatory configuration command for each IP routing process

Redes de Computadores

45



Exemplo Config. RIP V.1



Redes de Computadores



Configuração RIP 1 (EX)

```
R1 (config) #router rip
R1 (config-router) #network 172.30.0.0
R1 (config-router) #network 209.165.200.0

R2 (config) #ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 null0
R2 (config) #router rip
R2 (config-router) #redistribute static
R2 (config-router) #network 10.0.0.0
R2 (config-router) #network 209.165.200.0

R3 (config-router) #network 172.30.0.0
R3 (config-router) #network 209.165.200.0
```

Redes de Computadores