

#### PLANEJAMENTO DE CAPACIDADE, MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO INICIAL DO DESEMPENHO DO SISTEMA COMPUTACIONAL

**Equipe MAD** 

#### METODOLOGIA PARA O PLANEJMENTO DE CAPACIDADE DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

A Metodologia para o Planejamento de Capacidade de Sistemas Computacionais possui uma série de etapas com ações tanto Corretivas quanto Preventivas. A aplicação desta Metodologia procura melhorar o desempenho do sistema computacional aumentando a Vida Útil dentro dos padrões de qualidade, (SLA = Service Level Agreement) previamente estipulados.

- Durante essa Etapa é necessário responder às seguintes questões:
  - Quais variáveis monitorar?
  - Quando monitorar?
  - Com quais tipos de monitores devemos monitorar?
  - Durante quanto tempo devemos monitorar?
  - De quanto em quanto tempo devemos coletar dados?
  - Cómo sintetizar os dados coletados?
  - Cómo visualizar e analisar os dados?

1) Variáveis a serem Monitoradas:

λ: Carga de Trabalho do sistema [req/s]


R: Tempo médio de resposta [s/req]

U: Utilização do sistema [%]

Du: Disponibilidade do sistema [%]

M: consumo médio de memória [%]

Pg: nível médio de paginação [%]



Informações adicionais que podem ser obtidas pela técnica do Monitoramento:

#### **Processador:**

- Tempo atividade: parcela de tempo que a CPU processa instruções.
- Tempo de wait: Tempo de CPU inativa por ociosidade ou por espera de I/O
- Fila de CPU: número de Task ready, ou seja, em condições (não utilizando) CPU)
- Tempo em Supervisor: tempo que a CPU está executando tarefas do S.O.

#### Memória:

- Utilização de canais: percentual do tempo em que se observou a condição Channel busy.
- Balanceamento: distribuição equilibrada de carga entre os canais
- Sobreposição de operação: grau de simultaneidade entre a operação dos canais e da CPU.

#### Disco:

- Utilização da unidade de controle: percentual de tempo em que se observou a condição Control Unit busy.
- Utilização de dispositivo: percentual de tempo em que se observou a condição Device busy.

#### Disco:

- Movimentação do disco (Seek): número de cilindros atravessados para execução de uma operação em disco.
- Atrassos rotacionais (search): tempo necessário para busca do registro na trilha.
- Utilização do espaço: áreas mortas ou danificadas em disco.
- Utilização de arquivos: frequencia de utilização de arquivos em disco.

#### Fita:

- Utilização da unidade de controle: percentual de tempo em que se observou a condição Control Unit busy.
- Utilização de dispositivo: percentual de tempo em que se observou a condição Device busy.
- Utilização de arquivos: frequencia de utilização de arquivos em disco.

#### Carga de Trabalho:

- Picos de carga e identificação das horas mais solicitadas.
- Programas que consomen mais recursos
- Nível de multiprogramação: número de jobs presentes em memória a cada momento
- Taxa de processamento (Throughput) por hora, turno, dia, semana, etc.
- Tempo de duração total (elapsed) (CPU, I/O, etc.)
- Operações de I/O por dispositivo (blocos transferidos de/para)
- Atividades de reprocessamento (debido a erros de qualquer origem)
- Custo de Jobs (para fins contáveis)

2) Horário para Monitoramento:

É altamente aconselhavel realizar o monitoramento durante o Horário de Pico. Caso esse horário não seja previamente conhecido, podem ser executadas as seguintes ações dependendo da Criticidade do Sistema:

- a) Monitoramento durante 1 uma semana
- b) Monitoramento, excepcionalmente, durante 1 dia
- c) Monitoramento em teoria durante 1 mês

Note que: O monitoramento suporta a tomada de decisão frente a criticidade do sistema. Provavelmente o monitoramento para diagnóstico deva continuar durante várias semanas ou meses para ajustar a tomada de decisão.

É possível utilizar também da experiência do responsável. Por exemplo:


hrs

Sistemas Bancários (Tradic.):

P1: 11:00 às 13:00

P2: 16:00 às 20:00

Sistemas de e-comerce: 24



Sistemas de Gestão Acadêmica SGA?

**Sistema Financeiro PIX?** 

Sistema SAC?

Sistema e-comerce global?

#### 3) Tipos de Monitores:

A técnica de monitoramento consiste na coleta dedados acerca do desempenho de um sistema computacional existente e sua posterior análise.

Essa técnica é utilizada com dois propósitos:

- a) Determinar os dispositivos próximos a saturação, os quais diminuem o desempenho global do sistema.
- b) Observar o desempenho global do sistema instalado

Fases do processo de monitoramento:

- 1) Coleta de dados: Executada durante a operação normal do sistema;
- 2) Redução de dados: consiste em sintetizar os dados de forma estatística, médias, desvios padrões, máximos, mínimos, gráficos temporais, etc.
- 3) Análise dos dados: é feita pela criatividade, experiência e bom senso do analista.


Deacordo com o instrumento utilizado na coleta podemos ter técnicas de monitoramento por Hardware e Software:

- ■No primeiro caso, é utilizado um dispositivo de hardware conectado a vários pontos eletrônicos de sistema, sem interferença, detectando e registrando a atividade nos recursos computacionais do sistema. São altamente precissos, porém caros e não são uma escolha para fins comerciais.
- ■No segundo caso, são usados programas residentes em memória, executados junto com os programas do usuário. Normalmente registram as interrupções da BIOS. Esses monitores são os mais utilizados comercialmente. Porém consomem Memória/CPU e impactam na performance do sistema.

Os monitores de Software possuem duas modalidades:

- 1) Orientados por Eventos (RMF): Altamente precissos, porém com grande impacto negativo no desempenho atual do sistema. Devem ser evitados quando o sistema está em condições críticas. Esta modalide pode chegar a impactar até 15%.
- 2) Orientados a Amostragem (SMF): o sistema é observado de tempos-em-tempos. Não são exátos e podem ser redundantes. Comercialmente mais utilizados.

A figura mostra a diferença entre a quantidade de dados obtidos nas duas modalidades:




RMF Eventos = 18

SMF Amostras = 8

4) Tempo de Observação e de Amostragem Para monitores na modalidade SMF, orientada a mostragem, dois parâmetros devem ser ajustados:

a) To: Tempo de observação; e

b) Ts: período de amostragem.



#### I. Para fins de Diagnóstico do Sistema:

Não existem fortes restrições para ajustar To e Ts. Por exmplo, To=30 min, 1 hora. Ts= 2, 3 até 5 s.


O que deve ser respeitado é a coleta de dados durante o horário de pico. Extrapolar esse horário pode levar a dados médios calculados acerca do consumo de recursos, menores do que os reais. Isso pode levar a uma falsa tomada de decisão, frente ao desempenho do sistema.


Outra recomendação é respeitar enquanto possível a Hipótese do Equilibrio de Fluxo (HEF).


#### II. Para fins de Modelagem do Sistema:

No interesse de modelar o sistema computacional, nada pode ser definido apriori em relação aos valores dos parâmetros To e Ts.

Esses parâmetros devem ser ajustados de forma experimental e para cada caso. O ajuste dos parâmetros é realizado respeitando as hipóteses do Equilibrio de Fluxo (HEF) e das Transições Unitárias (HTU).







- Batch aumenta e On-line diminui
- Batch próximo de 100%
- On-Line abaixo de Batch

- Não existem variações abruptas
- Pouca permanência em condições de alto consumo
- Sistema estacionário