## Unidade III: Camada de Enlace

**Prof. Max do Val Machado** 



Instituto de Ciências Exatas e Informática Departamento de Ciência da Computação Disciplina Redes de Computadores I

#### Agenda

- Introdução
- Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- · Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet


#### Agenda

- Introdução
- · Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- · Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

#### Conceitos Básicos

Nós: os hospedeiros e os roteadores

 Enlaces: os canais de comunicação que se conectam a nós adjacentes pelo caminho de comunicação (por exemplo, os enlaces com fio, os sem e as LANs




#### Tipos de Enlaces


 Full-duplex: podem ser usados nos dois sentidos ao mesmo tempo, como uma estrada de mão dupla


 Half-duplex: usados em qualquer sentido, mas apenas um deles de cada vez, como uma linha férrea de trilho único


· Simplex: permitem o tráfego em apenas uma direção, como uma rua de mão única

Na camada de enlace, a mensagem é chamada de quadro e encapsula o pacote









#### Relação entre as Camadas de Física e de Enlace

· A física fornece um fluxo de bits bruto para a de enlace

 Se o canal tiver ruído, a física pode inserir alguma redundância para reduzir a taxa de erro para um nível tolerável

· A enlace transforma o fluxo de bits bruto em quadros

· A enlace pode detectar e, eventualmente, corrigir erros

## Motivação

 Dado duas máquinas conectadas diretamente através de um canal de comunicação, podemos ter algumas limitações:

- Os canais podem produzir erros
- A taxa de dados é finita

O atraso de propagação é diferente de zero


#### Questões de Projeto da Camada de Enlace

· Fornecer uma interface de serviços bem definida para a camada de rede

- · Tarefas da camada de enlace
  - Enquadramento
  - Controle de erros: detecção ou correção
  - Controle de fluxo, permitindo que receptores mais lentos não sejam atropelados por transmissões rápidas

## Principal Serviço da Camada de Enlace

 Transferência de dados da camada de rede de uma máquina origem para a mesma camada de uma máquina de destino



#### Agenda

- Introdução
- · Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

## Serviços Oferecidos à Camada de Rede

· Classificados quando a:

· Orientação à conexão

Existência de confirmação


### Orientação à Conexão

 A origem pode enviar quadros de forma numerada, garantindo a entrega e a ordem de entrega de cada um deles


 Apropriada para canais longos ou não confiáveis (e.g., satélite ou circuitos telefônicos interurbano)

- Três fases:
  - estabelecimento da conexão
  - transmissão de um ou mais quadros
  - término da conexão

Confirmação quadro a quadro



• É um *overhead* em canais confiáveis (e.g., fibra óptica) e interessante em não confiáveis (e.g., canais sem fio)






Relacionada à questão de otimização (nunca uma exigência)

 As camadas de rede ou transporte podem efetuar a confirmação, contudo, um pacote pode ser dividido em vários quadros

 Por exemplo, se um pacote é dividido em 10 quadros e 20% dos quadros são perdidos, o tempo para reenviar o pacote é maior que o de dois quadros

 Conhecendo o tamanho dos quadros e parâmetros de atraso, a confirmação pode evitar a transmissão de dados já comprometidos



#### Serviços Oferecidos à Camada de Rede

· Serviço sem conexão nem confirmação

· Serviço sem conexão com confirmação

Serviço com conexão e confirmação

Serviço com conexão e sem confirmação (não)

## Serviço <u>sem</u> Conexão <u>nem</u> Confirmação

• Conexão não é estabelecida à priori

• Origem envia quadros independentes para o destino que não os confirma

Quadros perdidos s\u00e3o ignorados

## Serviço **sem** Conexão **nem** Confirmação

- Classe de serviço apropriada quando:
  - taxa de erros é "baixa"
  - alguma camada superior faz o processo de recuperação de erros
  - dados atrasados são piores que falhas (e.g., sistemas de tempo real (voz))

Serviço normalmente usado em LANs

## Serviço **sem** Conexão **com** Confirmação

- · Conexão não é estabelecida a priori
- Destino confirma os quadros recebidos
- · Origem usa mecanismo de temporização para reenviar quadros não confirmados
- Uma confirmação perdida pode acarretar diversas retransmissões de um quadro e, consequentemente, faça com que ele seja recebido várias vezes
- · Serviço apropriado para canais não são confiáveis (e.g., comunicação sem fio)

## Serviço **com** Conexão **e** Confirmação

- Serviço mais sofisticado
- · Origem e destino estabelecem uma conexão antes da transmissão de dados
- Quadros recebidos corretamente
- · Camada de enlace pode entregar os quadros em ordem para a de rede

#### Agenda

- Introdução
- Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- · Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

#### Enquadramento

- É a divisão do fluxo de bits em quadros
  - · Quando um nó envia um quadro, ele calcula e insere seu checksum no quadro
  - Quando um nó recebe um quadro, ele verifica o checksum desse quadro


 Permite que o receptor identifique o início de novos quadros consumindo pouco overhead

### Técnicas para Enquadramento

- Contagem de bytes
- Byte stuffing
- Bit stuffing
- Violação de código da camada física


## Contagem de Bytes

· Cada quadro terá um campo indicando seu número de bytes



## Contagem de Bytes

- Desvantagem: fortemente sensível a erros
  - No exemplo, um erro no contador do segundo quadro (se tornou 7), faz com que o receptor não identifique o início dos demais quadros



## Byte Stuffing


Contorna o problema de ressincronização dos quadros (no caso de erros),
 inserindo bytes de flag para delimitar o início e fim dos quadros

FLAG Cabeçalho	Campo de carga útil	Final	FLAG
----------------	---------------------	-------	------

Quadro limitado com bytes de flag

# Byte Stuffing

· Quatro exemplos de sequências de bytes antes e depois do byte stuffing



## Byte Stuffing

Desvantagens:

 overhead com a inserção de bytes que pode ser minimizado inserindo caracteres menos frequentes

 depende da utilização de caracteres de 8 bits sendo que existem sistemas diferentes (e.g., o UNICODE emprega caracteres de 16 bits)

## Exercício (1)

- · Sabendo o caractere de flag é o @ e o de escape, #, quais serão as mensagens resultantes da aplicação do *byte stuffing* em:
  - a) ABC
  - b) A@C
  - c) @@A@@
  - d) @##A
  - e) @DC##

## Bit Stuffing

· Minimiza o overhead do byte stuffing, permitindo flags com número arbitrário de bits

Cada quadro começa e termina com o padrão 0111 1110 (0x7E)


 Quando o emissor identifica cinco bits com 1, ele insere um bit com 0 e o receptor efetua o processo contrário

· O comprimento do quadro depende de sua carga útil

## Exemplo da Técnica de Bit Stuffing

Dados com

bit stuffing



**Dados** 

armazenados

pelo receptor

0110<u>11111111111111</u>10010

### Violação de Código da Camada Física

 Uma das técnicas da camada física é a inserção de redundância, fazendo com que alguns sinais não ocorram em dados regulares

 Esses sinais podem ser explorados para início e fim de quadro pela camada de enlace

Usado no padrão IEEE 802.11

## Observações sobre as Técnicas de Enquadramento

· Protocolos de enlace, por segurança, podem usar uma ou mais técnicas

O IEEE 802.11 e o Ethernet fazem com que cada quadro tenha um preâmbulo e seja seguido por um campo de comprimento

### Agenda

- Introdução
- Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

#### Controle de Fluxo

- O que fazer quando um transmissor é mais rápido que o receptor?
- · Protocolos de enlace normalmente consideram técnicas baseadas em:
  - Feedback: o receptor envia feedbacks sobre sua capacidade de processamento de quadros
  - Velocidade: o protocolo tem um mecanismo interno que limita a velocidade de transmissão sem usar feedback

### Agenda

- Introdução
- Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- · Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

#### Controle de Erros

 Como garantir que os quadros serão entregues na camada de rede do destino e na ordem/forma correta?

Uma solução é não garantir

Outra é dar um feedback ao emissor


#### Feedback

• Enviado pelo receptor, pode ser uma confirmação positiva ou negativa


 Positivo: quando o receptor recebe um quadro, ele envia um ACK. Se o emissor não receber o ACK após um tempo, ele retransmite o quadro

Negativo: quando um nó recebe o quadro n sendo que ele não recebeu o (n-1),
 o receptor envia um NACK (n)

### Recuperação de Erros com ACK



## Recuperação de Erros com NACK



## Algumas Considerações

Não existe mundo perfeito

· Os erros normalmente acontecem em rajadas o que minimiza a quantidade de blocos com erro, contudo, dificulta a detecção ou a correção dos erros

A correção de erros é chamada de Correção Adiantada de Erros ou Forward Error
 Correction (FEC)

### Inserção de Redundância nos Quadros

· Permite que o receptor seja capaz de detectar ou corrigir erros

· A correção normalmente demanda mais redundância que a de detecção

- Cada quadro é composto por  $\mathbf{n} = \mathbf{m} + \mathbf{r}$  bits, onde temos  $\mathbf{m}$  bits de dados e  $\mathbf{r}$  bits de redundância sendo  $\mathbf{r}$  calculado a partir de  $\mathbf{m}$ 
  - Taxa de código: fração da palavra que representa os dados não redundantes


## Estratégias para Inserção de Redundância

Estratégia sistemática: os próprios m bits de dados são enviados

 Estratégia linear: os r bits de redundância são calculados como uma função (popularmente, a operação XOR) dos m de dados

## Operação XOR

р	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	v	v
V	F	v
V	V	F



### Dependência do Meio

- Códigos de detecção de erros:
  - Usados em canais altamente confiáveis, como as fibras
  - Bloco defeituoso é retransmitido

- Códigos de correção de erros:
  - Usados em canais como enlaces sem fio que geram muitos erros

## Algumas Técnicas para Detecção de Erros


Verificação de paridade

Checksum

· Verificação de redundância cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check)

## Verificação de Paridade

Insere um bit de paridade no quadro para garantir que o número total 1s seja par.
 No exemplo, o valor desse bit é 1, pois os dados têm um número ímpar de 1s




### Esquemas de Paridade

• Esquema de paridade par: quando o número total 1s é par

Esquema de paridade ímpar: quando o número total 1s é ímpar


### Verificação Bidimensional de Paridade

• Enxerga o fluxo de bits como uma matriz e verifica a paridade de cada linha / coluna, aumentando o *overhead* e qualidade da verificação, e permitindo a correção de 1 bit



### Verificação em Colunas de Paridade

 Solução intermediária entre as duas anteriores e que é robusta para identificar rajadas de erros (situação comum na transmissão de bits)



#### Checksum

 Termo normalmente usado para indicar um grupo de bits de verificação associados a uma mensagem, independente de como são calculados

Na literatura, observa-se diversas variações dessa técnica

Utilizado no protocolo IP (camada de rede)

# Cyclic Redundancy Check (CRC)

Tipo mais forte de detecção de erros

Tem uso generalizado na camada de enlace

 Efetua a divisão de polinômios e faz com que o resto da divisão seja usado na detecção de erros

### Representação usando Polinômio

• Considera que os m bits de dados são os coeficientes de um polinômio com m termos, variando desde  $x^{m-1}$  até  $x^0$  (grau m-1)

• Exemplo:  $\frac{110001}{543210}$  representa o polinômio  $x^5 + x^4 + x^0$ 

## Polinômio Gerador - G(x)

· Definido antecipadamente por emissor e receptor

Seus bits de maior e menor ordem sempre serão um (por definição)

#### Polinômios Geradores Comuns

CRC	G(x)
CRC-8	$x^8 + x^2 + x + 1$
CRC-10	$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x + 1$
CRC-12	$x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + 1$
CRC-16	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
CRC-CCITT	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$

Fonte: PETERSON; DAVIE, 2004, p.70

#### Polinômios Geradores Comuns

Redes Ethernet utilizam CRC-32

· Redes Asynchronous Transfer Mode (ATM) utilizam CRC-8, CRC-10 e CRC-32

## Exercício (2)

Mostre a sequência de bits dos polinômios geradores abaixo:

a) CRC-8: 
$$x^8 + x^2 + x + 1$$

b) CRC-10: 
$$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x + 1$$

#### Ideia Básica do CRC

 O emissor adiciona um conjunto de bits de controle no final do quadro de forma que o quadro (agora, dados + bits de controle) é divisível pelo polinômio gerador G(x)

 O receptor efetua a divisão do polinômio representado pelos bits do quadro pelo polinômio gerador G(x) e se o resto dessa divisão for zero, temos sucesso, ou seja, não detecção de erros

## Polinômio Dividendo - D(x)

## Polinômio Dividendo - D(x)

Produto da multiplicação do polinômio de dados da mensagem M(x) por x<sup>R</sup> onde R
 representa o maior grau do polinômio gerador (seu número de bits menos um)


• Por exemplo, se M(x) =  $10011010 = x^7 + x^4 + x^3 + x = G(x) = 1101 = x^3 + x^2 + 1$ , e R = 3 e o polinômio dividendo D(x) =  $(x^7 + x^4 + x^3 + x) * (x^3) = (x^{10} + x^7 + x^6 + x^4) = 10011010000$ 

• Ou seja, o polinômio dividendo D(x) = M(x) mais R zeros inseridos à direita

#### Aritmética Polinomial

 É feita em módulo 2 segundo as regras da teoria algébrica, logo, não há transportes para adição nem empréstimos para subtração

Nesse caso, tanto a adição como a subtração são como o XOR



A divisão será realizada através de várias subtrações

## Polinômio a ser Transmitido T(x)

 $\cdot$  T(x) = D(x) **or** resto da divisão de D(x) por G(x)

• Seja M(x) = 10011010 e G(x) = 1101, calcule T(x)

• 1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

• 2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

### Exemplo

• Seja M(x) = 10011010 e G(x) = 1101, calcule T(x)

• 1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

$$D(x) = 10011010000$$

2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

### Exemplo

• Seja M(x) = 10011010 e G(x) = 1101, calcule T(x)

1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

$$D(x) = 10011010000$$

• 2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

# Exemplo: Divisão de D(x) por G(x)

10011010000 1101

# Exemplo: Divisão de D(x) por G(x)

```
10011010000 1101
xor 1101 1
```

```
10011010000 1101
xor 1101 1
1001
```

```
10011010000 1101

xor 1101 11

1001

xor 1101

100
```

```
10011010000 1101

xor 1101 11

1001

xor 1101

1000
```

```
10011010000 1101

xor 1101 111

1001

xor 1101

1000

xor 1101

101
```

```
10011010000 1101

xor 1101 111

1001

xor 1101

1000

xor 1101

1011
```

```
10011010000 1101

xor 1101 1111

1001

xor 1101

1000

xor 1101

1011

xor 1101

110
```

```
10011010000 1101

xor 1101 1111

1001

xor 1101

1000

xor 1101

1011

xor 1101

1100
```

```
10011010000
                   1101
xor 1101
                 11111
    1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
        1100
    xor 1101
         001
```

```
10011010000
                    1101
                 111110
xor 1101
    1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
        1100
    xor 1101
         0010
```

```
10011010000
                     1101
                 1111100
xor 1101
    1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
        1100
    xor 1101
         00100
```

```
10011010000
                      1101
                   11111000
<u>xor 1101</u>
     1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
         1100
     xor 1101
          001000
```

```
10011010000
                     1101
                 111110001
xor 1101
    1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
        1100
    xor 1101
         001000
        xor 1101
             101
```

```
10011010000
                     1101
                  111110001
xor 1101
    1001
 xor 1101
      1000
  xor 1101
       1011
   xor 1101
        1100
    xor 1101
         001000
        xor 1101
             101
                        resto
```

#### Exemplo

• Seja M(x) = 10011010 e G(x) = 1101, calcule T(x)

1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

$$D(x) = 10011010000$$

2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)
 resto = 101

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

• Seja 
$$M(x) = 10011010 e G(x) = 1101$$
, calcule  $T(x)$ 

1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

$$D(x) = 10011010000$$

2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)
 resto = 101

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

$$T(x) = 10011010101$$

#### Ideia Básica do CRC


 O emissor adiciona um conjunto de bits de controle no final do quadro de forma que o quadro (agora, dados + bits de controle) é divisível pelo polinômio gerador G(x)

 O receptor efetua a divisão do polinômio representado pelos bits do quadro pelo polinômio gerador G(x) e se o resto dessa divisão for zero, temos sucesso, ou seja, não detecção de errros

#### Exemplo na Recepção

• Como T(x) = 10011010101 e G(x) = 1101, temos:

#### Exemplo na Recepção



• Seja M(x) = 111100101 e G(x) = 101101, calcule T(x)

1º passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

• 2º passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)

3º passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

#### Exercício (4)

Seja R(x) = 11110010101010 um quadro recebido e o polinômio gerador G(x) =
 101101, informe se conseguimos identificar algum erro usando CRC

#### Exercício (5)

• Seja M(x) = 1101011011 e G(x) = 10011, calcule T(x)

1o passo: calcular o polinômio dividendo D(x)

• 2o passo: encontrar o resto da divisão de D(x) pelo polinômio gerador G(x)

3o passo: D(x) or com o resto da divisão de D(x) por G(x)

### Exercício (6)

Qual é o resto obtido pela divisão módulo 2 de x<sup>7</sup>+x<sup>5</sup>+1 pelo polinômio gerador
 x<sup>3</sup>+1?

#### Exercício (7)

• Um fluxo de bits 10011101 é transmitido com a utilização do método de CRC padrão descrito no texto. O polinômio gerador é x³+1. Mostre o string de bit real transmitido. Suponha que o terceiro bit a partir da esquerda seja invertido durante a transmissão. Mostre que esse erro é detectado na extremidade receptora.

### Algumas Técnicas para Correção de Erros


- Código de Hamming
- Código Convolucional Binário
- Outros


(1) Recodificamos a mensagem de tal forma que os bits potência de dois (1, 2, 4, 8, 16, ...) serão bits de verificação


Nesse caso, observamos que os bits de verificação são: b1, b2, b4 e b8


(2) Na nova mensagem (ainda incompleta), selecionamos os bits com 1 e efetuamos um XOR entre os valores de suas respectivas posições

```
b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9
Como os bits com valor um são b3, b6 e b9:
                       Binário
           Pos.
           XOR
```









(3) Completamos a mensagem a ser enviada com os valores do XOR na ordem inversa

Mensagem a ser enviada:
0 0 1 1 0 1 1

(4) No recebimento da mensagem, efetuamos um XOR com as posições cujo valor seja igual a 1



(5) Se a resposta do XOR for zero, o código de Hamming não detectou qualquer erro

Mensagem recebida:

XOR


0 0 0 0

(6) Se a resposta do XOR for diferente de zero, o código de Hamming detectou um erro no bit indicado pelo XOR

```
Mensagem recebida com erro na posição:
               b2
                   b3 b4 b5 b6 b7 b8
                           Binário
                   Pos.
                           1 0 0 0
                           1 0 0 1
                   XOR
```

#### Exercício (8)

Mostre que a figura abaixo está correta



## Exercício (9)

· Um usuário deseja enviar uma mensagem contendo a letra 'G', como ficarão os

bits dessa mensagem aplicando o Código de Hamming

## Código Convolucional Binário


 Utilizado pela NASA, ele converte cada bit de entrada em dois de saída, conforme a figura abaixo

· Para cada bit de entrada, suas saídas dependem dos últimos seis bits

 Para decodificação, utilizamos algoritmos probabilísticos que encontram a sequência de bits que tem a maior probabilidade de ser a original

# Código Convolucional Binário

 Para os primeiros bits, considera-se que os anteriores eram 000000, assim, por exemplo, se a entrada for 111, a saída será 111001



- •Saída 1: b1 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕ b6 ⊕ b7
- •Saída 2: b1 ⊕ b2 ⊕ b3 ⊕ b4 ⊕b7

## Exercício (10)

· Quais são as funções da camada de enlace. Explique cada uma delas.

### Agenda

- Introdução
- Orientação à Conexão e Existência de Confirmação
- Enquadramento
- Controle de Fluxo
- · Controle de Erro
- Camada de Enlace da Internet

#### Camada de Enlace da Internet

· A Internet consiste em hosts e roteadores conectados através de uma

infraestrutura de comunicação

 Boa parte dessa infraestrutura são linhas dedicadas ponto a ponto



### Point-to-Point Protocol (PPP)

- · Protocolo de enlace usado nas comunicações ponto-a-ponto da Internet
- Definido na RFC 1661 e atualizado nas RFCs 1662 e 1663
- Detecta erros
- Aceita vários protocolos
- · Permite que endereços IP sejam negociados em tempo de conexão
- · Permite a autenticação

#### Recursos do PPP

- Método de enquadramento não ambíguo
- Protocolo de Controle de Enlace (LCP, Link Control Protocol) para ativar linhas, testá-las, negociar opções e desativá-las
- Protocolo de Controle de Rede (NCP, Network Control Protocol) para negociar as opções da camada de rede independente do protocolo de rede usado

### Exemplo de uma conexão PPP

- Computador A chama o roteador de um provedor através de um modem
- · Conexão física é estabelecida
- · Quadros LCP são trocados e os parâmetros PPP são selecionados
- Quadros NCP são trocados e os parâmetros de rede são selecionados (e.g., número IP é assinalado a A)
- Conexão definida e A é visto como um computador estático da rede
- Finalização: NCP termina conexão de rede, liberando o número IP
- LCP termina conexão de enlace
- Conexão física é terminada

## Exercício (11)

· Explique o funcionamento das técnicas de enquadramento Contagem de bytes,

byte stuffing e bit stuffing.

# Exercício (12)

 Explique o funcionamento da técnica de correção de erro denominada matriz de paridade

# Exercício (13)

Explique a recuperação de erros com ACK e NACK