GUIA VISUAL 031

TMUX & SCREEN MULTIPLEXAÇÃO

*O `nohup` mantém o processo vivo; o tmux mantém a **sessão de trabalho** inteira.*

031
GUIAS LINUX

SERVIDOR → SESSÃO → JANELA → PAINEL



SERVIDOR
Um por usuário. **SEM TERMINAL DE CONTROLE** (TTY `?`, PPID 1) — é por isso que sobrevive à queda do SSH.

SESSÃO
Agrupamento nomeado. É a unidade de *attach*/*detach*: uma por assunto.

JANELA
Ocupa a tela toda, como uma aba. Numerada e renomeável.

PAINEL
Divisão da janela; cada um com seu shell.

Cliente é o seu terminal: espia o servidor e pode sumir. `C-b d` e a queda da conexão têm **o mesmo efeito** — nada a salvar antes.

PREFIXO `C-B` : SOLTE O CTRL, DEPOIS A TECLA

- `d` *detach*: sai deixando tudo rodando
- `%` divide na **vertical**
- `z` **zoom**: amplia o painel e desfaz
- `x` fecha o painel · `&` a janela
- `c` cria janela · `,` renomeia
- `"` divide na **horizontal**
- `[` rolagem e cópia (`/` busca, `q` sai)
- `espaço` percorre os layouts prontos
- `w` lista interativa de janelas
- `setas` move entre painéis · `o` próximo
- `0…9` vai direto à janela
- `?` lista todos os atalhos

screen, o antecessor onipresente — prefixo `C-a` : `screen -S nome` cria · `-ls` lista · `-r` reconecta · `-d -r` expulsa o outro cliente · `C-a d` destaca. Só ele tem `screen -x` : **dois usuários na mesma tela ao vivo**. Aprenda esses cinco para a máquina antiga onde o tmux não existe.

```
kali@kali: ~ — o essencial e o ~/.tmux.conf

$ tmux new -As recon     # conecta se existir, cria se não — o idioma a memorizar
```

RESUMO RÁPIDO

- ✓ O servidor roda **sem terminal de controle**; o seu terminal é só um cliente descartável.
- ✓ Hierarquia: **servidor** → **sessão** → **janela** → **painel**. Sessão é a unidade de attach.
- ✓ `tmux new -As nome` · `tmux ls` · `tmux a -t nome` · `C-b d`.
- ✓ O histórico de rolagem é do tmux: use `C-b [`, não a roda do emulador (ou ligue `mouse on`).
- ✓ Sessões sobrevivem a logout e à queda da conexão — **não a reboot**. Versione o script de montagem.

NO KALI

Uma sessão nomeada **por engajamento**, com janelas *recon*, *enum*, *exploit* e *notas*. O layout de acompanhamento é ferramenta + `htop` + `tail -f`, com `C-b z` para ampliar. `pipe-pane` (ou `script -a`) grava o que foi executado — **registro que protege as duas partes** na discussão de uma indisponibilidade. No alvo é o contrário: subir tmux lá deixa servidor persistente, artefato que muda o estado do cliente. E confira `ls -ld /tmp/tmux-*` (deve ser **700**): socket frouxo entrega uma sessão de root a quem quiser.