
GUIA VISUAL 019

MONTAGEM E O MOUNT

A cópia de 2 GB terminou em três segundos, você puxou o pen drive — e do outro lado ele está vazio.

019
GUIAS LINUX

UMA ÁRVORE SÓ, SEM LETRAS DE UNIDADE



Depois do enxerto, `/mnt/dados/fotos` é caminho válido. O que houvesse em `/mnt/dados` fica **escondido** — não apagado: reaparece no `umount`. E um único caminho pode atravessar três dispositivos sem avisar — por isso existem o `find -xdev` e o `du -x`.

OS SEIS CAMPOS DO /ETC/FSTAB

1 · O QUÊ	2 · ONDE	3 · TIPO	4 · OPÇÕES	5	6
`UUID=1a2b-3c4d`	`/mnt/dados`	`ext4`	`defaults,nofail`	`0`	`2`
Sempre UUID (`blkid`): `/dev/sdb1` troca de ordem entre boots	o ponto de montagem, que precisa existir	ext4, vfat, swap, auto	as mesmas do `-o` ; **nofail** impede o boot de travar sem o disco	dump (0) e ordem do fsck: 1 na raiz, 2 no resto, 0 = não checa	

VER, MONTAR E DESMONTAR

kali@kali: ~

```
$ lsblk -f # o kernel enxergou o dispositivo?
sdb1  vfat  PENDRIVE  1A2B-3C4D
$ sudo mount -o ro,noexec,nosuid,nodev \
    /dev/sdb1 /mnt/inspecao
$ findmnt /mnt/inspecao # arvore de montagens
$ sudo umount /mnt/inspecao
umount: /mnt/inspecao: target is busy.
$ fuser -vm /mnt/inspecao # quem segura?
# quase sempre e o seu proprio cd: volte com "cd /"
$ sync && sudo umount /mnt/inspecao
```

HIGIENE DE MÍDIA ALHEIA

`-o ro`
protege a evidência de alteração

`-o noexec,nosuid,nodev`
protege você do conteúdo dela

`-o uid=,gid=,umask=`
FAT/NTFS não guardam permissão Unix

SEM DISPOSITIVO NENHUM

`mount -o loop img /mnt`
arquivo vira disco (`losetup -Pf` se tiver partições)

`mount --bind /a /b`
o mesmo diretório em dois lugares, com opções próprias

`mount -t tmpfs -o size=256M`
vive na RAM; some ao desligar

Escrita é confirmada no cache, não no disco. Antes de puxar qualquer mídia: `sync` e `sudo umount` — se o `umount` falhar por *busy*, não puxe: descubra o processo com `fuser -vm` . O `umount -l` é paliativo e não garante gravação. **E linha errada no `fstab` trava o boot** numa shell de emergência: copie o arquivo antes (`cp /etc/fstab /etc/fstab.bak`) e valide com `findmnt --verify` e `mount -a` — nunca reinicie sem testar.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Montar é enxertar outro sistema de arquivos num diretório da árvore única.
- ✓ `lsblk` parte do hardware; `findmnt` parte da árvore; `/proc/mounts` é a verdade do kernel.
- ✓ "Target is busy" quase sempre é o seu próprio `cd` dentro do ponto.
- ✓ No `fstab`: UUID e `nofail` em toda mídia removível ou de rede.
- ✓ *Bind mount* não é link: funciona em `chroot` e aceita opções próprias — é a base dos contêineres.

NO KALI

Mídia de terceiros monta **somente-leitura**: `mount -o ro,noexec,nosuid,nodev` — e em perícia nem isso basta: trabalhe sobre uma *cópia*, com `losetup -r`. O Xfce monta automático em `/media/<usuário>` pelo `udisks2`, com as opções dele: desfaça com `udisksctl unmount -b` e remonte à mão. `lsblk -f` **antes** de qualquer `mount`, `dd` ou `mkfs` — trocar `sda` por `sdb` é o erro que destrói o disco do próprio analista.