GUIA VISUAL 021

USUÁRIOS, GRUPOS E UID

*Para o kernel, usuário é um **número** — o nome é só tradução feita em arquivo de texto.*

021
GUIAS LINUX

UMA LINHA DE /ETC/PASSWD, CAMPO A CAMPO

1 · NOME	2 · SENHA	3 · UID	4 · GID	5 · GECOS	6 · HOME	7 · SHELL
`kali`	`x`	`1000`	`1000`	`Kali Live User`	`/home/kali`	`/usr/bin/zsh`
tradução	está no shadow	o kernel usa	grupo primário	nome real (chfn)	diretório pessoal	nologin = sem login

AS TRÊS BASES DE CONTAS

/ETC/PASSWD · 644

Catálogo público de contas, 7 campos. **Legível por todos** por necessidade — sem ele nada traduz UID em nome. Não guarda senha desde os anos 90.

/ETC/SHADOW · 640

O hash, no formato **idsal$hash** ($y$ yescrypt no Kali, 6 SHA-512), mais a política de expiração. **!** = conta bloqueada · campo vazio = **sem senha**.

/ETC/GROUP · 4 CAMPOS

`sudo:x:27:kali` — nome, senha obsoleta, GID e a lista dos membros **suplementares**. Quem tem o grupo como primário **não** aparece aqui.

GRUPO PRIMÁRIO × GRUPOS SUPLEMENTARES

PRIMÁRIO — SÓ UM

- ✓ Vem do **campo 4** de `/etc/passwd`.
- ✓ É o dono de **tudo que você cria**: aparece no `ls -l` de cada arquivo novo.
- ✓ Trocar na hora: `newgrp outro`.

SUPLEMENTARES — VÁRIOS

- ✓ Vêm das linhas de `/etc/group`; só **concedem** acesso.
- ✓ São lidos no **login** — grupo novo não vale na sessão aberta.
- ✓ Adicionar: `usermod -aG docker kali` e refazer o login.

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ id
uid=1000(kali) gid=1000(kali) grupos=1000(kali),4(adm),27(sudo)
$ getent passwd kali   # getent pergunta ao NSS; grep so le o arquivo
kali:x:1000:1000:Kali Live User:/home/kali:/usr/bin/zsh
$ id -Gn               # grupos DESTE processo
$ groups kali          # o que os arquivos dizem — se diferir, refaca o login
```

FAIXA DE UID	TIPO DE CONTA	EXEMPLOS E PARA QUE SERVE
`0`	Superusuário	`root` — o kernel testa o número, não o nome
`1–999`	Sistema	`daemon`, `_apt`, `www-data` — limitam o estrago de uma falha no serviço
`1000–59999`	Humanos	`kali` e quem você criar (limites em `/etc/login.defs`)
`65534`	`nobody`	Sem privilégio nenhum: NFS, sandboxes

Dois achados de auditoria: `awk -F: '$3==0' /etc/passwd` tem de devolver **uma só linha** — segunda conta com UID 0 é porta dos fundos clássica; e `sudo awk -F: '$2==""' /etc/shadow` não pode devolver nada. **Cuidado com** `usermod -G` **sem o** `-a`**:** ele **substitui** a lista de grupos e tira você do `sudo`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ UID e GID decidem o acesso; nome e shell são conveniência.
- ✓ Restaurou backup e o dono mudou? Os números não bateram.
- ✓ Suplementares entram no **login** — daí o *permission denied* do `docker`.
- ✓ Edite com `vipw` / `vigr` e confira com `pwck -r`.

NO KALI

Desde 2020 o Kali **não usa root por padrão**: cria o usuário `kali` (UID 1000, senha `kali`, grupo `sudo`) — trocar a senha é o 1º comando na VM nova. Grupo `docker` **equivale a root**: quem fala com o daemon monta a raiz num contêiner. Ler `/etc/passwd` num alvo é reconhecimento (revela `postgres`, `www-data`) — só com autorização escrita (Lei 12.737/2012).