Medii de proiectare și programare

2022-2023 Curs 6


Conținut curs 6

- Exemplu Mini-Chat (networking Java)
- Networking si threading in C#
- Exemplu Mini-Chat (networking C#)


Mini-Chat

- Proiectare (diagrame)
- Implementare Java

Mini-chat Object Protocol




Mini-chat Rpc Protocol



Networking în C#

- NET conţine clase pentru comunicarea prin reţea folosind protocoale standard cum ar fi HTTP, TCP/IP şi FTP.
- Spațiul de nume system.Net.*:
 - WebClient façade pentru operații simple de download/upload folosind HTTP sau FTP.
 - WebRequest și WebResponse pentru operații HTTP și FTP complexe.
 - HttpListener pentru implementarea unui HTTP server.
 - SmtpClient pentru construirea și trimiterea mesajelor folosind SMTP.
 - TcpClient, UdpClient, TcpListener și Socket pentru acces direct la nivelul rețea.

Networking în C#



Networking în C#

• Clasa IPAddress din system. Net reprezintă o adresă IPv4 (32 bits) sau IPv6 (128 bits).

```
IPAddress a1 = new IPAddress (new byte[] { 172, 30, 106, 5 });
IPAddress a2 = IPAddress.Parse ("172.30.106.5");
IPAddress a3 = IPAddress.Parse
   ("[3EA0:FFFF:198A:E4A3:4FF2:54fA:41BC:8D31]"); //IPv6
```

 O asociere între o adresă IP şi un port este reprezentată fololosind clasa <u>IPEndPoint</u>:

- Porturile: 1 − 65535.
- Porturile dintre 49152 și 65535 nu sunt rezervate oficial.

System.Net.Sockets Namespace

- Clasele TcpClient, TcpListener și UdpClient încapsulează detaliile creării conexiunilor de tip TCP și UDP.
- socket implementează interfața Berkeley socket.
- SocketException excepţia aruncată când apare o eroare la comunicarea prin socket.
- NetworkStream streamul folosit pentru comunicarea prin rețea.

TcpListener

TCP server:

```
TcpListener listener = new TcpListener (<ip address>, port);
listener.Start();
while (keepProcessingRequests)
    using (TcpClient c = listener.AcceptTcpClient( ))
    using (NetworkStream n = c.GetStream( )) {
        // Read and write to the network stream...
}
listener.Stop ();
```

- TcpListener necesită adresa IP la care va aștepta conexiunile clienților (dacă calculatorul are două sau mai multe plăci de rețea).
 - IPAddress. Any ascultă pe toate adresele IP locale (sau singura).
- AcceptTcpClient blochează execuția până când se conectează un client.

TcpClient

Client Tcp:

```
using (TcpClient client = new TcpClient (<address>, port))
using (NetworkStream n = client.GetStream( ))
{
    // Read and write to the network stream...
}
```

- TcpClient încearcă crearea conexiunii în momentul creării obiectului folosind adresa IP și portul specificate.
- Constructorul blochează execuția pâna la stabilirea conexiunii.

NetworkStream

- NetworkStream comunicare *bidirecțională* pentru transmiterea și recepționarea datelor după stabilirea unei conexiuni.
- Methods:
 - Read
 - Close
 - Write
 - Seek
 - Flush
- Properties:
 - CanRead, CanWrite
 - Socket
 - DataAvailable
 - Length

Threading în C#

- Spatiul de nume system. Threading clase şi interfețe pentru programarea concurentă:
 - Clasa Thread.
 - Delegate: ThreadStart, ParameterizedThreadStart.
 - Sincronizare: lock, Monitor, Mutex, Semaphore, EventHandles.
- Delegates: reprezintă metoda executată de un thread.

```
public delegate void ThreadStart();
public delegate void ParameterizedThreadStart(Object obj);
```

 Clasa Thread: crearea unui thread, setarea priorității, obținerea informațiilor despre statusul unui thread.

```
public Thread(ThreadStart start);
public Thread(ParameterizedThreadStart start);
```

Threading în C#

```
class Program
   static void Main(string[] args) {
      Worker worker=new Worker();
      Thread t1=new Thread(new ParameterizedThreadStart(static run));
      Thread t2=new Thread(new ThreadStart(worker.run));
      t1.Start("a");
      t2.Start();
   static void static run(Object data) {
      for(int i=0;i<26;i++) { Console.Write("{0} ",data); }</pre>
   }}
class Worker {
  public void run() {
     for(int i=0;i<26;i++) Console.Write("{0} ",i);</pre>
   }}
//a a a a a a a a a a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25 a a a a a a a a a a a a a a a
```

Sincronizarea threadurilor

- Diferite tipuri:
 - Blocarea exclusivă: doar un singur thread poate executa o porțiune de cod la un moment dat.
 - lock, Mutex, and SpinLock.
 - Blocarea nonexclusivă: limitarea concurenței.
 - Semaphore and ReaderWriterLock.
 - Semnalizarea: un thread poate bloca execuţia până la primirea unei notificării de la unul sau mai multe threaduri.
 - ManualResetEvent, AutoResetEvent, CountdownEvent Sl Barrier.

Sincronizarea threadurilor –Blocarea

• Instrucțiunea lock:

```
lock(locker_obj) {
  //code to execute
}
```

- locker_obj tip referință.
- Doar un singur thread poate obține accesul la un moment dat. Dacă mai multe threaduri încearcă să obțină accesul, ele sunt puse într-o coadă și primesc accesul pe baza regulii "primul venit-primul servit".
- Dacă un alt thread a obținut deja accesul, threadul curent nu își continuă execuția până nu obține accesul.

Sincronizarea threadurilor - Signaling

- Event wait handles construcții simple pentru semnalizare:
 - EventWaitHandle- reprezintă un eveniment pentru sincronizarea threadurilor.

 Unul sau mai multe threaduri blochează execuția folosind un EventWaitHandle
 până când un alt thread apelează metoda set permițând execuția unuia sau
 mai multor threaduri aflate în așteptare.
 - AutoResetEvent, ManualResetEvent
 - CountdownEvent (Framework 4.0)
- Autoresetevent notifică un thread aflat în așteptare de apariția unui eveniment (doar un singur thread).
 - set() eliberează un thread aflat în așteptare
 - * Waitone() threadul așteaptă apariția unui eveniment

Observații:

- Dacă set este apelată când nici un thread nu se află în așteptare, handle -ul așteaptă până când un thread apelează metoda waitone.
- 2. Apelarea metodei **set** de mai multe ori când nici un thread nu este în așteptare nu va permite mai multor threaduri obținerea accesului când apelează metoda **waitone**.

Sincronizarea threadurilor - Signaling

- ManualResetEvent (asemănător AutoResetEvent) notifică toate threadurile aflate în așteptare la apariția unui eveniment.
- Crearea unui event wait handle:
 - Constructori:

```
AutoResetEvent waitA=new AutoResetEvent(false);
AutoResetEvent waitA=new AutoResetEvent(true); //calls Set

ManualResetEvent waitM=new ManualResetEvent(false);

Clasa EventWaitHandle

var auto = new EventWaitHandle (false, EventResetMode.AutoReset);
```

var manual = new EventWaitHandle (false, EventResetMode.ManualReset);

- Distrugerea unui wait handle:
 - Apelul metodei Close pentru eliberarea resurselor sistemului de operare.
 - Ștergerea referințelor pentru a permite garbage collector-ului distrugerea obiectului.

Exemplu Signaling

```
class WaitHandleExample
 static EventWaitHandle waitHandle = new AutoResetEvent (false);
 static void Main()
    new Thread (Worker).Start();
    Thread.Sleep (1000); // Pause for a second...
    waitHandle.Set();  // Wake up the Worker.
 static void Worker()
    Console.WriteLine ("Waiting...");
    waitHandle.WaitOne();  // Wait for notification
    Console.WriteLine ("Notified");
```

Task-uri C#

• Limitările threadurilor

- Se pot transmite ușor date unui thread, dar nu se poate obține la fel de ușor rezultatul execuției unui thread.
- Dacă execuția threadului aruncă o excepție, tratarea excepției și retransmiterea ei este mai dificil de implementat.
- Nu se poate seta ca un thread să execute altceva când și-a încheiat execuția.
- Un Task C# reprezintă o operație concurentă care poate fi (sau nu) executată folosind threaduri.
 - Taskurile pot fi compuse.
 - Pot folosi un container de threaduri pentru a reduce timpul necesar pornirii execuției.
- Tipul Task a fost introdus începand cu Framework 4.0 ca facând parte din biblioteca pentru programare paralelă.
- System.Threading.Tasks NameSpace.

Pornirea execuției unui Task

• Framework 4.5 - Metoda statică Task.Run (pornirea execuției unui task folosind threaduri) - parametru de tip Action delegate:

```
Task.Run (() => Console.WriteLine ("Ana"));
```

• Framework 4.0 - Metoda statică Task.Factory.StartNew:

```
Task.Factory.StartNew(() =>Console.WriteLine("Ana"));
```

- Implicit, taskurile folosesc threaduri din containere deja create.
- Folosirea metodei Task.Run similară cu execuția explicită folosind threaduri:

```
new Thread (() => Console.WriteLine ("Ana")).Start();
```

- Task.Run returnează un obiect Task care poate fi folosit pentru monitorizarea progresului.
- Nu este necesară apelarea metodei start.

Obținerea rezultatului execuției

- Task<TResult> subclasă a clasei Task care permite returnarea rezultatului execuției.
- Task<TResult> poate fi obținut apelând Task.Run folosind un delegate de tip Func<TResult> (sau o expresie lambda compatibilă).
- Rezultatul poate fi obținut folosind proprietatea Result.
- Dacă taskul nu și-a încheiat execuția, apelul proprietății Result va bloca execuția threadului curent până la terminarea execuției taskului:

```
Task<int> task = Task.Run(()=>{int x=2; return 2*x; });
int result = task.Result; // Blocks if not already finished
Console.WriteLine (result); // 4
```

Taskuri și excepții

- Taskurile propagă excepțiile (threadurile nu).
- Dacă un task aruncă o excepţie, excepţia este rearuncată către codul care apelează metoda wait() a clasei Task sau care apelează proprietatea
 Result a clasei Task<TResult>:
- Excepția va fi inclusă într-o excepție de tip AggregateException de către CLR:

Actualizare GUI

- Interfețele grafice de tip Windows Forms folosesc obiecte de tip Control.
- Aceste obiecte pot fi modificate (actualizate, șterse, etc) doar de threadul care le-a creat.
- Nerespectarea acestei reguli are rezultate neașteptate sau aruncă excepții.
- Dacă se dorește apelarea unui membru (metoda, atribut, proprietate) a
 obiectului X creat într-un thread Y, cererea trebuie transmisă threadului Y
 (folosind metoda Invoke sau BeginInvoke a obiectului X).

Actualizare GUI

- Invoke și BeginInvoke au un parametru de tip delegate care referă metoda corespunzătoare obiectului de tip Control care se dorește a se executa.
 - Invoke execuție sincronă: execuția apelantului este blocată până la actualizarea controlului.
 - BeginInvoke execuție asincronă: execuția apelantului continuă, iar cererea este pusă într-o coadă (corespunzătoare evenimentelor de la tastatură, mouse, etc) și se va executa ulterior.

Exemplu

```
//1. definirea unei metode pentru actualizarea unui ListBox
private void updateListBox(ListBox listBox, IList<String> newData) {
    listBox.DataSource = null;
    listBox.DataSource = newData;
 }
//2. definirea unui delegate care va fi apelat de GUI Thread
public delegate void UpdateListBoxCallback(ListBox list, IList<String>
data);
//3. în celălalt thread se transmite metoda care actualizeaza ListBox:
list.Invoke(new UpdateListBoxCallback(this.updateListBox), new Object[]
{list, data});
or
list.BeginInvoke(new UpdateListBoxCallback(this.updateListBox), new
Object[]{list, data});
```

Exemplu C#

- O aplicație simplă client/server:
 - Serverul aşteaptă conexiuni.
 - Clientul se conectează la server şi îi trimite un text.
 - Serverul returnează textul scris cu litere mari, la care adaugă data şi ora la care a fost primit textul.

Exemplu C#

Mini-chat C#