


Архитектура ЭВМ и язык ассемблера

Семинар #30:

1. Изучение кодогенерации с помощью дизассемблера.
2. Знаковое/беззнаковое переполнение, регистр EFLAGS.
3. Операции над 64-битными числами.

Изучение кодогенерации с помощью дизассемблера



Пересылка данных и переносимый код

```
static uint8_t var_08bit;  
static uint16_t var_16bit;  
static uint32_t var_32bit;
```

```
var_08bit = 0x01U;  
var_16bit = 0x0001U;  
var_32bit = 0x00000001U;
```

080491f1	e82affffff	call	__x86.get_pc_thunk.bx
080491f6	81c30a2e0000	add	ebx, 0x2e0a
080491fc	c6835c00000001	mov	byte [ebx+0x5c], 0x1 {var_08bit}
08049203	66c7835e00000001...	mov	word [ebx+0x5e], 0x1 {var_16bit}
0804920c	c783600000000100...	mov	dword [ebx+0x60], 0x1 {var_32bit}


$$0x080491f6 \text{ (EIP)} + 0x2e0a \text{ (.bss)} + 0x5c \text{ (var_08bit)} = 0x0804C05C$$

```
0804c05c uint8_t var_08bit = 0x0
```

Сложение и вычитание

```
var_08bit += 1;  
var_16bit -= 1;  
var_32bit *= 10;  
var_32bit /= 5;
```

```
movzx    eax, byte [ebx+0x5c]  
add     eax, 0x1  
mov     byte [ebx+0x5c], al  
movzx    eax, word [ebx+0x5e]  
sub     eax, 0x1  
mov     word [ebx+0x5e], ax
```



Умножение и деление

```
// Беззнаковые 32-битные числа.  
static uint32_t u32_a;  
static uint32_t u32_b;  
static uint32_t u32_c;  
static uint32_t u32_d;  
  
u32_c = u32_a * u32_b;  
u32_d = u32_a / u32_b;  
  
// Знаковые 32-битные числа.  
static int32_t s32_a;  
static int32_t s32_b;  
static int32_t s32_c;  
static int32_t s32_d;  
  
s32_c = s32_a * s32_b;  
s32_d = s32_a / s32_b;
```

```
mov     edx, dword [ebx+0x70]  
mov     eax, dword [ebx+0x74]  
imul    eax, edx  
mov     dword [ebx+0x78], eax  
mov     eax, dword [ebx+0x70]  
mov     edi, dword [ebx+0x74]  
mov     edx, 0x0  
div     edi  
mov     dword [ebx+0x7c], eax  
mov     edx, dword [ebx+0x80]  
mov     eax, dword [ebx+0x84]  
imul    eax, edx  
mov     dword [ebx+0x88], eax  
mov     eax, dword [ebx+0x80]  
mov     edi, dword [ebx+0x84]  
cdq  
idiv    edi  
mov     dword [ebx+0x8c], eax
```

Знаковое/беззнаковое умножение

Почему и знаковое, и беззнаковое умножение через IMUL?

Беззнаковое умножение

EAX = 0x200 EDX = 0x200

IMUL EAX, EDX

EAX = (EAX * EDX) mod 2^{32} = 0x40000

Знаковое умножение

EAX = 2 EDX = -2 = 0xFFFFFFF = 0x10000000 - 2

IMUL EAX, EDX

EAX = (EAX * EDX) mod 2^{32} = (2 * (0x10000000 - 2)) mod 2^{32} =
= (2 * 0x10000000 - 4) mod 2^{32} = 0xFFFFFFF = -4

Удобное представление знаковых чисел!

Знаковое расширение для деления

```
// Знаковые 32-битные числа.  
static int32_t s32_a;  
static int32_t s32_b;  
static int32_t s32_c;  
static int32_t s32_d;  
  
s32_c = s32_a * s32_b;  
s32_d = s32_a / s32_b;
```

```
mov     eax, dword [ebx+0x80]  
mov     edi, dword [ebx+0x84]  
cdq  
idiv    edi  
mov     dword [ebx+0x8c], eax
```

CWD/CDQ/CQO—Convert Word to Doubleword/Convert Doubleword to Quadword

Opcode	Instruction	Op/ En	64-Bit Mode	Compat/ Leg Mode	Description
99	CWD	Z0	Valid	Valid	DX:AX := sign-extend of AX.
99	CDQ	Z0	Valid	Valid	EDX:EAX := sign-extend of EAX.
REX.W + 99	CQO	Z0	Valid	N.E.	RDX:RAX:= sign-extend of RAX.

Умножение: пример оптимизации #1

```
var_08bit += 1;  
var_16bit -= 1;  
var_32bit *= 10;  
var_32bit /= 5;
```

```
mov     edx, dword [ebx+0x60]  
mov     eax, edx  
shl     eax, 0x2  
add     eax, edx  
add     eax, eax  
mov     dword [ebx+0x60], eax
```

```
EDX = var_32bit;  
EAX = EDX;  
EAX <<= 2;  
EAX += EDX;  
EAX += EAX;  
var_32bit = EAX;
```

Длительность инструкций
(для моего процессора):

MOV: 1 такт

SHL: 1 такт

ADD: 1 такт

MUL: 4 такта

MOV+MUL: 5 тактов, 7 байт

MOV+SHL+ADD+ADD: 4 такта, 9 байт

Деление: пример оптимизации #2

```
var_08bit += 1;  
var_16bit -= 1;  
var_32bit *= 10;  
var_32bit /= 5;
```

```
mov     eax, dword [ebx+0x60]  
mov     edx, 0xffffffffcd  
mul    edx  
mov     eax, edx  
shr     eax, 0x2  
mov     dword [ebx+0x60], eax
```

$$\begin{aligned} \text{EDX} &= 0xffffffffcd = \\ &= 0x40000001 / 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EDX:EAX} &= \text{EDX} * \text{EAX} = \\ &= 0x40000001 / 5 * \text{EAX} = \\ &= (0x40000001 * \text{EAX})/5 \end{aligned}$$

Следовательно:

$$\text{EDX} = (4 * \text{EAX})/5$$

$$\begin{aligned} \text{Итого: EAX} &= (4 * \text{EAX})/5/4 \\ \text{EAX} &= \text{EAX} / 5 \end{aligned}$$

MOV+MUL+MOV+SHR: $1+4+1+1=7$ тактов

MOV+DIV: $1+9=10$ тактов

Битовые сдвиги и оптимизация константы

```
res0 = (ushifted << 10U);
res1 = (ushifted >> 10U);
res2 = (sshifted << 10U);
res3 = (sshifted >> 10U);
```

```
static const uint32_t ushifted = 10U;
static const int32_t sshifted = 10;

static uint32_t res0, res1;
static int32_t res2, res3;
```


```
mov    eax, 0xa
shl    eax, 0xa {0x2800}
mov    dword [ebx+0x64], eax {0x2800} {res0}
mov    eax, 0xa
shr    eax, 0xa {0x0}
mov    dword [ebx+0x68], eax {0x0} {res1}
mov    eax, 0xa
shl    eax, 0xa {0x2800}
mov    dword [ebx+0x6c], eax {0x2800} {res2}
mov    eax, 0xa
sar    eax, 0xa {0x0}
mov    dword [ebx+0x70], eax {0x0} {res3}
```

Константы подставлены в код!

Для моего процессора:
MOV из памяти: 2 такта, 6 байт.
MOV константы: 1 такт, 5 байт.

Какие ещё оптимизации
здесь возможны? (две штуки)

Знаковое/беззнаковое переполнение, регистр EFLAGS



Знаковое/беззнаковое переполнение

Приведите пример 8-битных значений, при сложении которых:

1. Не происходит **никаких переполнений**:
2. Происходит **только беззнаковое** переполнение:
3. Происходит **только знаковое** переполнение.
4. Происходит **как знаковое, так и беззнаковое** переполнение.

Знаковое/беззнаковое переполнение

Приведите пример 8-битных значений, при сложении которых:

1. Не происходит **никаких переполнений**:

$$-3 + 1 = -2, \quad 253 + 1 = 254$$

$$11111101 + 00000001 = 11111110$$

2. Происходит **только беззнаковое** переполнение:

3. Происходит **только знаковое** переполнение.

4. Происходит **как знаковое, так и беззнаковое** переполнение.

Знаковое/беззнаковое переполнение

Приведите пример 8-битных значений, при сложении которых:

1. Не происходит **никаких переполнений**:

$$-3 + 1 = -2, \quad 253 + 1 = 254$$

$$11111101 + 00000001 = 11111110$$

2. Происходит **только беззнаковое** переполнение:

$$255 + 1 = 0, \quad -1 + 1 = 0$$

$$11111111 + 00000001 = 00000000$$

3. Происходит **только знаковое** переполнение.

4. Происходит **как знаковое, так и беззнаковое** переполнение.

Знаковое/беззнаковое переполнение

Приведите пример 8-битных значений, при сложении которых:

1. Не происходит **никаких переполнений**:

$$-3 + 1 = -2, \quad 253 + 1 = 254$$

$$11111101 + 00000001 = 11111110$$

2. Происходит **только беззнаковое** переполнение:

$$255 + 1 = 0, \quad -1 + 1 = 0$$

$$11111111 + 00000001 = 00000000$$

3. Происходит **только знаковое** переполнение.

$$127 + 127 = 254, \quad 127 + 127 = -2$$

$$01111111 + 01111111 = 11111110$$

4. Происходит **как знаковое, так и беззнаковое** переполнение.

Знаковое/беззнаковое переполнение

Приведите пример 8-битных значений, при сложении которых:

1. Не происходит **никаких переполнений**:

$$-3 + 1 = -2, \quad 253 + 1 = 254$$

$$11111101 + 00000001 = 11111110$$

2. Происходит **только беззнаковое** переполнение:

$$255 + 1 = 0, \quad -1 + 1 = 0$$

$$11111111 + 00000001 = 00000000$$

3. Происходит **только знаковое** переполнение.

$$127 + 127 = 254, \quad 127 + 127 = -2$$


$$01111111 + 01111111 = 11111110$$

4. Происходит **как знаковое, так и беззнаковое** переполнение.

$$128 + 128 = 0, \quad -128 + -128 = 0$$

$$10000000 + 10000000 = 00000000$$

Регистр EFLAGS




OF = “знаковое переполнение”

ZF = “результат равен 0”

CF = “беззнаковое переполнение”

SF = “результат отрицателен”

Операции над 64-битными числами



Сложение 64-битных чисел


```
; edx:eax = qword [u64_a]
mov    eax, dword [u64_a + 0]
mov    edx, dword [u64_a + 4]

; ecx:ebx = qword [var64bit_b]
mov    ebx, dword [u64_b + 0]
mov    ecx, dword [u64_b + 4]

; eax = eax + ebx
; Выставляем флаг переноса CF (Carry Flag)
add    eax, ebx

; edx = edx + ecx + CF
; Используем флаг переноса CF
adc    edx, ecx

; qword [var64bit_a] = edx:eax
mov    dword [u64_a + 0], eax
mov    dword [u64_a + 4], edx
```



Умножение 64-битных чисел

```
// Беззнаковые 64-битные числа.  
static uint64_t u64_a;  
static uint64_t u64_b;  
static uint64_t u64_c;  
static uint64_t u64_d;  
  
u64_c = u64_a * u64_b;  
u64_d = u64_a / u64_b;
```

```
mov    esi, dword [ebx+0x90]  {u64_a.1618}  
mov    edi, dword [ebx+0x94]  {u64_a.1618+4}  
mov    eax, dword [ebx+0x98]  {u64_b.1619}  
mov    edx, dword [ebx+0x9c]  {u64_b.1619+4}  
mov    ecx, edi  
imul  ecx, eax  
mov    dword [ebp-0x1c {var_20}], ecx  
mov    ecx, edx  
imul  ecx, esi  
add   ecx, dword [ebp-0x1c {var_20}]  
mul   esi  
add   ecx, edx  
mov    edx, ecx  
mov    dword [ebx+0xa0], eax  {u64_c.1620}  
mov    dword [ebx+0xa4], edx  {u64_c.1620+4}
```

Умножение 64-битных чисел

$$u64_a = A * 2^{32} + B$$

$$u64_b = C * 2^{32} + D$$

$$\begin{aligned} RSLT &= (u64_a * u64_b) \bmod 2^{64} = \\ AC * 2^{64} + (BC + AD) * 2^{32} + BD \end{aligned}$$

$$IMUL_1: X_1 = (A * D) \bmod 2^{32}$$

$$IMUL_2: X_2 = (B * C) \bmod 2^{32}$$

$$MUL: X_3 = (B * D)$$

$$RSLT = (X_1 + X_2) * 2^{32} + X_3$$

Назначение регистров:

B=ESI A=EDI D=EAX C=EDX

$X_1=ECX$ $X_2=ECX$ X_3 , $RSLT=EDX:EAX$

```
mov    esi, dword [ebx+0x90]  {u64_a.1618}
mov    edi, dword [ebx+0x94]  {u64_a.1618+4}
mov    eax, dword [ebx+0x98]  {u64_b.1619}
mov    edx, dword [ebx+0x9c]  {u64_b.1619+4}
mov    ecx, edi
imul   ecx, eax
mov    dword [ebp-0x1c {var_20}], ecx
mov    ecx, edx
imul   ecx, esi
add    ecx, dword [ebp-0x1c {var_20}]
mul    esi
add    ecx, edx
mov    edx, ecx
mov    dword [ebx+0xa0], eax  {u64_c.1620}
mov    dword [ebx+0xa4], edx  {u64_c.1620+4}
```

Деление 64-битных чисел

```
// Беззнаковые 64-битные числа.  
static uint64_t u64_a;  
static uint64_t u64_b;  
static uint64_t u64_c;  
static uint64_t u64_d;  
  
u64_c = u64_a * u64_b;  
u64_d = u64_a / u64_b;
```

```
mov    eax, dword [ebx+0x90]  {u64_a.1618}  
mov    edx, dword [ebx+0x94]  {u64_a.1618+4}  
mov    esi, dword [ebx+0x98]  {u64_b.1619}  
mov    edi, dword [ebx+0x9c]  {u64_b.1619+4}  
push   edi {var_30}  
push   esi {var_34}  
push   edx {var_38}  
push   eax {var_3c}  
call   __udivdi3  
add    esp, 0x10  
mov    dword [ebx+0xa8], eax {u64_d.1621}  
mov    dword [ebx+0xac], edx {u64_d.1621+4}
```


Вызов встроенной функции компилятора!

__udivdi3, __divdi3 – код на С.

__udivdi3 – деление в столбик в двоичной системе счисления.

__divdi3 – деление в столбик, много граничных случаев.

Вопросы?



Красивые иконки взяты с сайта handdrawngoods.com