1. Основные понятия теории моделирования

Моделирование — замещение одного объекта (оригинала) другим (моделью) и фиксация или изучение свойств оригинала путем исследования свойств модели.

Модель – представление объекта, системы или понятия (идеи) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования.

Польза от моделирования может быть достигнута только при соблюдении следующих достаточно очевидных условий:

- модель адекватно отображает свойства оригинала, существенных с точки зрения цели исследования;
- -модель позволяет устранять проблемы, присущие проведению измерений на реальных объектах.

При экспериментировании с моделью сложной системы можно получить больше информации о внутренних взаимодействующих факторах системы, чем при манипулировании с реальной системой благодаря изменяемости структурных элементов, легкости изменения параметров модели и т.д.

Система — это совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в одно целое для достижения некоторой цели, которая определяется назначением системы.

Исторически сложились два основных подхода при моделировании процессов и систем.

Классический (индуктивный) рассматривает систему путем перехода от частного к общему, т.е. модель системы синтезируется путем слияния моделей ее компонент, разрабатываемых отдельно.

При системном подходе предполагается последовательный переход от общего к частному, когда в основе построения модели лежит цель исследования. Именно из нее исходят, создавая модель. Подобие процесса, протекающего в модели реальному процессу, является не целью, а лишь условием правильного функционирования модели, поэтому в качестве цели должна быть поставлена задача изучения какой-либо стороны функционального объекта.

Качество моделирования определяется тем, в какой степени решаются задачи, поставленные исследователем.

Для правильно построенной модели характерно то, что она выявляет только те закономерности, которые нужны исследователю и не рассматривает те свойства системы, которые не существенны для данного исследования.

Этапы моделирования:

- 1. Постановка задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация задачи
- 2. Разработка модели: информационная модель, компьютерная модель
- 3. Компьютерный эксперимент план эксперимента, проведение исследования
- 4. Анализ результатов моделирования

Хорошо построенная модель, как правило, доступнее для исследования, чем реальный объект (например, такой, как экономика страны, Солнечная система и т.п.). Другое, не менее важное назначение модели состоит в том, что с ее помощью выявляются наиболее существенные факторы, формирующие те или иные свойства объекта. Модель также позволяет учиться управлять объектом, что важно в тех случаях, когда экспериментировать с объектом бывает неудобно, трудно или невозможно (например, когда эксперимент имеет большую продолжительность или когда существует риск привести объект в нежелательное или необратимое состояние).

Таким образом, можно сделать вывод, что модель необходима для того, чтобы:

- понять, как устроен конкретный объект каковы его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;
- научиться управлять объектом или процессом и определить наилучшие способы управления при заданных целях и критериях (оптимизация);
- прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект, процесс.

2. Понятие сложной системы.

Сложная система, составной объект, части которого можно рассматривать как системы, закономерно объединённые в единое целое в соответствии с определенными принципами или связанные между собой заданными отношениями.

Понятием Сложная система пользуются в системотехнике, системном анализе, операций исследовании и при системном подходе в различных областях науки, техники и народный хозяйства. Сложную систему можно расчленить (не обязательно единственным образом) на конечное число частей, называемое подсистемами; каждую такую подсистему (высшего уровня) можно в свою очередь расчленить на конечное число более мелких подсистем и т. д., вплоть до получения подсистем первого уровня, т. н. элементов.

Подсистема, т. о., с одной стороны, сама является Сложной системой из нескольких элементов (подсистем низшего уровня), а с другой стороны - элементом системы старшего уровня.

В каждый момент времени элемент Сложная система находится в одном из возможных состояний; из одного состояния в другое он переходит под действием внешних и внутренних факторов.

3. Задачи исследования сложных систем.

При исследовании сложных систем возникают задачи исследования как отдельных видов оборудования и аппаратуры, входящих в систему, так и системы в целом.

При проектировании сложных систем ставится задача разработки систем, удовлетворяющих заданным техническим характеристикам. Поставленная задача может быть решена одним из следующих методов:

- методом синтеза оптимальной структуры системы с заданными характеристиками;
- методом анализа различных вариантов структуры системы для обеспечения требуемых технических характеристик.

Оптимальный синтез систем в большинстве случаев практически невозможен в силу сложности поставленной задачи и несовершенства современных методов синтеза сложных систем. Методы анализа сложных систем, включающие в себя элементы синтеза, в настоящее время достаточно развиты и получили широкое распространение.

Любая синтезированная или определенная каким-либо другим образом структура сложной системы для оценки ее показателей должна быть подвергнута испытаниям. Проведение испытаний системы является задачей анализа ее характеристик.

Среди известных методов анализа показателей эффективности систем и исследования динамики их функционирования следует отметить:

- аналитический метод;
- метод натуральных испытаний;
- метод полунатурального моделирования;
- моделирование процесса функционирования системы на ЭВМ.

Строгое аналитическое исследование процесса функционирования сложных систем практически невозможно. Определение аналитической модели сложной системы затрудняется множеством условий, определяемых особенностями работы системы, взаимодействием ее составляющих частей, влиянием внешней среды и т.п.

Натуральные испытания сложных систем связаны с большими затратами времени и средств. Проведение испытаний предполагает наличие готового образца системы или ее физической модели, что исключает или затрудняет использование этого метода на этапе проектирования системы.

Широкое применение для исследования характеристик сложных систем находит метод полунатурального моделирования. При этом используется часть реальных устройств системы. Включенная в такую полунатуральную модель ЭВМ имитирует работы остальных устройств системы, отображенных математическими моделями. Однако в большинстве случаев этот метод также связан со значительными затратами и трудностями, в частности, аппаратной стыковкой натуральных частей с ЭВМ.

Исследование функционирования сложных систем с помощью моделирования их работы на ЭВМ помогает сократить время и средства на разработку. Результаты моделирования по своей ценности для практического решения задач часто близки к результатам натурного эксперимента.

Основной метод исследования сложных систем -- математическое моделирование, в том числе имитация процессов функционирования Сложная система на ЭВМ (машинный эксперимент).

4. Основные принципы моделирования

Принцип информационной достаточности. При полном отсутствии информации об исследуемой системе построение ее модели невозможно. При наличии полной информации о системе ее моделирование лишено смысла. Существует некоторый критический уровень априорных сведений о системе

(уровень информационной достаточности), при достижении которого может быть построена ее адекватная модель.

Принцип осуществимости. Создаваемая модель должна обеспечить достижение поставленной цели исследования с вероятностью, существенно отличающейся от нуля, и за конечное время. Обычно задают некоторое пороговое значение P_0 вероятности достижения цели моделирования P(t), а также приемлемую границу t_0 времени достижения этой цеди. Модель считают осуществимой, если одновременно выполнены два неравенства:

$$P(t) \ge P_0$$
; $t \le t_0$

Принцип множественности моделей. Данный принцип является ключевым. Создаваемая модель должна отражать в первую очередь те свойства реальной системы (или явления), которые влияют на выбранные показатели эффективности. Соответственно при использовании любой конкретной модели познаются лишь некоторые стороны реальности. Для более полного ее исследования необходим ряд моделей, позволяющих с разных сторон и с разной степенью детальности отражать рассматриваемый процесс.

Принцип агрегирования. В большинстве случаев сложную систему можно представить состоящей из агрегатов (подсистем), для адекватного математического описания которых оказываются пригодными некоторые стандартные математические схемы.

Принцип параметризации. В ряде случаев моделируемая система имеет в своем составе некоторые относительно изолированные подсистемы, характеризующиеся определенным параметром, в том числе векторным. Такие подсистемы можно заменять в модели соответствующими числовыми величинами, а не описывать процесс их функционирования. При необходимости зависимость значений этих величин от ситуации может задаваться в виде таблицы, графика или аналитического выражения (формулы). Принцип параметризации позволяет сократить объем и продолжительность моделирования. Однако надо иметь в виду, что параметризация снижает адекватность модели.

Степень реализации перечисленных принципов в каждой конкретной модели может быть различной, причем это зависит не только от желания разработчика, но и от соблюдения им технологии моделирования.

5. Математические модели

Математическая модель, описывает *формализованный* процесс функционирования системы и в состоянии охватить только основные, характерные его закономерности.

Процесс функционирования любой системы будем рассматривать как последовательную смену ее состояний в некотором интервале времени (t_0,t_1) . Состояния системы в каждый момент времени t из упомянутого интервала

характеризуются набором величин z_1 , z_2 , ..., z_n . Процесс функционирования системы рассматриваем как последовательную смену состояний, и $z_1(t)$, $z_2(t)$, ..., $z_n(t)$ являются функциями времени t. В дальнейшем будем называть их характеристиками состояний системы.

Под математической моделью реальной системы будем понимать совокупность соотношений (например, формул, уравнений, неравенств, логических условий, операторов и т. д.), определяющих характеристики состояний системы (а через них и выходные сигналы) в зависимости от параметров системы, входных сигналов, начальных условий и времени.

Однако при исследовании реальных систем не всегда удается построить математические модели в виде явных функций или уравнений.

Перейдем к некоторым общим замечаниям, связанным с понятием математической модели.

- 1. Однозначность определения характеристик состояний системы и выходных сигналов через параметры системы, входные сигналы и начальные условия. Это требование выполняется для так называемых детерминированных моделей, представляющих собой совокупность неслучайных соотношений. Если при этом начальные условия и входные сигналы не случайны, то модель оказывается вполне детерминированной.
- 2. <u>Выбор совокупности параметров</u>, характеризующих исследуемую систему. Реальные процессы, если их рассматривать во всех деталях, весьма сложны. Учет большого количества второстепенных деталей оказывается практически нецелесообразным. В большинстве случаев при решении прикладных задач достаточно учитывать лишь основные стороны исследуемого процесса.
- 3. Определение совокупности начальных условий. На этапе формализации процесса, когда контуры математической модели еще недостаточно выяснены, определить перечень начальных условии не представляется возможным. Когда же математическая модель построена, перечень начальных условий может быть определен однозначно.

Математическая модель может появиться только как следствие четкого формального описания рассматриваемого процесса с требуемой степенью приближения к действительности, только в результате формализации процесса.

Математическое моделирование подразделяется на аналитическое, имитационное и комбинированное.

Аналитическое моделирование: описание S функциональными соотношениями (дифференциальные и интегральные уравнения, алгебраические уравнения) с последующей попыткой решить их аналитически или численными методами.

Аналитическая модель может быть исследовано методами:

- а) аналитическим: получают в явном виде зависимости для искомых характеристик;
- б) численными: получают числовые результаты при конкретных начальных данных;
- в) качественными: не имея в явном виде решения можно найти свойства решения.

При усложнении систем применение аналитических методов вызывает затруднения, приходится идти на упрощение модели.

Имитационное моделирование: при этом подходе реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс функционирования системы во времени.

При этом имитируются элементарные явления в моделируемом объекте, их связь и последовательность. Имитационное моделирование позволяет учитывать такие факторы, как наличие дискретных и непрерывных элементов, нелинейности, случайного воздействия и т.д.

Если результаты работы имитационного моделирования являются реализациями случайных величин и функций, то для нахождения характеристик процесса требуется его многократное повторение со статобработкой информации. Метод имитационного моделирования позволяет исследовать большие системы, оценивать варианты структуры системы, эффективность алгоритмов управления, влияние различных параметров системы.

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование: предварительно производят декомпозицию процесса функционирования объекта на составляющие подпроцессы и для тех из них, где это возможно, используют остальных имитационные. Особое место в аналитические модели, ДЛЯ моделировании занимает кибернетическое моделирование. Здесь отсутствует непосредственное подобие физических процессов, происходящих в моделях, реальным процессом. Отображают некоторую функцию, рассматривая объект как "черный ящик", имеющие входной и выходной. Обычно этот подход используют для анализа поведения объекта при различных воздействиях внешней среды. Для имитационного моделирования при этом подходе исследуемую функцию объекта, формализуют ее в виде некоторых операторов связи между входным выходным и воспроизводят на модели. При исследовании вычислительных систем для построения имитационного моделирования наиболее широко используют метод статистических испытаний (метод Монте - Карло). Это численный метод, который применяется для моделирования случайных чисел и функций. Метод машинной реализации имитационного моделирования поэтому называют статистическим моделированием. Важнейшее свойство статистического моделирования – универсальность, дающая возможность анализа практически любой сложности с произвольной степенью детализации изучаемых процессов.

6. Формализация процессов функционирования сложных систем

Математическая модель является результатом формализации процесса, т. е. построения четкого формального (математического) описания процесса с необходимой степенью приближения к действительности.

Модель объекта моделирования, т. е. системы S, можно представить в виде множества величин, описывающих процесс функционирования реальной системы и образующих в общем случае следующие подмножества:

- совокупность *входных воздействий* на систему $x \in X$, $i=1,...n_x$;
- совокупность воздействий внешней среды $v_i \in V$, $i=1,...,n_v$;
- совокупность внутренних (собственных) параметров системы $h_i \in H$, i=1,

.., n_h ;

• совокупность выходных характеристик системы $y_i \in Y$, $i=1,...,n_v$;

Причем в перечисленных подмножествах можно выделить управляемые и неуправляемые переменные.

Совокупность зависимостей выходных характеристик системы от времени $y_j(t)$ для всех видов $j=1,...,n_y$ называется **выходной траекторией** $\vec{y}(t)$. Зависимость называется законом функционирования системы S и обозначается Fs.

Весьма важным для описания и исследования системы S является понятие алгоритма функционирования As, под которым понимается метод получения выходных характеристик с учетом входных воздействий x(t), воздействий внешней среды v(t) и собственных параметров системы h(t). Очевидно, что один и тот же закон функционирования Fs системы S может быть реализован различными способами, т. е. с помощью множества различных алгоритмов функционирования As.

Очевидно, что детерминированная модель является частным случаем стохастической модели.

Приведенные математические соотношения представляют собой математические схемы общего вида и позволяют описать широкий класс систем. Однако в практике моделирования на первоначальных этапах исследования системы рациональнее использовать *типовые математические схемы*: дифференциальные уравнения, конечные и вероятностные автоматы, системы массового обслуживания и т. д.

При построении математических моделей процессов функционирования выделить следующие основные непрерывносистем онжом подходы: детерминированный (например, дифференциальные уравнения); дискретнодетерминированный (конечные автоматы); дискретно-стохастический (вероятностные автоматы); непрерывно-стохастический (системы массового обслуживания); обобщенный или универсальный (агрегативные системы).

7. Математические схемы моделирования

(Непрерывно-детерминированные, дискретно-детерминированные, дискретно-стохастические модели, непрерывно-стохастические модели)

детерминированное — предполагается отсутствие всяких случайных воздействий и, как следствие, возможны точные решения.

стохастическое — учитываются случайные факторы, влияющие на работу моделируемой системы.

2.3.1. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы)

Обычно в таких математических моделях в качестве независимой переменной, от которой зависят неизвестные искомые функции, служит время t. Тогда математическое соотношение для детерминированных систем в общем виде будет

$$\vec{y}' = \vec{f}(\vec{y}, t); \vec{y}(t_0) = \vec{y}_0,$$

где:

$$\vec{y}' = \frac{d\vec{y}}{dt}, \vec{y} = (y_1, y_2, ..., y_n)$$
и $\vec{f} = (f_1, f_2, ..., f_n)$ -- n-мерные векторы,

 $\vec{f}(\vec{y},t)$ -- вектор-функция, которая определена на некотором (n+1)—мерном множестве (\hat{y} ,t) и является непрерывной.

Так как математические схемы такого вида отражают динамику изучаемой системы, т. е. ее поведение во времени, то они называются $\textbf{\textit{D-схемами}}$ (англ. dynamic).

Использование *D-схем* позволяет формализовать процесс функционирования непрерывно—детерминированных систем S и оценить их основные характеристики, применяя аналитический или имитационный подход, реализованный в виде соответствующего языка для моделирования непрерывных систем или использующий аналоговые и гибридные средства вычислительной техники.

2.3.2. Дискретно-детерминированные модели (f-схемы)

Особенности дискретно—детерминированного подхода на этапе формализации процесса функционирования систем может быть рассмотрен на примере использования в качестве математического аппарата теории автоматов. На основе этой теории система представляется в виде автомата, перерабатывающего дискретную информацию и меняющего свои внутренние состояния лишь в допустимые моменты времени.

Абстрактно конечный автомат (англ. finite automata) можно представить как математическую схему (F-cxemy), характеризующуюся шестью элементами:

- конечным множеством Х входных сигналов (входным алфавитом);
- конечным множеством У выходных сигналов (выходным алфавитом);
- конечным множеством Z внутренних состояний (внутренним алфавитом или алфавитом состояний);
- начальным состоянием $z_0, z_0 \in \mathbb{Z}$;
 - функцией переходов $\varphi(z,x)$;
 - функцией выходов $\psi(z, x)$.

Автомат, задаваемый F-схемой, принято обозначать:

$$F=\langle Z, X, Y, \varphi, \psi, z_0 \rangle$$
.

Абстрактный конечный автомат имеет один входной и один выходной каналы. В каждый момент t=0, 1, 2,... дискретного времени F-автомат находится в определенном состоянии z(t) из множества \mathbf{Z} состояний автомата, причем в начальный момент времени i=0 он всегда находится в начальном состоянии $z(0)=z_o$. В момент t, будучи в состоянии z(t), автомат способен воспринять на входном канале сигнал $x(t) \in X$ и выдать на выходном канале сигнал $y(t)=\psi[z(t), x(t)]$, переходя в состояние $z(t+1)==\varphi[z(t),x(t)], z(t)\in \mathbf{Z}, y(t)\in \mathbf{Y}$. Другими словами, если на вход конечного автомата, установленного в начальное состояние z_0 , подавать в некоторой последовательности буквы входного алфавита x(0), x(1), x(2),..., т. е. входное слово, то на выходе автомата будут последовательно появляться буквы выходного алфавита y(0), y(1), y(2),..., образуя выходное слово.

Сказанное выше можно описать следующими уравнениями: для F-автомата первого рода, называемого также автоматом Мили,

$$z(t+1) = -\varphi[z(t), x(t)], \ y(t) = \psi[z(t), x(t)], \ t=0,1,2,...;$$
 (2.1)

$$z(t+1) = \varphi[z(t), x(t)], \ y(t) = \psi[z(t), x(t-1)], \ t=0,1,2,...;$$
 (2.2)

Автомат второго рода, для которого $y(t)=\psi[z(t)]$, t=0,1,2,..., т. е. функция выходов не зависит от входной переменной x = t, называется автоматом Мура.

По числу состояний различают конечные автоматы с памятью и без памяти. Автоматы с памятью имеют более одного состояния, а автоматы без памяти (комбинационные или логические схемы) обладают лишь одним состоянием.

По характеру отсчета дискретного времени конечные автоматы делятся на синхронные и асинхронные. В синхронных F-автоматах моменты времени, в которые автомат «считывает» входные сигналы, определяются принудительно синхронизирующими сигналами. Реакция автомата на каждое значение входного сигнала заканчивается за один такт, длительность которого определяется интервалом между соседними синхронизирующими сигналами. Асинхронный F-автомат считывает входной сигнал непрерывно и поэтому, реагируя на достаточно длинный входной сигнал постоянной величины x, он может, несколько раз изменять состояние, выдавая соответствующее число выходных сигналов, пока не перейдет в устойчивое, которое уже не может быть изменено данным входным.

2.3.3. Дискретно-стохастические модели (Р-схемы)

Рассмотрим особенности построения математических схем при дискретностохастическом подходе К формализации процесса функционирования исследуемой системы S. Поскольку сущность дискретизации времени при этом подходе остается аналогичной рассмотренным конечным автоматам, то влияние фактора стохастичности проследим также на разновидности таких автоматов, а вероятностных (стохастических) автоматах. В общем виде вероятностный автомат (англ. probabilistic automat) можно определить как дискретный потактный преобразователь информации памятью. функционирование которого в каждом такте зависит только от состояния памяти в нем и может быть описано статистически.

Вероятностный автомат может быть описан либо таблицей переходов, либо матрицей переходов Р-автомата и начальным распределением вероятностей. Математический аппарат, используемый при исследовании Р-автоматов, является аппарат марковских цепей.

2.3.4. Непрерывно-стохастические модели (q-схемы)

Особенности непрерывно-стохастического подхода рассмотрим на примере использования в качестве типовых математических схем *систем массового обслуживания*, (англ. queueing system), которые будем называть *Q-схемами*. Системы массового обслуживания представляют собой класс математических схем, разработанных в теории массового обслуживания и различных приложениях для формализации процессов функционирования систем, которые по своей сути являются процессами обслуживания.

При этом характерным для работы таких объектов является случайное появление заявок (требований) на обслуживание и завершение обслуживания в

случайные моменты времени, т. е. стохастический характер процесса их функционирования. Остановимся на основных понятиях массового обслуживания, необходимых для использования Q-cxem как при аналитическом, так и при имитационном подходе.

Работа любой системы массового обслуживания состоит в выполнении поступающего на ее вход потока <u>заявок</u>. Заявки поступают в некоторые, в общем случае случайные, моменты времени. Обслуживание заявки продолжается какое-то время, также случайное, после чего канал освобождается для обслуживания следующей заявки. Предмет теории массового обслуживания — установление зависимостей между характером потока заявок, производительностью отдельного канала обслуживания, числом каналов и эффективностью обслуживания.

Случайный процесс, протекающий в СМО состоит в том, что система в случайные моменты времени переходит из одного состояния в другое. СМО представляет собой физическую систему дискретного типа, а переход системы из одного состояния в другое происходит скачком.

В любой момент времени система пребывает в одном из возможных состояний и очевидно, что для любого t справедливо:


$$\sum_{k} p_{k}(t) = 1$$

Случайные процессы со счетным множеством состояний бывают двух типов: с дискретным или непрерывным временем.

<u>С дискретным временем:</u> переходы из состояния в состояние могут происходить только в строго определенные, разделенные конечными интервалами моменты времени $t_1,\,t_2\dots$

<u>С непрерывным временем:</u> переход системы из состояния в состояние возможен в любой момент времени.

Случайные процессы, протекающие в СМО как правило являются процессами с непрерывным временем. Граф перехода системы из состояние в состояние может быть проиллюстрирован рис.



2.3.5. Обобщенные модели (А-схемы)

Наиболее известным общим подходом к формальному описанию процессов функционирования систем является подход, предложенный Н.П.Бусленко. Этот подход позволяет описывать поведение непрерывных и дискретных, детерминированных и стохастических, т.е. по сравнению с рассмотренными является обобщенным (универсальным) и базируется на понятии агрегатируемой системы, представляющей собой формальную схему общего вида, которую принято называть А-схемой.

Анализ существующих средств моделирования показывает, что комплексное решение проблем, возникающих в процессе создания и реализации модели, возможно только в том случае, когда моделирующие системы имеют в своей основе единую формальную математическую схему. Такая схема должна выполнять

следующие функции:

- являться адекватным математическим описанием объекта моделирования;
- служить основой для построения алгоритмов и программ, реализующих модель;
- позволять в упрощенном варианте проводить аналитические исследования.

В качестве элемента А-схемы выступает агрегат. Связь между агрегатами (внутри системы S и внешней средой E) осуществляется опеатором R. Агрегат может разбиваться на агрегаты следующего уровня.

Любой агрегат характеризуется следующими множествами:

- моментами времени Т;
- входными сигналами Х;
- выходными сигналами У;
- состояниями на каждый момент времени Z(t).

Переход агрегата из состояния в состояние происходит за малый интервал времени $\delta t \ z(t_2) \neq z(t_1)$. Изменение состояния определяется скачком δz . Агрегат из состояния в состояние переходит в зависимости от собственных (внутренних) параметров h(t) и входных сигналов x(t).

В начальный момент времени агрегат находится в состоянии $z(t_0)=z_0$, которое задается законом $L(z(t_0))$.

Процесс функционирования агрегата в случае воздействия сигнала x_n описывается случайным оператором V. Пусть в момент времени t_n поступил сигнал x_n . Состояние агрегата определиться так:

$$Z(t_n+0)=V(t_n,z(t_n),x_n).$$

Если в течение времени (t_n,t_{n+1}) не пришло ин одного входного сигнала, то агрегат может перейти в другое состояние за счет изменение внутреннего состояния в соответствии со случайным оператором U:

$$z(t)=U(t,t_n,z(t_n+0)).$$

Совокупность случайных операторов V и U рассматривается как оператор перехода автомата в новые состояния. При этом процесс функционирования агрегата состоит из скачков состояний бz в моменты поступления новых сигналов х и изменений состояний агрегата между этими моментами. Моменты скачков бz называются особыми состояниями A-схемы. Для описания скачков в особые моменты используется оператор W, представляющий собой частный случай оператора U:

$$z(t_{\delta}) = W(t_{\delta}, z(t_{\delta})).$$

B множестве состояний агрегата выделяется подмножество $Z^{(Y)}$, которое является подмножеством выдачи выходного сигнала:

$$Y=G(t_{\delta},z(t_{\delta})).$$

Таким образом, под агрегатом будем понимать объект, определяемый упорядоченной совокупностью рассмотренных множеств $T, X, Y, Z, Z^{(Y)}, H$ и случайных операторов V, U, W, G.

Последовательность входных сигналов, расположенных в порядке поступления их на вход А-схемы называют входным сообщением, а последовательных выходных — выходным сообщением.

Существует класс больших систем, которые ввиду их сложности не могут быть формализованы в виде математических схем одиночных агрегатов, поэтому их формализуют некоторой конструкцией из отдельных агрегатов. Для описания системы в целом, необходимо иметь описание как отдельных агрегатов, так и связей между ними.

Для построения формального понятия A-схемы необходимо выбрать способы математического описания взаимодействия между агрегатами. Для этого вводится ряд предположений о закономерностях функционирования A-схем, которые согласуются с опытом исследования реальных сложных систем:

- взаимодействие между А-схемой и внешней средой Е, а также между отдельными агрегатами внутри системы осуществляется при передаче сигналов, причем взаимные влияния, имеющие место вне механизма передачи сигналов не учитываютяся;
- для описания сигнала достаточно некоторого конечного набора характеристик;
- элементарные сигналы мгновенно передаются в А-схеме независимо друг от друга по элементарным каналам;
- ко входному контакту любого элемента А-схемы подключается не более чем один элементарный канал, к выходному контакту любое конечное число элементарных каналов.

Взаимодействие А-схемы с внешней средой рассматривается как обмен сигналами между внешней средой и элементами А-схемы. В связи с этим внешнюю среду можно представить в виде фиктивного элемента А-схемы.

Таким образом, использование обобщенной типовой математической схемы моделирования A_схемы в принципе не отличается от использования рассмотренных ранее D, F, P, Q-схем. Для частного случая результаты могут быть получены аналитическим методом. В более сложных случаях прибегают к имитационному методу.

Представление объекта моделирования в виде А-схемы может являться тем фундаментом, на котором базируется построение имитационной системы и ее внешнего и внутреннего математического обеспечения. Стандартная форма представления исследуемого объекта в виде А-схемы приводит к унификации не только алгоритмов имитации, но и к возможности применять стандартные методы обработки и анализа результатов моделирования.

8. Понятие статистического эксперимента

Имитационное моделирование представляет собой наблюдение поведения модели системы под влиянием входных воздействий. При этом часть из них (а может быть и все) носят случайный характер. В результате такого наблюдения исследователь получает набор экспериментальных данных, на основе которых могут быть оценены характеристики системы.

Очевидно, что аналитические модели для проведения имитационного эксперимента не годятся, и здесь нужна специальная «имитационная» модель, которая должна отвечать следующим основным требованиям:

- Отражать логику функционирования исследуемой системы во времени;
- Обеспечить возможность проведения статистического эксперимента.

Одним из основных понятий имитационного моделирования является понятие статистического эксперимента.

В его основе лежит метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). Суть метода заключается в том, что результат испытания ставится в зависимость от значения некоторой случайной величины (СВ), распределенной по заданному закону. Результат каждого конкретного испытания носит случайный характер.

Проведя серию испытаний получают множество частных значений наблюдаемой характеристики (то есть выборку). Поученные статистические данные обрабатываются и представляются в виде численных оценок интересующих исследователя параметров.

Отметим, что метод статистических испытаний применим для исследования как стохастических, так и детерминированных систем.

Важной особенностью метода является то, что его применение практически невозможно без использования компьютерной техники.

Имитационное моделирование не ограничивается разработкой модели и написанием соответствующей программы, а требует подготовки и проведения статистического эксперимента. В вязи с этим результаты имитационного моделирования следует рассматривать как экспериментальные данные, требующие специальной обработки и анализа. Для любого модельного эксперимента необходимо ответить на следующие вопросы:

- 1. Какова должна быть продолжительность эксперимента для достижения стационарных условий?
- 2. Как получить статистически независимые наблюдения?
- 3. Сколько наблюдений необходимо для обеспечения требуемой точности?

9. Область применения и классификация имитационных моделей.

Имитационная модель (ИМ) — это формальное (то есть выполненное на некотором формальном языке) описание логики функционирования исследуемой системы и взаимодействия отдельных ее элементов во времени, учитывающее наиболее существенные причинно-следственные связи, присущие системе, и обеспечивающее проведение статистических экспериментов.

Необходимо отметить два важных обстоятельства:

- 1) взаимосвязь между отдельными элементами системы, описанными в модели, а также между некоторыми величинами (параметрами) может быть представлена в виде аналитических зависимостей (например, при моделировании полета управляемой ракеты отработка поступающих на борт команд может быть описана на уровне логики, а возникающие перегрузки рассчитываются аналитически);
- 2) модель можно считать реализуемой и имеющей практическую ценность только в том случае, если в ней отражены лишь те свойства реальной системы, которые влияют на значение выбранного показателя эффективности.

Как было отмечено выше, для ИМ практически отсутствуют ограничения на область их применения (по типу моделируемой системы), и речь может идти только о

целесообразности использования ИМ в данной предметной области и об объеме трудозатрат на ее разработку.

Поскольку основой имитационного моделирования является метод статистических испытаний, наибольший эффект от его применения достигается при исследовании сложных систем, на функционирование которых существенное влияние оказывают случайные факторы.

Применение имитационного моделирования целесообразно также в следующих случаях:

- 1) если не существует законченной постановки задачи на исследование и идет процесс познания объекта моделирования;
- 2) если характер протекающих в системе процессов не позволяет описать эти процессы в аналитической форме;
- 3) если необходимо наблюдать за поведением системы (или отдельных ее компонентов) в течение определенного периода, в том числе с изменением скорости протекания процессов;
- 4) при изучении новых ситуаций в системе либо при оценке функционирования ее в новых условиях;
- 5) если исследуемая система является элементом более сложной системы, другие элементы которой имеют реальное воплощение;
- 6) когда необходимо исследовать поведение системы при введении в нее новых компонентов;
- 7) при подготовке специалистов и освоении новой техники (в качестве тренажеров).

Но имитационные модели имеют целый ряд недостатков. Первый, и весьма существенный, заключается в том, что разработка ИМ, как правило, требует больших затрат времени и сил. Кроме того, любая имитационная модель сложной системы значительно менее «объективна», чем аналитическая модель, поскольку она прежде всего отражает субъективные представления разработчика о моделируемой системе. Причем бывает достаточно сложно как опровергнуть, так и обосновать адекватность созданной ИМ, особенно если речь идет о проектируемой системе. И, наконец, еще одно обстоятельство. Результаты имитационного моделирования, как и при любом численном методе, всегда носят частный характер. Для получения обоснованных выводов необходимо проведение серии модельных экспериментов, а обработка результатов требует применения специальных статистических процедур.

Каким же образом можно преодолеть указанные недостатки?

Во-первых, современное состояние вычислительной техники и ее программного обеспечения позволило создать пакеты моделирования, использование которых существенно сокращает трудозатраты на создание моделей, статистический анализ и визуализацию полученных результатов.

Во-вторых, «объективность» создаваемой модели может быть обеспечена в том случае, когда для каждого варианта постановки задачи исследования выбирается соответствующая схема построения модели.

В этом отношении знание существующих схем построения имитационных моделей является весьма полезным.

Наиболее важный признак — *способ представления в модели динамики (дви- экения) системы*. Она может быть описана посредством событий, работ (активностей), процессов и транзактов.

Другой важный признак — *способ изменения модельного времени*. По этому признаку различают моделирование с постоянным шагом и моделирование по особым состояниям.

Все эти понятия являются основополагающими в теории имитационного моделирования.

В зависимости от этапа и назначения проводимых исследований применяется один из трех наиболее распространенных видов имитационных экспериментов:

- 1) исследование относительного влияния различных факторов на значения выходных характеристик системы;
- 2) нахождение аналитической зависимости между интересующими исследователя выходными характеристиками и факторами;
- 3) отыскание оптимальных значений параметров системы (так называемый «экстремальный эксперимент»).

Вид эксперимента влияет не только на выбор схемы ее формализации, но также на построение плана эксперимента и выбор метода обработки его результатов.

С точки зрения организации взаимодействия исследователя с моделью в ходе эксперимента ИМ делятся на автоматические и диалоговые.

Автоматическими называются ИМ, взаимодействие пользователя с которыми сводится только к вводу исходной информации и управлению началом и окончанием работы моделей.

Диалоговыми называются ИМ, позволяющие исследователю активно управлять ходом моделирования.

10. Описание поведения системы

Описание динамики системы, или, проще говоря, ее поведения, составляет основу любой имитационной модели. В качестве исходных посылок для решения этой задачи используются результаты, полученные на этапе разработки концептуальной модели системы. К ним относятся:

- определение принадлежности моделируемой системы одному из известных классов;
 - описание рабочей нагрузки системы;
 - выбор уровня детализации представления системы в модели и ее декомпозиция.

Все последующие действия исследователя по созданию модели могут быть отнесены к этапу ее формализации, который в общем случае предполагает:

- выбор метода отображения динамики системы (на основе событий, процессов или транзактов);
- формальное (математическое) описание случайных факторов, подлежащих учету в модели;
 - выбор механизма изменения и масштаба модельного времени.

Работа (активность) — это единичное действие системы по обработке (преобразованию) входных данных. В зависимости от природы моделируемой системы под входными данными могут пониматься информационные данные или какие-либо материальные ресурсы. Каждая из работ характеризуется временем выполнения и потребляемыми ресурсами.

Под *процессом* понимают логически связанный набор работ. Некоторые процессы могут рассматриваться, в свою очередь, как работы в процессе более высокого уровня. Процесс характеризуется совокупностью статических и динамических характеристик.

К статическим характеристикам процесса относятся:

- длительность;
- результат;
- потребляемые ресурсы;
- условия запуска (активизации);
- условия останова (прерывания).

В общем случае статические характеристики процесса не изменяются в ходе его реализации, однако, при необходимости любая из них может быть представлена в модели как случайная величина, распределенная по заданному закону.

Динамической характеристикой процесса является его состояние (активен или находится в состоянии ожидания).

Моделирование в терминах процессов производится в тех случаях, когда система оценивается по каким-либо временным показателям, либо с точки зрения потребляемых ресурсов.

Например, при оценке производительности вычислительной сети обработка заданий может быть представлена в модели как совокупность соответствующих процессов, использующих ресурсы сети (оперативную память, пространство на жестких дисках, процессорное время, принтеры и т. д.).

В том случае, если модель строится с целью изучения причинно-следственных связей, присущих системе, динамику системы целесообразно описывать в терминах событий.

Событие представляет собой мгновенное изменение некоторого элемента системы или состояния системы в целом.

Событие характеризуется:

- условиями (или законом) возникновения;
- типом, который определяет порядок обработки (дисциплину обслуживания) данного события;
 - нулевой длительностью.

Обычно события подразделяют на две категории:

события следования, которые управляют инициализацией процессов (или отдельных работ внутри процесса);

события изменения состояний (элементов системы или системы в целом).

Как было отмечено, механизм событий используется в качестве основы построения моделей, предназначенных для исследования причинно-следственных связей в системах при отсутствии временных ограничений. К таким задачам можно отнести, например, некоторые задачи по оценке надежности.

Еще один способ имитационного моделирования систем основан на использовании понятия транзакта.

Транзакт — это некоторое сообщение (заявка, на обслуживание), которое поступает извне на вход системы и подлежит обработке. В некоторых случаях, например, при моделировании автоматизированных систем управления, более удобно проследить функционирование системы именно относительно алгоритма обработки транзакта. В рамках одной ИМ могут рассматриваться транзакты нескольких типов. Каждый транзакт характеризуется соответствующим алгоритмом обработки и необходимыми для его реализации ресурсами системы. Учитывая это, прохождение транзакта по системе можно в некоторых случаях рассматривать как последовательную активизацию процессов, реализующих его обработку («обслуживание заявки»).

В связи с упоминанием термина «обслуживание заявки» уместно вспомнить о существовании теории массового обслуживания. При разработке и исследовании имитационных моделей на основе транзактов целесообразно использовать методику и показатели, применяемые при анализе систем массового обслуживания.

11. Моделирование случайных факторов

В основе всех методов и приемов моделирования случайных факторов лежит использование случайных чисел, имеющих равномерное распределение в интервале [0, 1]. Используются три основных способа генерации случайных величин: аппаратный (физический), табличный (файловый) и алгоритмический (программный).

При аппаратном способе реализации случайные или «истинно» случайные числа вырабатываются специальной электронной приставкой — аналого-цифровым преобразователем, являющимся одним из внешних устройств ЭВМ. Случайные числа формируются с помощью сигналов физических генераторов, использующих естественные первичные источники шумов электронных и полупроводниковых устройств, явления распада радиоактивных элементов и т. д. Достоинством данного способа является отсутствие дополнительных вычислительных операций ЭВМ по выработке случайных чисел, необходима только операция обращения к внешнему устройству (датчику). Однако аппаратный способ не позволяет повторно получить при моделировании одинаковые последовательности

Табличный способ генерации случайных чисел заключается в предварительном формировании таблицы чисел и файла с массивом этих чисел, помещении файла во внешнюю или оперативную помять ЭВМ и вызове числа из памяти. Этот способ рационально использовать при сравнительно небольшом объеме таблицы и соответственно файла с массивом чисел, когда для хранения можно использовать оперативную память. Хранение файла во внешней памяти при частом обращении в процессе моделирования нерационально, так как это увеличивает затраты машинного времени.

Алгоритмический способ заключается в генерации случайных чисел с помощью специального алгоритма или программы на ЭВМ. Числа, формируемые этим способом, называются псевдослучайными, так как хотя они и вырабатываются с помощью детерминированных рекурсивных формул, их статистические свойства совпадают со статистическими свойствами чисел, генерированных идеальными механизмами, выбирающими числа из интервала [0,1] независимой с равной вероятностью. В состав математического обеспечения современных ЭВМ входят специальные программы генерации (датчики) псевдослучайных чисел. С помощью генератора псевдослучайных чисел можно многократно воспроизводить последовательности чисел. Он мало занимает мес га в памяти ЭВМ и не требует использования внешних источников. К недостаткам алгоритмического способа следует отнести то, что запас чисел последовательности ограничен ее периодом, а также значительные затраты машинного времени.

12. Датчики БСВ

Базовой случайной величиной (БСВ) в статистическом моделировании называют непрерывную случайную величину Z, равномерно распределенную на интервале (0,1). Ее плотность распределения вероятностей имеет вид:

$$f(z) = \begin{cases} 1, & z \in (0,1]; \\ 0, & z \notin (0,1], \end{cases}$$

Математическое ожидание M[z] и дисперсия D[z] БСВ составляют

$$M[z] = \frac{1}{2},$$
$$D[z] = \frac{1}{12},$$

соответственно.

БСВ моделируется на ЭВМ с помощью *датчиков* БСВ. Датчик БСВ — это устройство или программа, выдающая по запросу одно или несколько независимых значений z_1 , ..., z_n БСВ.

Датчики БСВ могут быть трех типов: табличные, физические и программные.

Табличный датчик БСВ — это просто таблица случайных чисел. Основной недостаток такого датчика — ограниченное количество случайных чисел в таблицах. А в статистическом эксперименте часто требуется не ограниченное заранее их количество.

Физический датчик БСВ — это специальное радиоэлектронное устройство в ЭВМ, содержащее источник электронного шума. Шум преобразуется в случайные числа с распределением. Недостатки физического датчика БСВ: невозможность повторения каких-либо ранее полученных реализаций z_1 , ..., z_n без их предварительной записи в память ЭВМ, схемная нестабильность и сложность тиражирования датчика.

Программный датчик БСВ обычно вычисляет значения $z_1, z_2,...$, по какой-либо рекуррентной формуле типа

$$z_i = f(z_n),$$

при заданном стартовом значении z_0 .

Заданное значение z_0 полностью определяет всю последовательность реализаций z_1 , z_2 ,..., поэтому z часто называют *псевдослучайной* величиной. Но ее статистические свойства идентичны свойствам "чисто случайной" последовательности, что и обеспечивает успех статистического моделирования.

Программный датчик БСВ имеет следующие преимущества: простота создания датчика, простота применения, простота тиражирования, надежность, быстродействие, высокая точность достижения необходимых статистических свойств, сравнимая с точностью представления вещественных чисел, компактность, повторяемость, когда это нужно, любых последовательностей случайных значений без их предварительного запоминания.

В дальнейшем мы будем рассматривать только программные датчики БСВ.

Имея датчик БСВ Z, можно промоделировать любые случайные факторы: непрерывные или дискретные случайные величины (как простые, так и многомерные), случайные события, случайные процессы и поля и т.д. Для этого достаточно соответствующим образом преобразовать последовательность z_1, z_2, \ldots . Поэтому БСВ Z и называют базовой.

Теоретически в качестве базовой можно было бы взять почти любую случайную величину. Использование $CB\ z$ с распределением обусловлено технологическими соображениями: простотой и экономичностью датчика, простотой преобразования Z в другие случайные факторы, относительной простотой тестирования датчика.

13. Метод середины квадрата

Метод середины квадрата предложен для получения псевдослучайных чисел Д. фон Нейманом в 1946 г. Один из вариантов этого метода заключается в следующем.

- 1. Возьмем произвольное n-разрядное число.
- 2. Возведем полученное число в квадрат и, если необходимо, добавим к результату слева нули до 2n-разрядного числа.
- 3. Возьмем четыре цифры из середины 2n-разрядного в качестве нового случайного n-разрядного числа.
- 4. Если нужны еще случайные числа, то перейдем к пункту 2.

Например, если взять в качестве начального числа 1994, то из него получается следующая последовательность псевдослучайных чисел: 9760 2576 6357 4114 9249 5440 5936 2360 5696 4444 7491 1150 3225 4006 0480 2304 3084 5110 1121 2566 ...

Сам по себе метод середины квадрата не получил широкого распространения, так как выдает "больше чем нужно малых значений". Но открытый в нем принцип используется во многих, если не во всех, более поздних датчиках БСВ. Этот принцип состоит в вырезании нескольких цифр из результата какой-либо операции над числами.

14. Мультипликативный конгруэнтный метод

Так называемый мультипликативный конгруэнтный датчик БСВ задается двумя параметрами: модулем m и множителем k. Обычно это достаточно большие целые числа.

При заданных m, k числа z_1 , z_2 , ..., вычисляются по рекуррентной формуле:

$$A_i = (kA_{i-1}) \mod m, \ i = 1, 2, ...,$$
 (6.1)
 $z_i = A_i / m,$

где m – модуль,

k – множитель,

 A_0 — начальное значение,

 $mod - oперация вычисления остатка от деления <math>kA_{i-1}$ на m.

Таким образом, A_I определяется как остаток от деления kA_0 на m; A_2 - как остаток от деления kA_I на m и т.д. Поскольку все числа A_i – это остатки от деления на m, то $0 \le A_i < m$. Разделив последнее неравенство на m, видим, что $0 \le A_i / m < 1$, т. е. $0 \le z_i < 1$.

Из неравенства $0 \le A_i < m$ вытекает также, что датчик (6.1) дает периодическую последовательность A_i . Действительно, число всех возможных остатков от 0 до m - 1 равно m и, рано или поздно, на каком-то шаге i обязательно появится значение A_i , уже встречавшееся ранее. С этого момента последовательность A_i "зациклится".

Длина периода T будет не больше m - 1. Например, если встретится остаток A_i = 0, то далее, согласно (4.1), будет $A_{i+1} = 0$, $A_{i+2} = 0$, ..., т.е. длина периода T = 1. Ненулевых же остатков в интервале $0 \le A_i < m$ всего m - 1, и, если все они войдут в период, будет T = m - 1. Это имеет место, например, при m = 13, k = 7; в этом случае ряд A_i выглядит так:

\

$$T = m - 1 = 12$$

Поскольку в качестве случайной можно использовать лишь подпоследовательность A_i внутри одного периода, то параметры датчика выбирают так, чтобы длина периода T была максимальной. С учетом ограничения $T \le m-1$ модуль m берут максимально возможным. Чтобы упростить вычисление остатков по (6.1), для двоичных ЭВМ часто берут $m=2^n$. Рекомендуется также брать достаточно большой множитель k, причем взаимно простой с m.

Датчик (4.1) называют мультипликативно-конгруэнтным потому, что он использует две основные операции – умножение (англ. multiplication) и вычисление остатка (в теории чисел – получение конгруэнтного числа). Можно было бы поэтому перевести его название и как "множительно-остатковый датчик".

Обратим внимание также и на то, что операция вычисления остатка воплощает здесь упоминавшийся в п. 4.1.2 неймановский принцип вытаскивания цифр. Это становится очевидным, если записывать числа в системе счисления с основанием m. Тогда операция $X \mod m$ означает выбор последней цифры из числа X. Для $m = 2^n$ операция $X \mod m$ означает также выделение последних n цифр из двоичной записи числа X.

15. Характеристики датчиков базовых случайных величин

Практика показывает, что результаты имитационного моделирования существенно зависят от качества используемых последовательностей псевдослучайных чисел. Поэтому используемые в имитационной модели генераторы случайных чисел должны пройти тесты на пригодность. Основные анализируемые характеристики генерируемых датчиком последовательностей:

- равномерность;
- стохастичность (случайность);
- независимость.

Рассмотрим методы проведения такого анализа, наиболее часто применяемые на практике.

16. Тестирование равномерности

Обозначим равномерное распределение вероятностей на интервале (0,1) через R[0,1]. Тогда утверждение, что БСВ z имеет распределение R[0,1], можно кратко записать в виде $z \sim R[0,1]$.

С помощью статистических тестов проверяют два свойства датчика, делающих его точной моделью идеальной БСВ, — это равномерность распределения чисел z_i , выдаваемых датчиком на интервале (0,1), и их статистическая независимость. При этом числа z_i рассматривают как реализации некоторой **с.в.**, т.е. как статистическую выборку.

Достаточно простым методом проверки равномерности распределения является частотный тест. Он основан на законе больших чисел и выполняется по следующему алгоритму.

- 1. Разобьем интервал (0,1) на K равных отрезков (например, K=10).
- 2. Сгенерируем n чисел $z_1,...,z_n$ с помощью тестируемого датчика БСВ (например, n = 100).
- 3. Подсчитаем, сколько чисел попало в каждый из k отрезков, т.е. найдем числа попаданий n_1, \dots, n_k .
- 4. Рассчитаем относительные частоты попаданий в отрезки: p = n1/n; p(k) = n(k)/n;
- 5. Построим гистограмму частот на K отрезках интервала (0,1).
- 6. Повторим действия (2) (5) для большего значения n (например, для $n = 10\,000$).
- 7. Оценим по полученным гистограммам сходимость каждой частоты p к вероятности p=1/K того, что БСВ попадет в i-й отрезок. Согласно закону больших чисел должно быть

$$P(i) = 1/k;$$

Это значит, что высоты столбиков во второй гистограмме должны в целом быть ближе к уровню 1/K, чем в первой.

Тестирование датчика на равномерность можно совместить с оцениванием **м.о.** и дисперсии **с.в.** Оценки M и для **м.о.** и дисперсии рассчитываются соответственно по формулам:

M = 1/n умножить на сумму всех Z(i);

D = 1/n умножить на сумму Z итое в квадрате минус мат. Ожидание в квадрате.

С ростом n оценки M и должны сходиться по вероятности к точным значениям M(z) = 1/2, D(z) = 1/12 = 0.08333...

17. Тестирование стохастичности

Рассмотрим один из основных методов проверки — метод комбинаций. Суть его сводится к следующему. Выбирают достаточно большую последовательность случайных чисел x_i и для нее определяют вероятность появления в каждом из x_i ровно ј единиц. При этом могут анализироваться как все разряды числа, так и только 1 старших. Теоретически закон появления ј единиц в 1 разрядах двоичного числа может быть описан как биномиальный закон распределения (исходя из независимости отдельных разрядов).

Тогда при длине выборки N ожидаемое число появлений случайных чисел x_i с j единицами в проверяемых l:

$$n_{j} = N \cdot C_{l}^{j} p_{1}^{j} p_{0}^{l-j} = 2^{-l} N \cdot C_{l}^{j}$$

Для полученной последовательности определяется эта же характеристика. Проверка соответствия реального значения теоретическому выполняется с помощью одного из статистических критериев согласия.

18. Тестирование независимости

Простейшую проверку статистической независимости реализаций $z_1, z_2, ...,$ можно осуществить, оценивая корреляцию между числами z_i и z_{i+s} , отстоящими друг от друга на шаг s > 1.

Для вывода формулы, по которой можно рассчитать коэффициент корреляции чисел z_i и z_{i+s} , рассмотрим две произвольные **с.в**. x, y. Коэффициент корреляции определяется для них формулой:

R(x,y) = M(xy) - M(x)M(y) / корень D(x)*D(y)

Если известно, что x, $y \sim R[0,1]$, то M(x) = M(y) = 1/2 и D(x) = D(y) = 1/12, то есть (2.9) принимает вид:

$$R(x,y) = 12 M(xy) - 3. (2.10)$$

Условимся рассматривать пару чисел (z_i, z_{i+s}) как реализацию пары **с.в.** (x,y). Тогда в выборке $z_1, ..., z_n$ имеем всего n - s реализаций этой пары:

$$(z_1, z_{1+s}), (z_2, z_{2+s}), \dots, (z_n, z_{n+s}).$$

По ним можно рассчитать оценку R' коэффициента корреляции R(x,y), заменяя в (1.10) **м.о.** M(xy) соответствующим средним арифметическим:

$$\sum_{-=+}$$
 = snisiiZZSnR₁3)(112' (2.11)

С ростом n оценка R' должна приближаться к нулю, в противном случае датчик БСВ не отвечает требованию независимости.

Конечно, если R' сходится к нулю, то это еще не гарантирует наличие независимости, но все же один из тестов оказывается успешно выдержанным. При желании всегда можно продолжить испытания датчика другими методами.

Простейшую проверку статистической независимости реализаций z_1 , z_2 , ..., можно осуществить, оценивая корреляцию между числами z_i и z_{i+s} , отстоящими друг от друга на шаг s > 1.

Для вывода формулы, по которой можно рассчитать коэффициент корреляции чисел z_i и z_{i+s} , рассмотрим две произвольные **с.в**. x, y. Коэффициент корреляции определяется для них формулой:

$$R(x, y) = \frac{M(xy) - M(x)M(y)}{\sqrt{D(x)D(y)}}$$
(6.5)

С ростом n оценка R' должна приближаться к нулю, в противном случае датчик БСВ не отвечает требованию независимости.

Конечно, если R' сходится к нулю, то это еще не гарантирует наличие независимости, но все же один из тестов оказывается успешно выдержанным. При желании всегда можно продолжить испытания датчика другими методами.

Еще одна важная характеристика датчика СЧ — длина отрезка периодичности L. Если в основу работы датчика положен мультипликативный метод, то оценить L несложно: она определяется величиной константы M.

19. Имитация случайного события

Пусть некоторое событие А происходит с вероятностью P_A . Требуется воспроизвести факт наступления события А. Поставим в соответствие событию А событие В, состоящее в том, что x меньше либо равно P_A , где х здесь и в дальнейшем – случайное число (СЧ) с равномерным на интервале (0,1) законом распределения. Вычислим вероятность события В:

$$P(B) = \int_{0}^{P} 1 dy = P_{A}$$

Таким образом, события A и B являются равновероятными. Отсюда следует процедура имитации факта появления события A. Она сводится к проверке неравенства X_A меньше, либо равно P, а алгоритм заключается в следующем:

- 1. С помощью датчика случайных чисел (СЧ) получают СЧ X;
- 2. Проверяют выполнение неравенства X меньше, либо равно P_{A} ;
- 3. Если оно выполняется, то событие A произошло, если нет то произошло \overline{A}

20. Имитация сложного события

Имитация сложного события, состоящего, например, из двух независимых элементарных событий A и B, заключается в проверке неравенств:

$$x_1 \le P_A \\ x_2 \le P_B$$

где P_A и P_B – вероятности событий A и B, а x_1 и x_2 – CЧ с равномерным законом распределения.

В зависимости от исхода проверки неравенств (аналогично алгоритму 4.2.1.) делается вывод какой из вариантов:

 $AB, A\overline{B}, \overline{A}B, \overline{A}\overline{B}$ имеет место.

21. Имитация сложного события, состоящего из зависимых событий.

В случае, когда сложное событие состоит из элементарных зависимых событий А и В имитация сложного события производится с помощью проверки следующих неравенств:

$$\begin{array}{c|c} x_1 \leq P_A \\ x_2 \leq P_{B/A} \end{array} \qquad \begin{array}{c} x_1 > P_A \\ x_2 \leq P_{B/\overline{A}} \end{array} \qquad \begin{array}{c} x_1 \leq P_A \\ x_2 > P_{B/\overline{A}} \end{array} \qquad \begin{array}{c} x_1 > P_A \\ x_2 > P_{B/\overline{A}} \end{array}$$

В зависимости от того, какая из этих четырех систем неравенств выполняется, делается вывод о том, какой из этих четырех возможных исходов $AB, A\overline{B}, \overline{A}B, \overline{A}\overline{B}$ имеет место.

В качестве исходных данных задаются P_{A} , P_{B} и условная вероятность $P_{B/A}$, вероятность $P_{B/\overline{A}}$ может быть вычислена. По формуле полной вероятности:

$$P(A) = P(A/B) \cdot P(B) + P(A/\overline{B}) \cdot P(\overline{B})$$

где

 $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$, отсюда легко выразить $P(A/\overline{B})$

22. Имитация событий, составляющих полную группу

Пусть событие A_i (i=1,n) составляют полную группу, тогда их вероятности P_i , таковы что:

$$\sum_{i=1}^{n} P_i = 1$$

Имитация факта появления одного из событий A_i (i=1,n) сводится к проверке следующих неравенств:

$$\sum_{i=0}^{K-1} P_i \le x < \sum_{i=0}^{K} P_i, \qquad K = \overline{1, n}, \qquad P_0 = 0$$

Выполнение К-го неравенства эквивалентно выполнению события A_K . Описанный алгоритм называют иногда алгоритмом "розыгрыша по жребию". Его можно интерпретировать как установление номера К-го отрезка длинной P_K , на который пало СЧ x, при условии разбиения отрезка единичной длины на отрезки с длинами $P_1, P_2, ... P_n$ (рис 4.3.)

$$l_{k} = \sum_{i=0}^{K} P_{i}$$

Рис. 4.3

23. Имитация непрерывных случайных величин

Если событие X принимает значения в некоторой области непрерывных величин, то для аналитического моделирования непрерывных событий применяют функцию распределения вероятностей F(X < x) или плотность распределения вероятностей f(x). Функция распределения вероятностей F(X < x) определяет вероятность того, что событие (случайная величина) X меньше либо равно некоторому значению x, т.е. $F(X < x) = P\{X < x\}$.

Задача имитации непрерывных случайных величин, описываемых аналитическим распределением вероятностей, основана на преобразованиях равномерно распределенных случайных чисел в числа с заданным законом распределения.

В вопросах 24-27 описаны методы имитации НСВ

24. Метод обратной функции

Пусть непрерывная случайная величина Y задана своим законом распределения:

$$F_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{y} f_{\eta}(y) dy,$$

где f(y)— плотность распределения вероятностей, а F(y)- функция распределения вероятностей. Доказано, что случайная величина

$$\xi = \int_{-\infty}^{\eta} f(y) dy = F(y)$$

распределена равномерно на интервале (0,1).

Отсюда следует, что искомое значение у может быть определено из уравнения:

$$x = \int_{-\infty}^{y} f(y)dy \tag{6.8}$$

которое эквивалентно уравнению:

$$x = f(y) \tag{6.9}$$

где у — значение случайной величины Y, а x — значение CB X. Решение уравнения (4.9) можно записать в общем виде через обратную функцию y = F(x)

Основной недостаток метода заключается в том, что интеграл (4.8) не всегда является берущимся, а уравнение (4.9) не всегда решается аналитическими методами.

25. Метод Неймана (режекции)


Метод Неймана, так же как метод обратной функции, является методом, позволяющим получить значения СВ в соответствии с заданным законом распределения. Этот метод является достаточно универсальным он применим для моделирования всех СВ, значения которых не выходят за пределы ограниченного интервала (a,b), а также для СВ, законы распределения которых можно аппроксимировать усеченными.

Метод Неймана состоит в следующем:

С помощью датчика случайных чисел получают пару чисел, распределенных равномерно на (0,1) x_1 и x_2 .

Путем преобразований (по методу обратной функции получают два числа x_1^* и x_2^* , равномерно распределенных соответственно на интервалах (a,b) и (o,w), то

$$x_1^* = a + x_1(b-a)$$
 и $x_2^* = x_2'$ W, где $W = \max f_n(y)$



Из точек с координатами x_1^* и x_2^* выбирают те, которые попали "под колокол" функции f(x), то есть те точки, для которых $f(x_1^*) < x_2^*$.

Если условие выполнено, то искомое значение у полагают равным x_1^* .

26. Алгоритм получения значения нормально распределенной случайной величины.

Нормальное распределение является наиболее часто встречающимся. Функция плотности распределения вероятностей для него имеет вид:

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp(-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2})$$

где m — математическое ожидание, а σ^2 — дисперсия. Согласно центральной предельной теореме теории вероятностей

$$X = \sum_{i=1}^{k} \xi_i$$

распределена асимптотически нормально, если ξ_i распределены одинаково.

Для практического получения значений X в качестве и ξ_i выбирают равномерно распределенные случайные величины. При этом наиболее часто используют преобразование

$$y = \left(\frac{1}{\sqrt{k/12}}\right) \sum_{i=1}^{k} x_i - \frac{k}{2}$$
 (4.10)

где x_i – равномерно распределенные на (0,1) случайные числа. При к=12 формула приобретает вид наиболее удобной для расчетов, но она дает достаточно точные результаты уже для k=3,4. Формула (4.10) верна для центрированной (m=0) и нормированной $(\sigma = 1)$ случайной величины.

Для получения у*, распределенного нормально с произвольными m и σ , пользуются дополнительно преобразованием у*=m+ σ у

27. Алгоритм получения случайной величины, распределенной по Пуассону

Закон Пуассона описывает число событий, происходящих за одинаковые промежутки времени, при условии независимости этих событий. Это распределение хорошо описывает количество

вызовов телефонной станции за определенное время суток, заказов такси и т.д. Закон Пуассона называют законом появления редких событий.

В основе алгоритма получения случайных чисел, распределенных по Пуассону лежит предельная теорема Пуассона []. В соответствии с этой теоремой, если \mathbf{n} — количество событий велико, а \mathbf{p} — вероятность успеха мала, то вероятность того, что при \mathbf{n} испытаниях событие произойдет к раз равна:

$$P_n(k) \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$$

Здесь пр=а, где а – параметр закона Пуассона.

Процедура получения чисел, распределенных по Пуассону заключается в следующем:

- 1. Положить р меньше, либо равно 0,1 (так как события являются редкими).
- 2. Вычислить число испытаний n=a/p.
- 3. Значение x случайного числа с равномерным на интервале (0,1) законом распределения сравнить с p, если x меньше, либо равно p, то к счетчику событий добавляется 1.
- 4. Проводится п испытаний, после чего содержимое счетчика можно считать случайным числом, распределенным по Пуассону.

Аналогично можно получить значения случайных величин, распределенных в соответствии с геометрическим, биноминальным и другими распределениями дискретных случайных величин

28. Алгоритмы получения значений систем случайных величин (случайных векторов).

Эти алгоритмы перечислены в вопросах 29-31

29. Метод аналитических преобразований.

Пусть системы непрерывных случайных величин $(x_1, x_2, ..., x_n)$ задана условными законами распределения x_i (i=1,n). По теореме умножения плотностей распределения: совместная функция плотности распределения вероятностей

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f_1(x_1) f_2(x_2/x_1) f_3(x_3/x_1x_2) \ldots f_1(x_n/x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}).$$

Для системы двух случайных величин (x_1,x_2) , алгоритм получения вектора ее значений сводится к следующему:

Вычисление частной функции плотности для x_{I} :

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x_1, x_2) dx_2$$

Получение значения X_I в соответствии с $f_I(x_1)$ согласно любому методу, например, одному из описанных в предыдущем разделе.

Вычисление частной функции плотности для второй компоненты x_2 системы. Она может быть получена на основании теоремы умножения законов распределения:

$$f_2(x_2/x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)}$$

Получение x_2 – значения $CB\ X_2$ любым известным методом в соответствии с найденным законом ее распределения.

Алгоритм может быть обобщен для любого *n*. Однако, практические работы, выполняемые по этому методу, связаны с большими вычислительными трудностями, за исключением тех редких случаев, когда интегралы берутся. Поэтому разработаны другие методы, позволяющие решать задачу получения значений системы непрерывных случайных величин.

30. Метод разложения по координатным случайным величинам

Пусть СНСВ задана в рамках теории корреляций: математическими ожиданиями компонент $(m_1, m_2, \dots m_n)$ и матрицей корреляционных моментов:

$$k = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_{n1} & k_{n2} & \dots & k_{nn} \end{bmatrix}, k_{ij} = k_{ij}, k_{ii} = D(X_i)$$

Доказано, что x_i , $(i = \overline{1,n})$ можно получить с помощью их разложения по координатам СВ x_i :

$$x_{1} = c_{11}x_{1} + m_{1}$$

$$x_{2} = c_{12}x_{1} + c_{22}x_{2} + m_{2}$$

$$\dots$$

$$x_{n} = c_{1n}x_{1} + c_{2n}x_{2} + \dots + m_{2}$$

$$(4.12)$$

где x_i - некоррелированные, центрированные, нормированные нормально распределенные CB.

Коэффициенты c_{ij} , $(i,j=\overline{1,n},i\leq j)$ могут быть достаточно просто получены решением системы уравнений:

$$k_{ij} = c_{1i}c_{1j} + c_{2i}c_{2j} + \dots + c_{ii}c_{jj}, (i \le j; i, j = \overline{1, n})$$

$$(4.13)$$

Алгоритм получения значений СНСВ сводится к следующему:

- □ Решение системы нелинейных уравнений (4.13).
- \square Получение *n* значений y_i нормированных, центрированных СВ, распределенных нормально.
- \Box Вычисление x_i i=(1,...,n) значений СВ, образующих систему непрерывных случайных величин в соответствии с (4.12).

31. Алгоритм получения значений системы дискретных случайных величин

Дискретный двумерный вектор CDCB задается двумерным законом распределения, т.е.

а) матрицей вероятностей $\|P_{ij}\|$, $i=\overline{1,n}$, $j=\overline{1,m}$, где P_{ij} — вероятность совместного появления і-ого и ј-ого значений соответственной первой и второй компоненты, причем:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P_{ij} = 1.$$

б) двумя векторами возможных значений первой и второй компоненты $\{A_i\}$, $\{B_i\},\ i=\overline{1,n},\ j=\overline{1,m}$.

Получение значений двумерной дискретной системы случайных величин может осуществляться по следующему алгоритму.

Вычисляют суммы
$$q_i = \sum_{j=1}^m P_{ij}$$
 , $l_k = \sum_{i=1}^k q_i$, $k = \overline{1,n}$.

Если X - равномерно распределенное случайное число из интервала (0,1) такое, что $l_{k-1} < x \le l_k$, то считают, что x_l компонента двумерной дискретной случайной величины получила k-ое значение.

Выбирают k-ую строку
$$\|P_{ij}\|$$
, вычисляют $r_S = \sum_{j=1}^{s} P_{kj}$.

Если вновь полученное с помощью датчика случайных чисел X такое, что вторая компонента получила S-е значение.

Замечание: В алгоритме используется правило "розыгрыша по жребию", однако надо иметь в виду, что $r_{\scriptscriptstyle S} \neq 1$.

32. Управление модельным временем

Приступая к изучению механизмов управления модельным временем, уместно поговорить о роли времени в имитационном моделировании. Ранее было отмечено, что имитационное моделирование представляет собой наблюдение за поведением системы в течение некоторого промежутка времени. Характерной особенностью большинства практических задач является то, что скорость протекания рассматриваемых в них процессов значительно ниже скорости реализации модельного эксперимента. Например, если моделируется работа авторемонтной мастерской в течение недели, вряд ли кому-то придет в голову воспроизводить этот процесс в модели в таком же масштабе времени. А в ряде задач требуется именно реализация реального масштаба времени.

При разработке практически любой имитационной модели и планировании проведения модельных экспериментов необходимо соотносить между собой три представления времени:

• реальное время, в котором происходит функционирование имитируемой системы;

- модельное (или, как его еще называют, системное) время, в масштабе которого организуется работа модели;
 - машинное время, отражающее затраты времени ЭВМ на проведение имитации.

С помощью механизма модельного времени решаются следующие задачи:

- 1) отображается переход моделируемой системы из одного состояния в другое;
- 2) производится синхронизация работы компонент модели;
- 3) изменяется масштаб времени «жизни» (функционирования) исследуемой системы;
 - 4) производится управление ходом модельного эксперимента.
 - 5) моделируется квазипараллельная реализация событий в модели;

Приставка «квази» в данном случае отражает последовательный характер обработки событий (процессов) в ИМ, которые в реальной системе возникают (протекают) одновременно.

Необходимость решения последней задачи связана с тем, что в распоряжении исследователя находится, как правило, однопроцессорная вычислительная система, а модель может содержать значительно большее число одновременно работающих подсистем. Поэтому действительно параллельная (одновременная) реализация всех компонент модели невозможна. Даже если используется так называемая распределенная модель, реализуемая на нескольких узлах вычислительной сети, совсем необязательно число узлов будет совпадать с числом одновременно работающих компонент модели. Следует отметить, что реализация квазипараллельной работы компонент модели является достаточно сложной технической задачей. Некоторые возможные методы ее решения рассматриваются в следующем разделе.

Ранее были названы два метода реализации механизма модельного времени — с постоянным шагом и по особым состояниям.

Выбор метода реализации механизма модельного времени зависит от назначения модели, ее сложности, характера исследуемых процессов, требуемой точности результатов и т. д.

При использовании метода *постоянного шага* отсчет системного времени ведется через фиксированные, выбранные исследователем интервалы времени. События в модели считаются наступившими в момент окончания этого интервала. Погрешность в измерении временных характеристик системы в этом случае зависит от величины шага моделирования Δt .

Метод постоянного шага предпочтительнее, если:


- события появляются регулярно, их распределение во времени достаточно равномерно;
 - число событий велико и моменты их появления близки;
 - невозможно заранее определить моменты появления событий.

Данный метод управления модельным временем достаточно просто реализовать в том случае, когда условия появления событий всех типов в модели можно представить как функцию времени.

Пусть, например, событие состоит в том, что летящий самолет пересекает некоторый воздушный рубеж, расстояние до которого равно R. Если самолет движется по прямой с постоянной скоростью V, то можно вычислять путь, пройденный самолетом, с интервалом времени Δt : S=S+V· Δt . Соответственно событие считается наступившим, если выполняется условие S > R, а момент времени наступления события принимается равным n • Δt , где n — номер шага моделирования, на котором условие стало истинным.

Выбор величины шага моделирования является нелегким и очень важным делом. Универсальной методики решения этой проблемы не существует, но во многих случаях можно использовать один из следующих подходов:

- принимать величину шага равной средней интенсивности возникновения событий различных типов;
- \bullet выбирать величину Δt равной среднему интервалу между наиболее частыми (или наиболее важными) событиями.



- принимать величину шага равной средней интенсивности возникновения событий различных типов;
- \bullet выбирать величину Δt равной среднему интервалу между наиболее частыми (или наиболее важными) событиями.

При моделировании *по особым состояниям* системное время каждый раз изменяется на величину, строго соответствующую интервалу времени до момента наступления очередного события. В этом случае события обрабатываются в порядке их наступления, а одновременно наступившими считаются только те, которые являются одновременными в действительности.

Метод моделирования по особым состояниям сложнее в реализации, так как для него требуется разработка специальной процедуры планирования событий (так называемого календаря событий).

Моделирование по особым состояниям целесообразно использовать, если:

- события распределяются во времени неравномерно или интервалы между ними велики;
- предъявляются повышенные требования к точности определения взаимного положения событий во времени;
 - необходимо реализовать квазипараллельную обработку одновременных событий.

Дополнительное достоинство метода заключается в том, что он позволяет экономить машинное время, особенно при моделировании систем периодического действия, в которых события длительное время могут не наступать.

Таким образом:

- Выбор механизма изменения модельного времени определяет и технологию реализации имитационной модели.
- На выбор метода моделирования влияет целый ряд факторов, однако определяющим является тип моделирующей системы: для дискретных систем, события в которых распределены во времени неравномерно, более удобным является изменение модельного времени по особым состояниям.

Если в модели должны быть представлены компоненты реальной системы, работа которых измеряется в разных единицах времени, то они должны быть предварительно приведены к единому масштабу.

33. Моделирование параллельных процессов

Практически любая более или менее сложная система имеет в своем составе компоненты, работающие одновременно, или, как принято говорить на языке техники, параллельно. Параллельно работающие подсистемы могут взаимодействовать самым различным образом, либо вообще работать независимо друг от друга. Способ взаимодействия подсистем определяет вид параллельных процессов, протекающих в системе. В свою очередь, вид моделируемых процессов влияет на выбор метода их имитации.

(Дальше можно из следующего вопроса говорить)

34. Виды параллельных процессов:

Асинхронный параллельный процесс — такой процесс, состояние которого не зависит от состояния другого параллельного процесса ($\Pi\Pi$).

Пример асинхронных ПП из области вычислительной техники: выполнение вычислений процессором и вывод информации на печать.

 $\it Cuнхронный \Pi\Pi$ — такой процесс, состояние которого зависит от состояния взаимодействующих с ним $\Pi\Pi$.

Пример синхронного ПП: работа торговой организации и доставка товара со склада (нет товара — нет торговли).

Один и тот же процесс может быть синхронным по отношению к одному из активных ПП и асинхронным по отношению к другому. Так, при работе вычислительной сети по технологии «клиент-сервер» каждый из узлов сети синхронизирует свою работу с работой сервера, но не зависит от работы других узлов.

Подчиненный ПП — создается и управляется другим процессом (более высокого уровня). Весьма характерным примером таких процессов является ведение боевых действий подчиненными подразделениями.

Независимый ПП— не является подчиненным ни для одного из процессов. Скажем, после запуска неуправляемой зенитной ракеты ее полет можно рассматривать как независимый процесс, одновременно с которым самолет ведет боевые действия другими средствами.

Способ организации параллельных процессов в системе зависит от физической сущности этой системы.

Остановимся несколько подробнее на особенностях реализации параллельных процессов в вычислительных системах (ВС). Это обусловлено следующей причиной.

Разработка и использование любой ИМ предполагает ее программную реализацию и исследование с применением ВС. Поэтому для реализации моделей, имитирующих параллельные процессы, в некоторых случаях применимы механизмы, используемые при выполнении параллельных вычислений.

Вместе с тем, реализация параллельных процессов в ВС имеет свои особенности:

- на уровне задач вычислительные процессы могут быть истинно параллельными только в многопроцессорных ВС или вычислительных сетях;
- многие ПП используют одни и те же ресурсы, поэтому даже асинхронные ПП в пределах одной ВС вынуждены согласовывать свои действия при обращении к общим ресурсам;
- в ВС дополнительно используется еще два вида ПП: родительский и дочерний ПП; особенность их состоит в том, что процесс-родитель не может быть завершен, пока не завершатся все его дочерние процессы.

В силу перечисленных особенностей для организации взаимодействия параллельных процессов в ВС используются три основных подхода:

- на основе «взаимного исключения»;
- на основе синхронизации посредством сигналов;
- на основе обмена информацией (сообщениями).

«Взаимное исключение» предполагает запрет доступа к общим ресурсам (общим данным) для всех ПП, кроме одного, на время его работы с этими ресурсами (данными).

Синхронизация подразумевает обмен сигналами между двумя или более процессами по установленному протоколу. Такой «сигнал» рассматривается как некоторое событие, вызывающее у получившего его процесса соответствующие действия.

Часто возникает необходимость передавать от одного ПП другому более подробную информацию, чем просто «сигнал-событие». В этом случае процессы согласуют свою работу на основе обмена сообщениями.

Перечисленные механизмы реализуются в ВС на двух уровнях — системном и прикладном.

Механизм взаимодействия между ПП на системном уровне определяется еще на этапе разработки ВС и реализуется в основном средствами операционной системы (частично — с использованием аппаратных средств).

На прикладном уровне взаимодействие между ПП реализуется программистом средствами языка, на котором разрабатывается программное обеспечение.

Наибольшими возможностями в этом отношении обладают так называемые языки реального времени (ЯРВ) и языки моделирования.

Языки реального времени — это языки, предназначенные для создания программного обеспечения, работающего в реальном масштабе времени, например для разработки различных автоматизированных систем управления (предприятием, воздушным движением и т. д.).

35. Методы описания параллельных процессов в системах и языках моделирования

Языки моделирования по сравнению с языками реального времени требуют от разработчика значительно менее высокого уровня подготовки в области программирования, что обусловлено двумя обстоятельствами:

- во-первых, средства моделирования изначально ориентированы на квазипараллельную обработку параллельных процессов;
- во-вторых, механизмы реализации ПП относятся, как правило, к внутренней организации системы (языка) моделирования и их работа скрыта от программиста.

В практике имитационного моделирования одинаково широко используются как процессно-ориентированные языки (системы) моделирования, например *SIMULA*, так и языки, ориентированные на обработку транзактов (например, язык *GPSS*). В тех и других используются аналогичные методы реализации квазипараллелизма, основанные на ведении списков событий. В процессно-ориентированных системах используются списки событий следования, а в транзактных системах — списки событий изменения состояний.

Современные языки и системы моделирования, ориентированные на использование в среде многозадачных операционных систем типа Windows, частично используют их механизмы управления процессами, что делает их применение еще более эффективным. В пакете MATLAB также имеется собственный язык моделирования, и к нему в полной

мере можно отнести сказанное выше. Тем не менее во многих случаях оказывается полезным знание общего механизма реализации ПП в языках моделирования.

Рассмотрим его применительно к моделированию на основе тракзактов.

В этом случае под событием понимается любое перемещение транзакта по системе, а также изменение его состояния (обслуживается, заблокирован и т. д.).

Событие, связанное с данным транзактом, может храниться в одном из следующих списков.

Список текущих событий. В этом списке находятся события, время наступления которых меньше или равно текущему модельному времени. События с «меньшим» временем связаны с перемещением тех транзактов, которые должны были начать двигаться, но были заблокированы.

Список будущих событий. Этот список содержит события, время наступления которых больше текущего модельного времени, то есть события, которые должны произойти в будущем (условия наступления которых уже определены — например, известно, что транзакт будет обслуживаться некоторым устройством 10 единиц времени).

Список прерываний. Данный список содержит события, связанные с возобновлением обработки прерванных транзактов. События из этого списка выбираются в том случае, если сняты условия прерывания.

В списке текущих событий транзакты расположены в порядке убывания приоритета соответствующих событий; при равных приоритетах — в порядке поступления в список.

Каждое событие (транзакт) в списке текущих событий может находиться либо в активном состоянии, либо в состоянии задержки. Если событие активно, то соответствующий транзакт может быть продвинут по системе; если продвижение невозможно (например, из-за занятости устройства), то событие (и транзакт) переводится в состояние задержки.

Как только завершается обработка (продвижение) очередного активного транзакта, просматривается список задержанных транзактов, и ряд из них переводится в активное состояние. Процедура повторяется до тех пор, пока в списке текущих событий не будут обработаны все активные события. После этого просматривается список будущих событий. Модельному времени присваивается значение, равное времени наступления ближайшего из этих событий. Данное событие заносится в список текущих событий. Затем просматриваются остальные события списка. Те из них, время которых равно текущему модельному времени, также переписываются в список текущих событий. Просмотр заканчивается, когда в списке остаются события, времена которых больше текущего модельного времени.

В качестве иллюстрации к изложенному рассмотрим небольшой пример.

►Пусть в систему поступают транзакты трех типов, каждый из которых обслуживается отдельным устройством. Известны законы поступления транзактов в систему и длительность их обслуживания. Таким образом, в системе существуют три параллельных независимых процесса (PI, P2, P3).

Временная диаграмма работы системы при обслуживании одного транзакта каждого типа показана на рис.2.7.

На рисунке события, относящиеся к процессу P1, обозначены как C1_i, относящиеся к P2 и к P3—соответственно как C2_i. и C3_i. Моменты времени $t_{\rm ex}$ и $t_{\rm ebs}$ соответствуют началу и окончанию обслуживания транзакта.




Рис. 5.6

Для каждого процесса строится своя цепь событий, однако списки событий являются общими для всей модели. Формирование списков начинается с заполнения списка будущих событий. Как было отмечено выше, в этот список помещаются события, время наступления которых превышает текущее значение модельного времени. Очевидно, что на момент заполнения списка время наступления прогнозируемых событий должно быть известно. На первом шаге tм=0, и в список будущих событий заносятся события С11, С21, С31. Затем событие с наименьиим временем наступления — C11 — переносится в список текущих событий; если одновременных с ним событий нет, то оно обрабатывается и исключается из списка текущих событий. После этого вновь корректируется список будущих событий и т.д., пока не истечет заданный интервал моделирования.

Динамика изменения списков текущих и будущих событий для рассмотренного примера отражена в приведенной ниже таблице.

t	Список текущих событий	Список будуицих событий
0	0	C11, C21,C31
t11	C11	C21, C31, C12
t21	C21	C31, C12, C22
t31	C31	C12, C22, C32
<i>t</i> 12	C12	C22, C32, C13
t22	C22	C32, C13, C23
t32	C32	C13, C23, C33
<i>t13</i>	C13	C23, C33
t23	C23, C33	

Многие авторы книг по имитационному моделированию считают, что знание механизма ведения списков событий просто необходимо разработчику модели; умение проследить в динамике цепь происходящих в модели событий, во-первых, повышает уверенность создателя модели в том, что она работает правильно и, во вторых, существенно облегчает процесс отладки и модификации модели.


36. Применение сетевых моделей для описания параллельных процессов

Для описания логики работы модели могут быть использованы различные средства: либо русский язык (устный или письменный), либо традиционные схемы алгоритмов, либо какие-то другие «подручные» средства. Первые два варианта являются, как правило, наиболее знакомыми и наиболее часто используемыми. Однако такие схемы совершенно не приспособлены для описания параллельных процессов.

Одним из наиболее элегантных и весьма распространенных средств описания параллельных процессов — описание *семями Пемри*. Рассмотрим те основные сведения, которые необходимы с точки зрения реализации технологии имитационного моделирования параллельных процессов.

Одно из основных достоинств аппарата сетей Петри заключается в том, что они могут быть представлены как в графической форме (что обеспечивает наглядность), так и в аналитической (что позволяет автоматизировать процесс их анализа).

При графической интерпретации сеть Петри представляет собой граф особого вида, состоящий из вершин двух типов — *позиций* и *переходов*, соединенных ориентированными дугами, причем каждая дуга может связывать лишь разнотипные вершины (позицию с переходом или переход с позицией). Вершины-позиции обозначаются кружками, вершины-переходы — черточками. С содержательной точки зрения, переходы соответствуют событиям, присущим исследуемой системе, а позиции — условиям их возникновения. Таким образом, совокупность переходов, позиций и дуг позволяет описать причинно-следственные связи, присущие системе, но в статике. Чтобы сеть Петри «ожила», вводят еще один вид объектов сети — так называемые фишки, или метки позиций. Переход считается активным (событие может произойти), если в каждой его входной позиции есть хотя бы одна фишка. Расположение фишек в позициях сети называется *разметкой сети* (пример перемещения фишек по сети приведен на рис.5.6).



В аналитической форме сеть Петри может быть представлена следующим образом:

$$P = (B, D, I, O, M),$$

где $\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_i\}$ — конечное непустое множество позиций;

 $D = \{d_{ij}\}$ — конечное непустое множество переходов;

I: BxD -> 0,1 — входная функция (прямая функция инцидентности), которая для каждого перехода задает множество его входных позиций;

 $O:DxB \rightarrow 0,1$ — выходная функция (обратная функция инцидентности), которая для каждого перехода задает множество его входных позиций;

 \pmb{M} — функция разметки сети, $\pmb{M}: \pmb{B} \to 0, 1, 2,...$ — ставит каждой позиции сети в соответствие неотрицательное целое число.

C учетом введенных обозначений необходимое условие срабатывания перехода dj может быть записано следующим образом:

$$\forall b_i \in I(d_i) \{M(b_i) \geq l\}$$

(для всех входных позиций разметка должна быть <math>> 1).

Срабатывание перехода d_j изменяет разметку сети M(B) на разметку M'(B) по следующему правилу:

$$M'(B)=M(B)-I(d_j)+O(d_j),$$

то есть переход d_j изымает по одной метке из каждой своей входной позиции и добавляет по одной метке в каждую из выходных позиций. Смену разметки обозначают так:

Входная и выходная функции сети Петри (I и O) позволяют описать любую сеть с помощью двух матриц размера $m \times n$ (матриц входных и выходных позиций), имеющих следующую структуру:

	d_1	d_2	•••	d_{j}	•••	d_n
b_1	0	1	•••	0	•••	0
b_2	1	1	•••	0	•••	1
			•••	•••	•••	•••
b_j	0	1	•••	0	•••	1
		•••	•••	•••	•••	•••
$b_{\rm m}$	1	0	•••	1	•••	0

Основные направления анализа сети Петри следующие:

- 1. <u>Проблема достижимости</u>: в сети Петри с начальной разметкой M_0 требуется определить, достижима ли принципиально некоторая разметка M из M_0 .
- С точки зрения исследования моделируемой системы, эта проблема интерпретируется как проблема достижимости (реализуемости) некоторого состояния системы.
- 2. Свойство живосты. Под живостью перехода понимают возможность его срабатывания в данной сети при начальной разметке M_0 . Анализ модели на свойство живости позволяет выявить невозможные состояния в моделируемой системе (например, неисполняемые ветви в программе).
- 3. <u>Безопасность сети</u>. Безопасной является такая сеть Петри, в которой ни при каких условиях не может появиться более одной метки в каждой из позиций. Для исследуемой системы это означает возможность функционирования ее в стационарном режиме. На основе анализа данного свойства могут быть определены требования к буферным накопителям в системе.

Итак, достоинства сетей Петри заключаются в том, что они:

- 1) позволяют моделировать ПП всех возможных типов с учетом вероятных конфликтов между ними;
- 2) обладают наглядностью и обеспечивают возможность автоматизированного анализа;
- 3) позволяют переходить от одного уровня детализации описания системы к другому (за счет раскрытия/закрытия переходов).

Вместе с тем, сети Петри имеют ряд недостатков, ограничивающих их возможности. Основной из них — время срабатывания перехода считается равным 0, что не позволяет исследовать с помощью сетей Петри временные характеристики моделируемых систем.

В результате развития аппарата сетей Петри был разработан ряд расширений. Одно из наиболее мощных — так называемые .Е-сети (evaluation — «вычисления», «оценка») — «оценочные сети».

В отличие от сетей Петри, в Е-сетях:

- 1) имеются несколько типов вершин-позиций: простые позиции, позиции-очереди, разрешающие позиции;
 - 2) фишки (метки) могут снабжаться набором признаков (атрибутов);
- 3) с каждым переходом может быть связана ненулевая задержка и функция преобразования атрибутов фишек;
 - 4) введены дополнительные виды вершин-переходов.
- 5) в любую позицию может входить не более одной дуги и выходить также не более одной.

В связи с этим любой переход может быть описан тройкой параметров:

$$d_j=(S,t(d_j),\rho(dj)),$$

где S — тип перехода,

 $t(d_i)$, — функция задержки,

 $\rho(d_i)$ — функция преобразования атрибутов.

Особенности Е-сетей существенно расширяют их возможности для моделирования дискретных систем вообще и параллельных процессов в частности. Технология моделирования систем в виде Е-сетей может быть реализована с помощью инструмента SIMULINK, входящего в состав пакета М ATLAB.

37. Случайные процессы

Множество случайных явлений, которые имеют место в природе, являются функциями времени.

В заданный момент времени величина случайного процесса является случайной величиной. Таким образом, мы можем рассматривать <u>случайный процесс</u> как <u>случайную величину</u>; индексируемую параметром t. Мы будем обозначать такой процесс X(t). Вообще говоря, параметр t непрерывен, в то время как X может быть или непрерывным или дискретным, в зависимости от характеристик источника, который создает <u>случайный процесс</u>.

Случайные процессы принято обозначать x(t). Случайный процесс x(t) — это особого вида функция, характеризующая тем, что в любой момент времени ее значение является случайным. Иногда говорят, что x(t) — случайная функция.

Случайный процесс x(t) представляет собой бесконечное число случайной реализации $x_i(t)$, которые образуют статистический ансамбль $\{x_i(t)\}$.

38. Типы случайных процессов.

Классификация случайных процессов.

Случайные процессы подразделяют на: стационарные и нестационарные, эргодические и неэргодические.

Деление случайных процессов на стационарные и нестационарные базируется на понятии плотности вероятности случайных процессов. (*)

Рассмотрим случайный процесс x(t) заданный статистическим ансамблем x1(t), x2(t)... (рис.). Зафиксируем момент времени t. Указанная процедура называется сечением случайного процесса и она позволяет получить выборку случайных процессов, которая характеризует состояние случайного процесса в момент времени x1. Зафиксируем момент времени t2 и рассмотрим сечение случайного процесса в данный момент времени.

Для двух случайных величин полученных в момент времени t1 и t2 можно ввести двумерную плотность вероятности p(x1,x2,t1,t2). Предположим, что зафиксировано п случайных измерений. В этом случаи можно говорить, о n-мерной плотности распределения вероятности p(x1,x2,...,xn,t1,t2,...,tn). Физический смысл показывает вероятность реализации случайной величины x1 в момент времени t1; вероятность реализации случайной величины x2 в момент времени t2.

Случайный процесс называется стационарным, если его n — мерная плотность распределения вероятности не зависит от временного сдвига по оси времени. Для определения стационарности и не стационарности случайного сигнала исследуют источник этого сигнала, и если обнаруживается, что нет явных изменений в параметрах источника сигнала, то генерируемый сигнал считается стационарным.

Некоторые стационарные процессы обладают интересным свойством. Оно заключается в том, практически каждая реализация случайного процесса ведет себя так, как и весь статистический ансамбль. В результате динамику такого случайного процесса можно изучать по одной из реализаций. Сам же случайный процесс называется эргодическим.

39. Описание случайных процессов.

Статистические параметры случайного процесса. Свойства

Используются следующие параметры:

- 1. Мат. ожид. случ. процесса m_x(t)
- 2. Дисперсия D_x(t)
- 3. Кореляц. ф-ция R_x(t1,t2)

Мат. ожид:

$$m_x(t) = \overline{x}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot p(x,t) dx$$

Дисперсия:

$$D_{\mathbf{x}}(t) = (\mathbf{x}(t) - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}(t))^2 =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x(t) - m_x(t))^2 * p(x,t) dx$$

$$\stackrel{\mathsf{Корреляц.}}{R}(t_1,t_2) = (\mathbf{x}(t_1) - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}(t_1))^* (\mathbf{x}(t_2) - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}(t_2)) \quad \int\limits_{t_0}^{\infty} \int\limits_{t_0}^{\infty} (\mathbf{x}(t_1) - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}(t_1))^* (\mathbf{x}(t_1) - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}(t_1)) p(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,t_1,t_2) d\mathbf{x} d\mathbf{x}$$

Если корреляционные и взаимокорреляционные функции не зависят от аргументов, то процессы – стационарно связанные.

Описание процессов с помощью статических характеристик - корреляционная теория сл. процессов.

Измерение характеристик случайного процесса

Измерение математического ожидания и дисперсии базируется на следующем принципе: сначала определяется плотность распределения вероятностей, а потом производится интегрирование полученного результата. Предположим, что имеется одна случайная реализация x(t). Оказывается, что одномерная плотность распределения вероятности эргодического случайного процесса пропорциональна времени пребывания случайных реализаций этого процесса на уровне между величиной x и $x+\Delta x$. Устройство для измерения одномерной плотности распределения вероятности содержит компаратор, на один из входов которого подается случайная реализация x(t), на 2-ой вход уровень сигнала x, формирователь импульсов ϕ И, интегрирующий прибор (стрелочный прибор, выполняющий функцию интегрирования).

Таким образом данное устройство позволяет измерять математическое ожидание случайного процесса. При измерении дисперсии случайного процесса после формирователя импульсов включается емкость C, а в качестве инерционного прибора применяют квадратичный вольтметр, который выполняет функцию возведения результатов измерения

в квадрат.

Прибор для измерения корреляционной функции называется коррелометром. Принцип работы коррелометра следующий (1): мгновенное значение исследуемого сигнала после фильтрации постоянной составляющей разделяют на два канала. В одном из каналов осуществляют задержку сигнала на время т. После этого полученные сигналы перемножают, и результат перемножения измеряют инерционным прибором, осуществляющим интегрирование. Полученный результат соответствует корреляционной функции сигнала.

40. Функция распределения и плотность вероятности.

Результат любого случайного эксперимента можно характеризовать качественно и количественный результат случайного эксперимента - случайноесобытие. Любая количественная характеристика, которая в результате случайного эксперимента может принять одно из некоторого множества значений, - случайная величина. Случайная величинаявляется одним из центральных понятий теории вероятностей.

Пусть $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ - произвольное вероятностное пространство. *Случайной величиной* называется действительная числовая функция $\xi = \xi \ (\omega \)$, $\omega \Box \Box \Box \Omega$, такая, что при любом действительном $x \ \{\omega : \xi(\omega) < x\} \in \mathfrak{F}$

Событие $\{\omega: \xi(\omega) < x\}$ принято записывать в виде $\xi < x$. В дальнейшем случайные величины будем обозначать

сооытие * — * принято записывать в виде ξ < х. в дальнеишем случаиные величины оудем ооозначать строчными греческими буквами ξ , η , ζ , ... Случайной величиной является число очков, выпавших при бросании игральной кости, или рост случайно

выбранного из учебной группы студента. В первом случае мы имеем дело с дискретной случайной величиной (она принимает значения из дискретного числового множества $M=\{1,2,3,4,5,6\}$; во втором случае - с непрерывной случайной величиной (она принимает значения из непрерывного числового множества - из

промежутка числовой прямой I=[100, 3000]). Функция распределения случайной величины. Её свойства

Каждая случайная величина полностью определяется своей функцией распределения.

Если ξ .- случайная величина, то функция $F(x) = F_{\xi}(x) = P(\xi < x)$ называется функцией распределения случайной величины ξ . Здесь $P(\xi < x)$ - вероятность того, что случайная величина ξ принимает значение, меньшее x.

Важно понимать, что функция распределения является "паспортом" случайной величины: она содержит всю информация о случайной величине и поэтому изучение случайной величины заключается в исследовании ее функции распределения, которую часто называют простораспределением.

Функция распределения любой случайной величины обладает следующими свойствами:

- F(x) определена на всей числовой прямой R;

$$F(x)$$
 определена на всеи числовой прямой R ; $F(x)$ не убывает, т.е. если $x_1 \le x_2$, то $F(x_1) \le F(x_2)$;
$$\lim_{F(-\infty)=0, \ F(+\infty)=1, \ \text{т.e.}} F(x) = 0 \quad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1 \\ \lim_{x \to +\infty} F(x) = F(x_0)$$
; $\lim_{x \to +\infty} F(x) = F(x_0)$

$$\lim F(x) = F(x_0)$$

Функция распределения дискретной случайной величины

Если ξ - дискретная случайная величина, принимающая значения $x_1 < x_2 < ... < x_i < ... < вероятностями <math>p_1 < p_2 < ...$ < *p_i* < ..., то таблица вида

X 1	<i>X</i> ₂	 Xi	
p_1	p ₂	 p i	

называется распределением дискретной случайной величины.

Функция распределения случайной величины, с таким распределением, имеет вид

$$F(x) = \begin{cases} 0, & npu \ x < x_1\,, \\ p_1\,, & npu \ x_1 \leq x < x_2\,, \\ p_1 + p_2\,, & npu \ x_2 \leq x < x_3\,, \\ \dots, & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}, & npu \ x_{n-1} \leq x < x_n, \\ 1, & npu \ x \geq x_n\,. \end{cases}$$
 У дискретной случайной величины функция распред

У дискретной случайной величины функция распределения ступенчатая. Например, для случайного числа очков, выпавших при одном бросании игральной кости, распределение, функция распределения и график функции

Функция распределения и плотность вероятности непрерывной случайной величины

Если функция распределения $F_{arepsilon}(x)$ непрерывна, то случайная величина arepsilon называется непрерывной случайной

Если функция распределения непрерывной случайной величины дифференцируема, то более наглядное представление о случайной величине дает плотность вероятности случайной величины $p_{\xi}(x)$, которая связана с функцией распределения $F_{\xi}\left(x
ight)$ формулами

$$F_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{x} p_{\xi}(t) dt \qquad p_{\xi}(x) = \frac{dF_{\xi}(x)}{dx}.$$

$$\int_{0}^{\infty} p(x)dx = 1$$

Отсюда, в частности, следует, что для любой случайной величины $^{-\infty}$

41. Моментные функции случайных процессов.

Вполне удовлетворительные для практики, хотя и менее детальные, характеристики случайных процессов можно получить, вычисляя моменты тех случайных величин, которые наблюдаются в сечениях этих процессов. Поскольку в общем случае эти моменты зависят от временных аргументов, они получили название моментных функций.

Для техники наибольшее значение имеют три моментные функции низших порядков, называемые математическим ожиданием, дисперсией и функцией корреляции.

Математическое ожидание – начальный момент І-го порядка:

$$m(t) = \overline{x(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x, t) dx$$
(6.5)

есть среднее значение процесса X(t) в текущий момент времени t: усреднение проводится по всему ансамблю реализаций процесса.

Дисперсия центральный момент II-го порядка:

$$\sigma^{2}(t) = \left[x(t) - m(t)\right]^{2} = \int_{-\pi}^{\pi} \left[x(t) - m(t)\right]^{2} p(x, t) dx$$
(6.6)

позволяет судить о степени разброса мгновенных значений, принимаемых отдельными реализациями в фиксированном сечении t, относительно среднего значения.

Двумерный центральный момент II-го порядка.

$$R(t_1, t_2) = \left[x(t_1) - m(t_1)\right] \left[x(t_2) - m(t_2)\right] = \int_{-\pi}^{\pi} \left[x(t_1) - m(t_1)\right] \left[x(t_2) - m(t_2)\right] p(x_1, x_2, t_1, t_2) dx_1 dx_2$$
(6.7)

называется функцией корреляции случайного процесса X(t). Эта моментная функция характеризует степень статистической связи тех случайных величин, которые наблюдаются при $t=t_1,t=t_2$. Из сравнения формул (6.6) и (6.7) видно, что при совмещении сечений функция корреляции численно равна дисперсии:

$$R(t_1, t_1), t = t_1 = t_2 = \sigma^2(t)$$
 (6.8)

42.Корреляционные функции.

Ранее были рассмотрены вероятностные характеристики случайных

процессов:

· математическое ожидание случайнойx(t) функции — такая неслучайная функция $m_x(t)$ аргумента t, которая в каждом сечении случайной функции равна математическому ожида соответствующей (этому сечению) случайной величины:

$$m_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \omega_1(x,t) dx;$$

дисперсия случайной функцииx(t) — такая неслучайная функция $D_x(t)$ аргумента t, которая в каждом сечении случайной функции равна дисперсии соответствующей(этому сечению) случайной величины:


$$D_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - m_x(t)]^2 \omega_1(x,t) dx;$$

• среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma_x(t) = \sqrt{D_x(t)}.$$
(3.3)

Достаточно ли всех этих характеристик, чтобы полностью описать случайный процесс, например: процессы с одинаковыми m_X и D_X ? Оказывается, что нет (рис. 17). Для полного описания случайных процессов вводится понятие

корреляционной функции.






Рис. 17 Различие двух процессов X(t).и Y(t)

при равных математическом ожидании, дисперсии, СКО.

Предполагаем, что закон распределения нормальный. На графиках видно резкое отличие процессов, несмотря на их равные вероятностные характеристики.

Чтобы охарактеризовать структуру случайного процесса (изменчивость реализации во времени) необходимо ввести характеристику зависимости (корреляции) двух сечений случайного процесса.

Что же такое корреляция? Приведем пример для наглядного пояснения.

Так, например, если речь идет о слежении за самолетом,то он не может как угодно быстро менять свое положение и скорость. Поэтому если он в момент времени t занял положение x_1 то этим самым его возможное положение x_2 в следующий момент t_2 ограничено, т. е. события (x_1, t_1) и (x_2, t_2) не будут независимыми. Чем более инерционен изучаемый объект,ем больше эта взаимозависимость, или **корреляция**. Корреляционная функция математически выражает корреляцию двух функций или корреляцию функции с самой собой

(автокорреляционная функция).

Корреляционная функция описывается в следующем виде:

$$R_{x}\left(t_{1},t_{2}\right)=M\left[\overset{\circ}{x}\left(t_{1}\right)\cdot\overset{\circ}{x}\left(t_{2}\right)\right],$$

где t_1 и t_2 – любые моменты времени, то есть t_1 и t_2 $\hat{\mathbf{I}}$ Т

Корреляционная функция — такая неслучайная функция $R_x(t_1, t_2)$ двух аргументов, которая для любой пары фиксированных значений аргументов t_1 и

 t_2 равна корреляционному моменту, соответствующих этим сечениям случайных величин $x(t_1)$ и $x(t_2)$.




Рис. 18. Корреняционные функции двух различных процессов x(t) и y(t).

 $au = t_2 - t_1$ t_i t При совпадении моментов t_1 и t_2 корреляционная функция равна дисперсии.

Для вычисления корреляционной функции требуется знать вторую плотность (двумерную) вероятности \mathbf{W}_2 (x_1 , x_2 ; t_1 , t_2)

$$R_x(t_1,t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [x_1 - m_x(t_1)][x_2 - m_x(t_2)] \omega_2(x_1,x_2;t_1,t_2) dx_1 dx_2.$$

(3.6)

Замечания.

Знание первой плотности вероятности**W** $_1(x, t)$ позволяет вычислять математическое ожидание случайного процессаM[x, t], дисперсию случайного процесса и с.к.о.

$$\omega_1(x,t) \Rightarrow m_x(t), D_x(t), \sigma_x(t)$$
.

Для определения корреляционной функции нужно знать втору плотность вероятности.

$$\omega_2(x_1, x_2, t_1, t_2) \Rightarrow R_x(t_1, t_2).$$

Знание о случайном процессе будет тем полнее, чем больше сечений мы будем рассматривать совместно, иследовательно, чем больше размерность плотности вероятности. Следовательно рассматривая n сечений нужно знать n-мерную плотность.


$$\omega_{\underline{\cdot}}(x_1,...x_{\underline{\cdot}};t_1...t_{\underline{\cdot}}).$$

2) Иногда для решения практических задач используют второй начальный момент (начальный момент второго порядка).

$$\Gamma_{x}(t_{1}, t_{2}) = M[X(t_{1})X(t_{2})],$$

$$\Gamma_{x}(t_{1}, t_{2}) = m_{x}(t_{1})m_{x}(t_{2}) + R_{x}(t_{1}, t_{2})$$
(3.7)

Чтобы установить связь, между X(t) и Y(t) вводится понятие взаимной корреляционной функции (корреляционная функция связи), показывающая связь двух и более сечений процессов x(t) и y(t).



При этом

$$R_{xy}(t_1, t_2) = M[X(t_1)Y(t_2)],$$

$$R_{xy}(t_1, t_2) \neq R_{yx}(t_1, t_2),$$

$$R_{xy}(t_1, t_2) = R_{yx}(t_1, t_2).$$

43. Эргодическе и неэргодическе случайные процессы.

Зависимость вероятностных характеристик измерительных сигналов от начала отсчета времени. В соответствии с этим критерием случайные процессы делят на стационарные, для которых характерна независимость приведенных в предыдущем параграфе вероятностных характеристик от начала отсчета времени, и нестационарные, которым соответствует изменение распределения вероятностей при сдвиге процесса по оси времени.

Таким образом, случайный процесс X(t) называется стационарным в широком смысле или слабо стационарным, если M[X(t)]=const, D[X(t)]=const, $R_X(t_1,t_2)$ = $R(t_2,t_1)$ = $R_X(t)$ (т.е. не зависят от времени), где $t=t_2-t_1$.

В теории случайных процессов различают стационарные процессы в широком и узком смысле. Когда имеют в виду стационарный процесс, вероятностные характеристики которого не зависят от времени, подразумевают стационарный процесс в узком смысле, для которого все вероятностные характеристики постоянны во времени. Когда от времени не зависят только функции распределения вероятности не выше второго порядка (одно-, двумерные), корреляционные и спектральные функции и их числовые характеристики, случайный процесс считается стационарным в широком смысле.

Характер изменения вероятностных характеристик случайного процесса. В том случае, когда вероятностные характеристики множества реализаций равны вероятностным характеристикам одной длинной реализации, такой процесс (измерительный сигнал) называется **эргодическим**, если эти характеристики различны для разных реализаций — **неэргодическими**. Для эргодических процессов одна реализация является как бы полноправным представителем процесса в целом, по ней можно определить вероятностные характеристики всего процесса.

Обоснование эргодичности проводится или исследованием множества реализаций, или на основании изучения физической природы процесса (с точки зрения характера влияющих факторов, их взаимосвязи). Обоснование строгой эргодичности случайного процесса является сложной задачей. Проще обосновать частную эргодичность по отношению к конкретной характеристике. Для эргодического случайного процесса любая вероятностная характеристика, полученная усреднением по времени, должна совпадать с характеристикой., полученной усреднением по множеству реализаций.

Стационарные случайные процессы делятся на эргодические и неэргодические. Классификация нестационарных случайных процессов проводится по особенностям их нестационарностей [40]. Решение прикладных задач оказывается более простым, когда стационарные случайные функции оказываются эргодическими.

В результате классификации случайных функций по таким признакам, как стационарность и эргодичность, имеют место четыре класса: стационарные эргодические, стационарные неэргодические, нестационарные эргодические, нестационарные неэргодические.

Эмпирические оценки для перечисленных видов измерительных сигналов имеют различные значения (таблица 3):

- для стационарных случайных процессов θ_{t} =const , для эргодических θ_{k} = const;
- для стационарного эргодического случайного процесса

 $\theta_t = \theta_k = \theta_{cp};$

- для стационарного неэргодического случайного процесса $\theta_t = \theta_{cp}$;
- для нестационарного эргодического процесса $\theta_k = \theta_{cp};$
- для нестационарного неэргодического процесса все виды вероятностных характеристик различны.

Таблица 3

Эмпирические оценки, определяемые для различных случайных процессов

Вид процесса	Соотношения между вероятностными характеристиками	
Эргодический	Неэргодический	
Стационарный	$\theta_t = \theta_k = \theta_{cp}$	$\theta_t = \theta_{cp}; \theta_k$
Нестационарный	$\theta_k = \theta_{cp}; \ \theta_t$	$\theta_t;\theta_k;\theta_{cp}$

Область существования (множество значений аргумента) и **характер изменения случайной** функции (множество ее значений). В соответствии с этим критерием различают:

- дискретные случайные последовательности, характеризуемые дискретным множеством аргумента и дискретным множеством значений измерительного сигнала (измерительные сигналы, квантованные по уровню и по времени; сигналы, представляющие кодово- импульсные комбинации — в определенный момент времени каждому разрешенному уровню сигнала соответствует определенный код);

- непрерывные случайные последовательности (непрерывные по информативному параметру и дискретные по времени сигналы), для которых характерно дискретное множество значений аргумента и непрерывное множество значений функции, например, периодическая последовательность импульсов постоянного тока;
- дискретные случайные функции (непрерывные по времени и квантованные по информативному параметру сигналы), характеризуемые дискретным множеством значений при непрерывных значениях аргумента, например, сигнал на выходе цифро- аналогового преобразователя;
- случайные функции, имеющие непрерывный характер изменения при непрерывном изменении аргумента; примерами являются постоянные и гармонические токи и напряжения, мгновенные значения параметров которых связаны с измеряемой величиной.

Появление информационно- измерительных систем с дискретным аргументом, определенным на дискретном конечном или счетном множестве объясняется цифровой формой передаваемого и обрабатываемого измерительного сигнала . Такие функции называются счетными последовательностями (если аргумент – время, временными рядами).

Зависимость вероятных характеристик от характеристик в определенный момент времени. Если характер случайного процесса не зависит от его значений в предшествующие моменты времени, но определяется значением в настоящий момент времени и условной вероятностью перехода к последующему моменту времени, такой процесс называется марковским, остальные относятся к немарковским

44. Преобразование случайных процессов.

45. Марковские случайные процессы.

Случайный процесс называется **марковским процессом** (или **процессом без последействия**), если для каждого момента времени t вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от ее состояния в настоящем и не зависит от того, как система пришла в это состояние.

Итак, марковский процесс удобно задавать графом переходов из состояния в состояние. Мы рассмотрим два варианта описания марковских процессов — с дискретным и непрерывным временем.

В первом случае переход из одного состояния в другое происходит в заранее известные моменты времени — такты (1, 2, 3, 4, ...). Переход осуществляется на каждом такте, то есть исследователя интересует только последовательность состояний, которую проходит случайный процесс в своем развитии, и не интересует, когда конкретно происходил каждый из переходов.

Во втором случае исследователя интересует и цепочка меняющих друг друга состояний, и моменты времени, в которые происходили такие переходы.

И еще. Если вероятность перехода не зависит от времени, то марковскую цепь называют однородной.

Марковский процесс с дискретным временем

Итак, модель марковского процесса представим в виде графа, в котором состояния (вершины) связаны между собой связями (переходами из i-го состояния в j-е состояние), см. рис. 33.1.




Рис. 33.1. Пример графа переходов

Каждый переход характеризуется **вероятностью перехода** P_{ij} . Вероятность P_{ij} показывает, как часто после попадания в i-е состояние осуществляется затем переход в j-е состояние. Конечно, такие переходы происходят случайно, но если измерить частоту переходов за достаточно большое время, то окажется, что эта частота будет совпадать с заданной вероятностью перехода.

Ясно, что у каждого состояния сумма вероятностей всех переходов (исходящих стрелок) из него в другие состояния должна быть всегда равна 1

Реализация марковского процесса (процесс его моделирования) представляет собой вычисление последовательности (цепи) переходов из состояния в состояние (см. рис. 33.4). Цепь на рис. 33.4является случайной последовательностью и может иметь также и другие варианты реализации.




Рис. 33.4. Пример марковской цепи, смоделированной по марковскому графу, изображенному на рис. 33.3

Чтобы определить, в какое новое состояние перейдет процесс из текущего i-го состояния, достаточно разбить интервал [0; 1] на подынтервалы величиной $P_{i1}, P_{i2}, P_{i3}, \dots$ ($P_{i1} + P_{i2} + P_{i3} + \dots = 1$). Далее с помощью ГСЧ надо получить очередное равномерно распределенное в интервале [0; 1] случайное число r_{pp} и определить, в какой из интервалов оно попадает

После этого осуществляется переход в состояние, определенное ГСЧ, и повтор описанной процедуры для нового состояния. Результатом работы модели является марковская цепь (см.рис. 33.4).

Пример. Имитация стрельбы из пушки по цели. Для того, чтобы проимитировать стрельбу из пушки по цели, построим модель марковского случайного процесса.

Определим следующие три состояния: S_0 — цель не повреждена; S_1 — цель повреждена; S_2 — цель разрушена. Зададим вектор начальных вероятностей:

	So	S_1	S_2	
\mathbf{P}_0	0.8	0.2	0	

Значение P_0 для каждого из состояний показывает, какова вероятность каждого из состояний объекта до начала стрельбы.

Зададим матрицу перехода состояний (см. табл. 33.1).

Таблица 33.1. Матрица вероятностей перехода дискретного марковского процесса

		B S ₀	B S ₁	$B S_2$	Сумма вероятностей переходов
	Из S 0	0.45	0.40	0.15	0.45 + 0.40 + 0.15 = 1
I	Из S 1	0	0.45	0.55	0 + 0.45 + 0.55 = 1
	Из S 2	0	0	1	0 + 0 + 1 = 1

Матрица задает вероятность перехода из каждого состояния в каждое. Заметим, что вероятности заданы так, что сумма вероятностей перехода из некоторого состояния в остальные всегда равна единице (куда-то система должна перейти обязательно).

Используя модель и метод статистического моделирования, попытаемся решить следующую задачу: определить среднее количество снарядов, необходимое для полного разрушения цели.

Проимитируем, используя таблицу случайных чисел, процесс стрельбы. Пусть начальное состояние будет S_0 . Возьмем последовательность из таблицы случайных чисел: 0.31, 0.53, 0.23, 0.42, 0.63, 0.21, ... (случайные числа можно взять, например, из этой таблицы).

- **0.31**: цель находится в состоянии S_0 и остается в состоянии S_0 , так как 0 < 0.31 < 0.45;
- **0.53**: цель находится в состоянии S_0 и переходит в состояние S_1 , так как 0.45 < 0.53 < 0.45 + 0.40;
- **0.23**: цель находится в состоянии S_1 и остается в состоянии S_1 , так как 0 < 0.23 < 0.45;
- **0.42**: цель находится в состоянии S_1 и остается в состоянии S_1 , так как 0 < 0.42 < 0.45;
- **0.63**: цель находится в состоянии S_1 и переходит в состояние S_2 , так как 0.45 < 0.63 < 0.45 + 0.55.

Так как достигнуто состояние S_2 (далее цель переходит из S_2 в состояние S_2 с вероятностью 1), то цель поражена. Для этого в данном эксперименте потребовалось 5 снарядов.

Марковские случайные процессы с непрерывным временем

Итак, снова модель марковского процесса представим в виде графа, в котором состояния (вершины) связаны между собой связями (переходами из i-го состояния в j-е состояние), см. рис. **33.10**.




Рис. 33.10. Пример графа марковского процесса с непрерывным временем

Теперь каждый переход характеризуется плотностью вероятности перехода λ_{ij} . По определению:

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}$$

При этом плотность понимают как распределение вероятности во времени.

Переход из i-го состояния в j-е происходит в случайные моменты времени, которые определяются интенсивностью перехода λ_{ij} .

K интенсивности переходов (здесь это понятие совпадает по смыслу с распределением плотности вероятности по времени t) переходят, когда процесс непрерывный, то есть, распределен во времени.

С интенсивностью потока (а переходы — это поток событий) мы уже научились работать в<u>лекции 28</u>. Зная интенсивность λ_{ij} появления событий, порождаемых потоком, можно сымитировать случайный интервал между двумя событиями в этом потоке.

$$\tau_{ij} = -\frac{1}{\lambda_{ij}} \cdot Ln(R)$$

где τ_{ij} — интервал времени между нахождением системы в i-ом и j-ом состоянии.

Далее, очевидно, система из любого i-го состояния может перейти в одно из нескольких состояний $j, j+1, j+2, \ldots$, связанных с ним переходами $\lambda_{ij}, \lambda_{ij+1}, \lambda_{ij+2}, \ldots$

В *j*-е состояние она перейдет через τ_{ij} ; в (j+1)-е состояние она перейдет через τ_{ij+1} ; в (j+2)-е состояние она перейдет через τ_{ij+2} и т. д.

Ясно, что система может перейти из i-го состояния только в одно из этих состояний, причем в то, переход в которое наступит раньше.

Поэтому из последовательности времен: τ_{ij} , τ_{ij+1} , τ_{ij+2} и т. д. надо выбрать минимальное и определить индекс j, указывающий, в какое именно состояние произойдет переход.

46. Системы массового обслуживания. Типы систем массового обслуживания.

Системой массового обслуживания (СМО) называется любая система предназначенная для обслуживания каких-либо заявок (требований), поступающих на нее в случайные моменты времени.

В качестве процесса обслуживания могут быть представлены различные по своей физической природе процессы функционирования экономических, производственных, технических и других систем. Примеры систем массового обслуживания следующие: потоки поставок продукции некоторому предприятию, потоки деталей и комплектующих изделий на сборочном конвейере цеха, заявки на обработку информации ЭВМ от удаленных

терминалов и т. д. При этом характерным для работы таких объектов является случайное появление заявок (требований) на обслуживание и завершение обслуживания в случайные моменты времени, т. е. стохастический характер процесса их функционирования. Остановимся на основных понятиях массового обслуживания, необходимых как при аналитическом, так и при имитационном подходе.

Работа любой системы массового обслуживания состоит в выполнении поступающего на ее вход потока заявок. Заявки поступают в некоторые, в случае случайные, моменты времени. Обслуживание какое-то время, также случайное, продолжается после канал освобождается для обслуживания следующей заявки. Предмет теории массового обслуживания – установление зависимостей между характером потока заявок, производительностью отдельного канала обслуживания, числом каналов и эффективностью обслуживания.

Различают СМО *с отказами и СМО с очередью*. В СМО с отказами заявка, пришедшая в момент, когда все каналы заняты, получает отказ, покидает СМО и в дальнейшем в процессе ее работы не участвует. В СМО с очередью заявка, пришедшая в момент занятости всех каналов, не покидает СМО, а становится в очередь и ждет, пока не освободится какой-нибудь канал. Число мест в очереди m может быть как ограниченным, так и неограниченным. При m = О СМО с очередью превращается в СМО с отказами. Очередь может иметь ограничения не только по количеству стоящих в ней заявок (длине очереди), но и по времени ожидания (такие СМО называются «системами с нетерпеливыми клиентами»).

СМО с очередью различаются не только по ограничениям очереди, но и по дисциплине обслуживания: обслуживаются ли заявки в порядке поступления, или в случайном порядке, или же некоторые заявки обслуживаются вне очереди (так называемые «СМО с приоритетом»). Приоритет может иметь несколько градаций или рангов.

Аналитическое исследование СМО является наиболее простым, если все потоки событий, переводящие ее из состояния в состояние, — простейшие (стационарные пуассоновские). Это значит, что интервалы времени между событиями в потоках имеют показательное распределение с параметром, равным интенсивности соответствующего потока. Для СМО это допущение означает, что как поток заявок, так и поток обслуживании — простейшие. Под *потоком обслуживании* понимается поток заявок, обслуживаемых одна за другой одним непрерывно занятым каналом. Этот поток оказывается простейшим, только если время обслуживания заявки $T_{oбc}$ представляет собой случайную величину, имеющую показательное распределение. Параметр этого распределения μ есть величина, обратная среднему времени обслуживания. Вместо «поток обслуживании — простейший» часто говорят «время обслуживания — показательное». Условимся в дальнейшем для краткости всякую СМО, в которой все потоки простейшие, называть *простейшей* СМО. В этой главе мы будет рассматривать главным образом простейшие СМО.

Если всё потоки событий простейшие, то процесс, протекающий в СМО, представляет собой марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным, временем. При выполнении некоторых условий для этого процесса существует финальный стационарный режим, при котором

как вероятности состояний, так и другие характеристики процесса не зависят от времени.

Задачи теории массового обслуживания — нахождение вероятностей различных состояний СМО, а также установление зависимости между заданными параметрами (числом каналов n, интенсивностью потока заявок λ , распределением времени обслуживания и τ , д.) и характеристиками эффективности работы СМО. В качестве таких характеристик могут рассматриваться, например, следующие:

- \triangleright среднее число заявок A, обслуживаемое СМО в единицу времени, или абсолютная пропускная способность СМО;
- \triangleright вероятность обслуживания- поступившей заявки Q или относительная пропускная способность СМО; $Q = A/\lambda$;
- ightharpoonup вероятность отказа $P_{\text{отк}}$ т.е вероятность того, что поступившая заявка не будет обслужена, получит отказ; $P_{\text{отк}} = 1$ Q;

Рассмотри процессы, протекающие в системе массового обслуживания.

47. Уравнения Колмогорова и Эрланга

Среди марковских цепей подсоединены такие цепи, у которых количество состояний конечно, а переход из одного состояния в другое возможен в произвольные непрерывные моменты времени под воздействием некоторых потоков событий (система массового обслуживания). Для изучения описания таких марковских цепей наибольшую часть применяют графы состояний. Узлы графа описывают состояния, возможные для системы, а дуги, соединяющие их – различные переходы от одного состояния в другое, и над каждой дугой указана интенсивность соответствующего потока событий.

Пример.

Пусть имеется некоторое техническое устройство, состоящее из двух узлов. Пусть в некоторой комнате имеется две лампочки, тогда система может находиться в четырех состояниях.

 S_{\diamond} – оба узла исправны;

 S_1 – состояние, при котором один узел в ремонте, второй узел работает;

 S_2 – состояние, при котором один узел исправен, второй узел в ремонте;

 $S_{\frac{3}{2}}$ – оба узла в ремонте.

Обозначим через $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ — поток отказов первого узла; $\frac{\lambda_2}{\lambda_2}$ — поток отказов второго узла.

 $\lambda_{,}=rac{1}{t_{,}}$ Можно доказать, что $\lambda_{,}=rac{t_{,}}{t_{,}}$, где $\lambda_{,}=rac{t_{,}}{t_{,}}$ – время непрерывной работы узла.

Обозначим через μ_1 — поток восстановления первого узла; μ_2 — поток восстановления второго узла.

Тогда работа данного устройства может быть описана следующим состоянием

Обозначим через $p_i(t)$ вероятность, что система в момент времени t находится в состоянии $^{\mathcal{U}_i}$.

Для нашего примера система уравнений Колмогорова примет следующий вид

$$p(t) = \frac{dp_{0}(t)}{dt} = \mu_{1}p_{1}(t) + \mu_{2}p_{2}(t) - (\lambda_{1} + \lambda_{2})p_{0}(t)$$

$$\dot{p}_{1}(t) = \lambda_{1}p_{0}(t) + \mu_{2}p_{1}(t) - (\lambda_{2} + \mu_{1})p_{1}(t)$$

$$\dot{p}_{1}(t) = \lambda_{2}p_{0}(t) + \mu_{1}p_{2}(t) - (\lambda_{1} + \mu_{2})p_{2}(t)$$

$$\sum p_{1}(t) = 1, t \ge 0$$

$$\sum_{k \ge 0} (7) p_{1}(t) + \lambda_{1}p_{2}(t) - (\mu_{1} + \mu_{2})p_{3}(t)$$

Правило составления системы уравнений Колмогорова следующее:

<u>по графу состояний</u>: количество дифференцируемых уравнений равно количеству состояний,

слева в уравнении стоит производная вероятности i -го состояния, а справа сумма произведений вероятностей всех состояний, из которых ведут стрелки в данное, умноженные на соответствующие эффективности потоков событий — суммарная эффективность всех суммарных потоков умножение на вероятность этого состояния.

(уравнение Эрланга в следующем вопросе)

48. СМО с отказами.

Системы массового обслуживания делятся на системы с отказами и системы с ожиданием.

В системах с отказами заявка, поступившая в момент, когда все каналы обслуживания заняты, немедленно получает отказ, покидает систему и в дальнейшем в процессе обслуживания не участвует.


Пусть имеется п-канальная СМО с отказами. Рассмотрим конечное множество состояний этой системы:

 z_0 – свободны все каналы;

 z_1 — занят один канал;

 z_k — заняты k каналов;

 z_n — заняты все n каналов.



Определим вероятности состояния системы pk(t) для любого момента времени в предположении, что поток заявок простейший, с интенсивностью λ , время обслуживания показательное, с параметром μ .

Поскольку оба потока заявок в системе (заявок и обслуживания) являются простейшими, то процесс, протекающий в системе будет марковским.

Очевидно, что для любого момента времени

$$\sum_{k=0}^{n} p_k(t) = 1$$

Составим дифференциальные уравнения для всех вероятностей состояний системы. Для этого, зафиксируем момент времени t и найдем вероятность $pk(t+\Delta t)$ того, что в момент $(t+\Delta t)$ система будет находиться в состоянии zk.

Для состояния z0 это может произойти двумя способами:

событие A-в момент времени t система находилась s состоянии z0 и осталась s этом состоянии. Вероятность этого события равна вероятности того, что за время Δt на вход системы не пришла ни одной заявки:

$$e^{-\lambda \cdot \Delta t} \approx 1 - \lambda \cdot \Delta t$$
.

Следовательно, $P(A)=p0(t)(1-\lambda \Delta t)$.

событие B — вероятность того, что система была в состоянии z1 и перешла в состояние z0. Вероятность этого события равна:

$$1 - e^{-\mu \cdot \Delta t} \approx \mu \cdot \Delta t.$$

Следовательно, $P(B)=p1(t)\mu \Delta t$.

Таким образом:

 $pO(t+\Delta t)=pO(t)(1-\lambda'\Delta t)+pI(t)\mu'\Delta t.$

$$\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t).$$

Аналогично составляются дифференциальные уравнения для других состояний системы. Для состояния zk вероятность $pk(t+\Delta t)$ определиться как сумма вероятностей трех событий:

событие A-в момент времени t система находилась s состоянии zk и осталась s этом состоянии. Вероятность этого события равна вероятности того, что за время Δt на вход системы не пришла ни одной заявки и ни одна из k заявок из системы не ушла (не обслужилась):

$$e^{-\lambda \cdot \Delta t} (e^{-\mu \Delta t})^k = e^{-(\lambda + k\mu)\Delta t} \approx 1 - (\lambda + k\mu) \cdot \Delta t.$$

Следовательно, $P(A)=pk(t)[1-(\lambda+k\mu\mu)\Delta t]$.

событие B — вероятность того, что система была в состоянии zk-l и перешла в состояние zk. (пришла одна заявка). Вероятность этого события равна:

 $P(B)=pk-1(t)\lambda \Delta t$.

событие C – вероятность того, что система была в состоянии zk+1 и перешла в состояние zk. (обслужена одна заявка). Вероятность этого события равна:

$$P(C)=pk+1(t)(k+1)\mu \Delta t$$
.

Таким образом:

 $pk(t+\Delta t) = pk(t)[1-(\lambda+k\mu\mu)\Delta t] + pk-1(t)\lambda\Delta t + pk+1(t)(k+1)\mu\Delta t.$

$$\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu) p_k(t) + (k+1)\mu p_{k+1}(t).$$

Составим уравнение для последней вероятности рп:

 $pn(t+\Delta t)\approx pn(t)(1-n\mu \Delta t)+pn-1(t)\lambda \Delta t$.

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = \lambda p_n(t) - n\mu p_{n-1}(t).$$

Таким образом, получена система дифференциальных уравнений для вероятностей состояний системы:

$$\begin{cases}
\frac{dp_0(t)}{dt} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t), \\
\dots \\
\frac{dp_k(t)}{dt} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu) p_k(t) + (k+1)\mu p_{k+1}(t). \\
\dots \\
(0 < k < n),
\end{cases}$$

$$\frac{dp_n(t)}{dt} = \lambda p_n(t) - n\mu p_{n-1}(t).$$

Эти уравнения называются уравнениями Эрланга.

Вероятности $p_k(t)$ характеризуют среднюю загрузку системы и ее изменение с течением времени.

Вероятность $p_n(t) = P_{om\kappa}$ есть вероятность того, что заявка, пришедшая в систему в момент времени t получит отказ.

Величина $q(t)=1-p_n(t)$ называется пропускной способностью системы.

Введем обозначение $\alpha = \lambda/\mu$ и назовем величину α *приведенной плотностью потока заявок*. Эта величина есть также среднее число заявок, приходящееся на среднее время обслуживания одной заявки: $\alpha = \lambda m_{\text{обсл}}$.

В новых обозначениях вероятности р_к принимает вид:

$$p_k = \frac{\alpha^k}{k!} p_0.$$

Приведенные выше формулы выражают вероятности p_k через p_0 . Для того, чтобы выразить эти вероятности через характеристики системы α и n, воспользуемся условием нормировки:

$$\sum_{k=0}^{n} p_k = p_0 \sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^k}{k!} = 1,$$

откуда

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^n \frac{\alpha^k}{k!}}.$$

Окончательное выражение для вероятностей состояния системы принимают вид:

$$p_{k} = \frac{\frac{a^{k}}{k!}}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^{k}}{k!}}$$
 (0\leq k\leq n).

Вероятность отказа (все каналы заняты):

$$P_{om\kappa} = p_n = \frac{\frac{\alpha^n}{n!}}{\sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!}}.$$

Для одноканальной системы (n=1):

$$P_{om\kappa} = p_1 = \frac{\alpha}{1+\alpha}$$
.

Относительная пропускная способность:

$$q = 1 - P_{om\kappa} = \frac{1}{1 + \alpha}$$
.

Формулы Эрланга и их следствия были получены в предположении о показательном распределении времени обслуживания заявок. Однако исследования показали, что эти формулы справедливы при любом законе распределения времени обслуживания, лишь бы входной поток был простейшим.

49. СМО с ожиданием

Система массового обслуживания называется системой с ожиданием, если заявка, заставшая все каналы занятыми, становится в очередь и ждет, пока не освободится какой-нибудь канал.

Если время ожидания заявки в очереди ничем не ограничено, то система называется *чистой системой с ожиданием*. Если оно ограничено некоторыми условиями, то система называется системой смешанного типа. Ограничения, наложенные на ожидание могут быть различного типа, например:

- ограничение на время пребывания заявки в очереди;
- ограничение на длину очереди;
- ограничение на время пребывания заявки в системе.

В системах с ожиданием существенную роль играет так называемая дисциплина очереди. Каждый тип системы с ожиданием имеет свои особенности и математическую теорию. Мы остановимся на простейшем случае смешанной системы, являющимся обобщением задачи Эрланга для системы с отказами.

Рассмотрим СМО с п каналами, на вход которой поступает простейший поток с параметром λ . Время обслуживания заявок также имеет показательное распределение с параметром μ . Заявка, заставшая все каналы занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания. Время ожидания заявки в очереди ограничено некоторым сроком $T_{\text{ож}}$. Если до истечения этого срока заявка не будет обслужена, то она покидает систему. Срок ожидания обслуживания будем полагать случайной величиной с показательным распределением и параметром ν . Очевидно, что при $\nu \rightarrow \infty$, система смешанного типа превращается в чистую систему с отказами, а при $\nu \rightarrow 0$, система смешанного типа превращается в чистую систему с ожиданиями.

Отметим, что в предположении о показательном распределении срока ожидания пропускная способность системы не зависит от того, обслуживаются ли заявки в порядке очереди ли в случайно порядке: для каждой заявки закон распределения оставшегося времени ожидания не зависит от того, сколько времени заявка стояла в очереди.

• для любого k
$$\leq$$
n $p_k = \frac{\lambda^k}{k!\mu^k} p_0;$

• для любого s
$$\geq$$
1: $p_{n+s} = \frac{\lambda^{n+s} p_0}{n! \mu^n \prod_{m=1}^s (n\mu + m\nu)}$.

В приведенных выше формулах в качестве сомножителя присутствует вероятность р₀. Определим эту вероятность из дополнительного условия:

$$p_0 \left\{ \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda^k}{k! \mu^k} + \sum_{s=1}^{\infty} \frac{\lambda^{n+s}}{n! \mu^n \prod_{m=1}^{s} (n\mu + m\nu)} \right\} = 1$$

Введем обозначения:

$$\lambda\!/\mu\!\!=\!\!\lambda m_{to\text{dcn}}\!\!=\alpha; \hspace{1cm} \nu\!/\mu\!\!=\!\!\nu m_{to\text{dcn}}\!\!=\beta.$$

Параметра α и β выражают соответственно среднее число заявок и среднее число необслуженных заявок приходящееся на среднее время обслуживания одной заявки.

В новых обозначениях приведенные выше выражения принимают вид:

$$p_{k} = \frac{\alpha^{k}}{k!} p_{0}; \qquad (0 < k \le n)$$

$$p_{n+s} = \frac{\frac{\alpha^{n+s}}{n!} p_{0}}{\prod_{m=1}^{s} (n+m\beta)}; \qquad (s \ge 1).$$

Зная вероятности состояния системы можно определить и другие интересующие нас характеристики, в частности вероятность того, что заявка покинет систему не обслуженной. Определим эту вероятность из следующих соображений: при установившемся режиме вероятность $P_{\rm H}$ есть отношение среднего числа заявок, уходящих из очереди в единицу времени. Определим среднее число заявок, находящихся в очереди:

$$m_s = \sum_{s=1}^{\infty} s p_{n+s}.$$

Чтобы найти вероятность $P_{\rm H}$, нужно среднее число заявок в очереди умножить на среднюю плотность уходов (определим среднее число заявок, покидающих систему) и умножим на интенсивность входного потока заявок:

$$P_{\scriptscriptstyle H} = m_{\scriptscriptstyle S} \cdot \frac{v}{\lambda} = \frac{\beta}{\alpha} m_{\scriptscriptstyle S}.$$

Относительная пропускная способность системы: q=1-Pн.

Очевидно, что пропускная система с ожиданиями выше, чем пропускная способность системы с отказами и пропускная способность увеличивается с увеличением среднего времени ожидания mtox=1/v.

Рассмотрим, во что превратиться система с ожиданиями при изменении параметра β . Очевидно, что при $\beta \to \infty$ система с ожиданиями превращается в чистую систему с отказами, а при $\beta \to 0$ — в чистую систему с ожиданиями. В такой системе вероятность того, что заявка уйдет из системы не обслуженной, равна нулю. Однако, в такой системе не всегда имеется предельный стационарный режим при $t\to\infty$. Такой режим существует только при $\alpha < n$, т.е., когда среднее число заявок, приходящееся на время обслуживания одной заявки не выходит за пределы возможностей n-канальной системы. В противном случае, число заявок в очереди будет неограниченно возрастать.

Полагая, что $\alpha < n$, найдем предельные вероятности состояния системы ($\beta \rightarrow 0$):

$$p_{0} = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^{k}}{k!} + \frac{\alpha^{n}}{n!} \sum_{s=1}^{\infty} \frac{\alpha^{s}}{n^{s}}} = \frac{1}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^{k}}{k!} + \frac{\alpha^{n+1}}{n!(n-\alpha)}}.$$

Отсюда найдем:

$$p_{k} = \frac{\frac{\alpha^{k}}{k!}}{\sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha^{k}}{k!} + \frac{\alpha^{n+1}}{n!(n-\alpha)}}$$
 (0\leq k\leq n).

$$p_{n+s} = \frac{\frac{\alpha}{n!n^s}}{\sum_{k=0}^n \frac{\alpha^k}{k!} + \frac{\alpha^{n+1}}{n!(n-\alpha)}}$$
 (s\ge 0).

Среднее число заявок в очереди:

$$m_s = \frac{\frac{\alpha^{n+1}}{n \cdot n! (1 - \frac{\alpha}{n})^2}}{\sum_{k=0}^n \frac{\alpha^k}{k!} + \frac{\alpha^{n+1}}{n! (n - \alpha)}}.$$