Менеджер памяти — часть компьютерной программы (как прикладной, так и операционной системы), обрабатывающая запросы на выделение и освобождение оперативной памяти или (для некоторых архитектур ЭВМ) запросы на включение заданной области памяти в адресное пространство процессора.

Основное назначение менеджера памяти в первом смысле — реализация динамической памяти.

Менеджеры памяти часто образуют иерархию: нижестоящие менеджеры задействуют какиелибо закономерности выделения-освобождения памяти и этим снижают нагрузку на вышестоящие. Например:

- Системный. Сверху находится менеджер памяти, встроенный в ОС. Он вносит ту или иную страницу в адресное пространство процесса а значит, работает с дискретностью в 4 килобайта и очень медленный.
- Принадлежащий процессу. Менеджер памяти, встроенный в стандартную библиотеку языка программирования, берёт у ОС блоки памяти «оптом» и раздаёт их сообразно с нуждами программиста. При этом он знает, что память отдаётся только одному процессу а значит, синхронизация потоков производится не мютексами, а фьютексами. И переключение в режим ядра происходит в двух случаях: либо когда «оперативного запаса» памяти не хватает и нужно обратиться к ОС, либо когда один из потоков «натыкается» на занятый фьютекс.
- Специализированные. Некоторые динамические структуры данных, например, std::vector, также берут память у стандартной библиотеки с запасом (например, блоками по 16 элементов). Таким образом, элементы добавляются по одному, но обращение к вышестоящему менеджеру происходит один раз за 16 элементов. Объектный пул выделяет память под объекты конкретного типа и удобен, если они выделяются- освобождаются в больших количествах, и т. д.

Страничная память — способ организации виртуальной памяти, при котором единицей отображения виртуальных адресов на физические является регион постоянного размера (т. н. страница). Типичный размер 4096 байт, для некоторых архитектур до 128 КБ. Поддержка такого режима присутствует в большинстве 32битных и 64битных процессоров. Такой режим является классическим для почти всех современных ОС, в том числе Windows и семейства UNIX. Широкое использование такого режима началось с процессора VAX и ОС VMS с конца 70х годов (по некоторым сведениям, первая реализация). В семействе х86 поддержка появилась с поколения 386, оно же первое 32битное поколение.

Решаемые задачи

- поддержка изоляции процессов и защиты памяти путём создания своего собственного виртуального адресного пространства для каждого процесса
- поддержка изоляции области ядра от кода пользовательского режима
- поддержка памяти «только для чтения» и неисполняемой памяти
- поддержка отгрузки давно не используемых страниц в область подкачки на диске (см. свопинг)
- поддержка отображённых в память файлов, в том числе загрузочных модулей
- поддержка разделяемой между процессами памяти, в том числе с копированием-позаписи для экономии физических страниц
- поддержка системного вызова fork() в ОС семейства UNIX

Страничная организация (paging) – стратегия управления памятью, при которой:

- логическая память делится на **страницы** смежные области одинаковой длины, обычно степень 2 (например, 512 слов);
- физическая память, соответственно, делится на фреймы такого же размера;
- распределение логической памяти происходит с точностью до страницы;
- физическая память процесса может не быть непрерывной;

• связь между логической и физической памятью процесса осуществляется с помощью таблицы страниц – системной структуры, выделяемой процессу для трансляции его логических адресов в физические.

При страничной организации ОС хранит информацию обо всех свободных фреймах. Поскольку память выделяется с точностью до страницы, возможна внутренняя фрагментация (см. п. 16.5).

Цели страничной организации – обеспечить возможность не смежного распределения физической памяти для процессов, а также расширить пространство логической памяти.

При страничной организации логический адрес обрабатывается системой особым образом – как структура (p, d):его старшие разряды обозначают номер страницы, младшие – смещение внутри страницы. Номер страницы (p) трактуется как индекс в таблице страниц, соответствующий элемент которой содержит базовый адрес начала страницы в физической памяти. Смещение внутри страницы (d) добавляется к ее базовому адресу. В результате формируется физический адрес, передаваемый в устройство управления памятью.