**Процесс** (задача) - абстракция, описывающая выполняющуюся программу. Для ОС процесс представляет собой единицу работы, заявку на потребление системных ресурсов. Подсистема управления процессами планирует выполнение процессов, то есть распределяет процессорное время между несколькими одновременно существующими в системе процессами, а также занимается созданием и уничтожением процессов, обеспечивает процессы необходимыми системными ресурсами, поддерживает взаимодействие между процессами.

#### Состояния процессов

ВЫПОЛНЕНИЕ - активное сост, процесс непосредственно выполняется процессором; ОЖИДАНИЕ - пассивное сост, процесс заблокирован, он не может выполняться по своим внутренним причинам, он ждет осуществления некоторого события, например, завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого процесса, освобождения какоголибо необходимого ему ресурса;

ГОТОВНОСТЬ - пассивное сост, но в этом случае процесс заблокирован в связи с внешними по отношению к нему обстоятельствами: процесс имеет все требуемые для него ресурсы, он готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого процесса.

В ходе жизненного цикла каждый процесс переходит из одного состояния в другое в соответствии с алгоритмом планирования процессов, реализуемым в ОС.

# Контекст и дескриптор процесса

Создать процесс - это значит:

- 1. создать информационные структуры, описывающие данный процесс, то есть его дескриптор и контекст;
- 2. включить дескриптор нового процесса в очередь готовых процессов;
- 3. загрузить кодовый сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга.

### Алгоритмы планирования процессов

Планирование процессов включает в себя решение следующих задач:

- 1. определение момента времени для смены выполняемого процесса;
- 2. выбор процесса на выполнение из очереди готовых процессов;
- 3. переключение контекстов "старого" и "нового" процессов.
- 1, 2 решаются программными средствами, 3 аппаратно

В соответствии с алгоритмами, основанными на **квантовании**, смена активного процесса происходит, если:

- процесс завершился и покинул систему,
- произошла ошибка,
- процесс перешел в состояние ОЖИДАНИЕ,
- исчерпан квант процессорного времени, отведенный данному процессу.

Другая группа алгоритмов использует понятие приоритет процесса.

Существует две разновидности приоритетных алгоритмов: алгоритмы, использующие относительные приоритеты, и алгоритмы, использующие абсолютные приоритеты.

#### Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования

Существует два основных типа процедур планирования процессов - вытесняющие (preemptive) и невытесняющие (non-preemptive).

Non-preemptive multitasking - невытесняющая многозадачность -

активный процесс выполняется до тех пор, пока он сам, по собственной инициативе, не отдаст управление планировщику ОС для того, чтобы тот выбрал из очереди другой, готовый к выполнению процесс.

Preemptive multitasking - вытесняющая многозадачность - решение о переключении процессора с выполнения одного процесса на выполнение другого процесса принимается планировщиком ОС, а не самой активной задачей.

# Примеры классов:

Real time class - 24

High class – 13 - системные процессы, реагирующие на соответствующие события; Above normal class – 10

Normal class – 8 - большинство процессов в системе, все процессы пользователя; Below normal class – 6

Idle class – 4 –процесс активизируется только при простое других процессов;

Приоритет каждого потока складывается из приоритета его процесса и относительного приоритета самого потока.

Есть 7 относительных приоритетов потока:

- 1. Normal такой же, как у процессов
- 2. Above Normal «+1» к приоритету процесса
- 3. Bellow normal «-1» к приоритету процесса
- 4. Highest «+2»
- 5. Lowest «-2»
- 6. Time Critical устанавливает базовый приоритет потока для Real-

Time классов – 31, для остальных – 15

7. Idle – для Real-Time классов – 16, для остальных – 1

Процессорное время выделяется потокам в соответствии с их уровнем приоритета. Уровни приоритетов варьируются в диапазоне от 0 (низший) до 31 (высший).

# Распределение времени между потоками (управление приоритетами)

- Real time (реального времени) некоторые системные процессы в "особых случаях".
   Внутри классов приоритетов процессов определены уровни приоритетов потоков:
- низший, пониженный, нормальный, повышенный, высший, простаивающий, реального времени

Для управления приоритетами выполнения процессов и потоков служат следующие функции.

GetPriorityClass() – получение текущего класса приоритета для процесса.

SetPriorityClass() – установка класса приоритета для процесса.

GetThreadPriority() – получение текущего приоритета выполнения потока.

SetThreadPriority() – установка приоритета выполнения потока.