
01 Explorar y elegir.

CERRADO · EXPLORAR

Una lista que permite elegir, entender el límite y cambiar de idea.

360 × 740 px · PANTALLA EXTERIOR



1 Haz visible la elección.

El contador y el estado del botón permiten reconocer qué opciones están seleccionadas. No dependas solo del color.

2 Prueba con teclado.

Selecciona con Tab y Enter o Espacio. Mantén visible el foco y una señal de selección que no dependa solo del color.

3 Mejora opcional.

Si intentan elegir una tercera opción, explicar cómo sustituir una puede ayudar. No se prueba aparte ni añade puntos.

CONSEJO OPCIONAL · TERCERA SELECCIÓN

«Ya tienes dos. Quita una selección antes de añadir otra».

QUÉ ES LIBRE

Tarjetas, lista, iconos y estilo. Lo importante es que se pueda elegir y corregir con facilidad.

Explorar, teclado y acabado se valoran según la tabla de la rúbrica.


Distribución orientativa. Acabado, accesibilidad y funcionamiento: ver rúbrica. No es obligatorio copiar el estilo.

02 Comparar sin recordar.

ABIERTO · COMPARAR

El espacio adicional sirve para contrastar los mismos atributos, en la misma fila.

720 × 740 px · PANTALLA INTERIOR



1 Conserva el contexto.

Abrir no reinicia la selección. Las mismas dos opciones aparecen juntas y se reconocen por su nombre e imagen.

2 Compara cada servicio.

Un atributo por fila. «Sí» y «No» permiten detectar diferencias sin recorrer dos listas de servicios desordenadas.

3 Permite cambiar de idea.

Sustituye una opción conservando la otra.
Comprueba el recorrido también con teclado.
El foco debe seguir visible después del cambio.

CONSEJO OPCIONAL · UNA SELECCIÓN

«Te falta una opción».

Casa del Pinar sigue seleccionado. Elige otro alojamiento para comparar.

Sustituir una opción y conservar la otra forma parte de Explorar y comparar.


Distribución orientativa. Acabado, accesibilidad y funcionamiento: ver rúbrica. No es obligatorio copiar el estilo.

03 Continuar en Flex.

FLEX · CONTINUIDAD

La postura cambia la distribución: mirar arriba y actuar cómodamente abajo.

720 × 740 px · PANTALLA INTERIOR



1 Mantén las dos opciones.

Las imágenes apoyan la consulta. La selección sigue siendo la misma al entrar y salir de Flex.

2 Reserva el pliegue de verdad.

La franja mide 24 px. Ningún dato o control importante debe cruzarla, tampoco al desplazar el contenido.

3 Pon las acciones a mano.

La comparación y las acciones están en la mitad inferior. Basta con poder usar una acción principal, como cambiar o quitar.

PISTA DE IMPLEMENTACIÓN

358 px + 24 px + 358 px

Dos paneles con scroll independiente son una forma de respetar la franja.

Comprueba continuidad, acciones en la mitad inferior y respeto al pliegue.

Distribución orientativa. Acabado, accesibilidad y funcionamiento: ver rúbrica. No es obligatorio copiar el estilo.

+ Guardar una referencia.

OPCIONAL · REFERENCIA

Una imagen útil para recordar qué buscas mientras decides.

1 Antes de soltar

CASA DEL PINAR / PATIO DEL DUERO

La comparación permanece.

↓

Suelta aquí tu referencia

Desde la otra ventana


Elegir imagen

Destino comprensible.

2 Durante el arrastre

CASA DEL PINAR / PATIO DEL DUERO

La comparación permanece.



Suelta para guardar esta referencia.

El destino responde al gesto.

3 Después de soltar

CASA DEL PINAR / PATIO DEL DUERO

La comparación permanece.

Qué quieres recordar

(opcional)

Busco una terraza como esta.

Eliminar referencia

«Referencia guardada».

UN PROPÓSITO CONCRETO

Recordar una terraza, unas vistas o una habitación. La imagen no se convierte en un alojamiento.

ALCANCE ACOTADO

Arrastre y botón con la misma imagen. La nota sigue siendo opcional.

SIN PERDER LA COMPARACIÓN

Guarda la referencia entre contextos. Añadirla o eliminarla conserva los dos alojamientos seleccionados.

Referencia: arrastre, botón, conservación y eliminación. Puntuación: 10 / 5 / 0.

Distribución orientativa. Acabado, accesibilidad y funcionamiento: ver rúbrica. No es obligatorio copiar el estilo.