1 实验概述

在本次实验中,掌握读写硬盘,以及从实模式进入保护模式的方法,并初识保护模式,具体任务如下:

- 实验任务一: 复现 example 中用 LBA 读写硬盘的方式,并用 CHS 读取硬盘
- 实验任务二: 复现进入保护模式的 example2, 并学会用 gdb 进行调试
- 实验任务三: 在保护模式下实现字符旋转程序

2 实验过程

2.1 实验任务一

2.1.1 使用 LBA 读取硬盘

计算机启动后会自动加载 MBR(第 0 个扇区) 到内存中运行, 但 MBR 只局限于 512MB,因此我们需要在 MBR 中实现读取扇区的程序, 将一段程序从外存加载进内存中。即 bootloader, 存放在第 1-5 块扇区中。

读取硬盘时, 需要通过端口来实现:

端口 0x1f3-0x1f6 设置起始的逻辑扇区号

```
mov dx, 0x1f3
2 out dx, al ; LBA地址7~0
             ; 0x1f4
3 inc dx
4 mov al, ah
5 out dx, al ; LBA地址15~8
6 mov ax, cx
              ; 0x1f5
7 inc dx
             ; LBA 地址 23~16
8 out dx, al
9 inc dx
              ; 0x1f6
mov al, ah
and al, 0x0f
or al, 0xe0
             ; LBA 地 址 27~24
out dx, al
```

端口 0x1f2 设置读取扇区的数量, 我们采取一个一个扇区读的方式, 因此将 0x1f2 设置为 1

```
1 mov dx, 0x1f2
2 mov al, 1
3 out dx, al ; 读取1个扇区
```

端口 0x1f7 中设置读命令

```
1 mov dx, 0x1f7 ; 0x1f7
2 mov al, 0x20 ;读命令
3 out dx,al
```

请求硬盘读时, 硬盘中可能正在进行其它读写操作, 需要等待完成后才能进行硬盘读, 而硬盘的状态可通过 0x1f7 端口来访问

```
1 .waits: ;等待其它操作完成
2 in al, dx ; dx = 0x1f7
```

```
3 and al,0x88
4 cmp al,0x08
5 jnz .waits
```

最后进行硬盘读取,从 0x1f0 端口进行读取,每次读取两字节:

```
mov cx, 256
mov dx, 0x1f0 ;硬盘接口的数据端口
.readw:
in ax, dx
mov [bx], ax
add bx, 2
loop .readw
```

将上面的单个扇区读取封装为函数, 依次读入五个扇区, 最后原跳转至第一个扇区开始处, 就可以执行 bootloader 中的命令了

```
mov ax, 1
mov cx, 0
mov bx, 0x7e00
load_bootloader: ;依次读取五个硬盘
call asm_read_hard_disk
inc ax
cmp ax, 5
jle load_bootloader
jmp 0x0000:0x7e00
```

在 bootloader 中, 实现在 qemu 显示屏中显示的程序, 随后将它打包写入硬盘起始编号为 1 的扇区,共有 5 个扇区。而 MBR 写入 0 号扇区。

```
nasm -f bin bootloader.asm -o bootloader.bin
dd if=bootloader.bin of=hd.img bs=512 count=5 seek=1 conv=notrunc
nasm -f bin mbr.asm -o mbr.bin
dd if=mbr.bin of=hd.img bs=512 count=1 seek=0 conv=notrunc
```

最后启动 qemu 就可以看到结果了。

2.1.2 CHS 方式读取硬盘

CHS 模式是直接使用磁头柱面扇区来对硬盘进行寻址,其中 C、H、S 分别代表柱面、磁头、扇区。而 LBA 模式是直接通过逻辑扇区号来进行寻址。因此,两者可以相互转化,其中特别注意 LBA 的编号从 0 开始,CHS 模式的扇区号从 1 开始。

设 NS 为每磁道扇区数,NH 为磁头数,C、H、S 分别代表柱面号、磁头号、扇区号,LBA 为逻辑扇区号。磁盘寻址 按照柱面 \rightarrow 磁头 \rightarrow 扇区进行寻址,因此得到 CHS 到 LBA 的转化关系:

$$LBA = NH * NS * C + NS * H + S - 1$$

因此也可以由 LBA 逻辑扇区号反解出 C、H、S:

$$C = (LBA \div NS) \div NH \tag{1}$$

$$H = (LBA \div NS) \mod NH \tag{2}$$

$$S = (LBA \mod NS) + 1 \tag{3}$$

在实现上,应用 BIOS 的 int13h 中断,也称为直接磁盘服务。


其中运用子功能 02H 实现读扇区。在本实验中,需要读取 LBA 编号为 1-5 的扇区,对应 CHS 的起始值为 (C:0 H:0 S:2)

代码如下:

```
; bootloader 的加载地址
n mov bx, 0x7e00
                       ;功能:读扇区
2 mov ah, 02h
mov ch, 00h
                       ;柱面
                            (LBA从O开始,CHS的扇区从1开始)
4 mov cl, 02h
                       ;扇区
                       ;磁头
mov dh, 00h
6 mov al, 05h
                      ;扇区数
                       ;驱动器:80h-0FFh是硬盘
7 mov dl, 80h
8 int 13h
                 ; 跳转到bootloader
9 jmp 0x0000:0x7e00
```

2.1.3 实验结果展示

下图分别为两种方式读取硬盘的结果,由于在 qemu 上显示并无区别,故用颜色区分:



2.2 实验任务二

2.2.1 进入保护模式

进入保护模式,需要完成以下操作:

- 在 mbr 中实现硬盘的读取,从而跳转至 bootloader 中的程序
- 在 bootloader 中, 首先准备 GDT, 并将其起始地址和大小保存至寄存器 GDTR 中
- 打开第 21 根地址线
- 开启 cr0 的保护模式标志位
- 远跳转至保护模式

mbr 的实现与实验任务一相同,这里重点展示 bootloader.asm 的实现。

首先逐个准备数据段、栈段、视频段、代码段 GDT:

在此,我们主要分析各 GDT 的以下信息:

- 粒度,以字节为单位还是以 4KB 为单位,从而决定了寻址范围
- S 位, S 位是描述符类型。S=0 表示该段是系统段, S=1 表示该段位代码段或数据段
- 段基地址: 段的起始地址
- 段界限: 段的偏移地址范围

其中 GDT START ADDRESS 为 GDT 的起始位置,在内存中处于逻辑硬盘 5 之后 GDT 必须以空描述符开始:

```
nov dword [GDT_START_ADDRESS+0x00],0x00
```

2 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x04],0x00

接着是数据段 GDT: 粒度为 4KB,S=1, 段基地址为 0x00000000, 段界限为 0xfffff

1; 小端编址

```
2 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x08],0x0000ffff
```

3 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x0c],0x00cf9200

接着是堆栈段 GDT: 粒度为 1B,S=1, 基地址为 0x00000000, 段界限为 0x000000

; 小端编址

```
mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x10],0x00000000
```

3 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x14],0x00409600

接着是视频段 GDT: 粒度为 1B, 基地址为 0x000b8000, 段界限为 0x07fff

1;小端编址

2 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x18],0x80007fff

3 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x1c],0x0040920b

接着是代码段 GDT: 粒度为 4KB, 基地址为 0x00000000, 段界限为 0xfffff

1: 小端编址

2 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x20],0x0000ffff

3 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x24],0x00cf9800

由于我们创建了五个描述符,因此 GDT 界限:

8*5-1=39

因此可以初始化寄存器 GDTR

```
pgdt dw 0
```

2 dd GDT_START_ADDRESS

3;初始化描述符表寄存器GDTR

4 mov word [pgdt], 39

5 lgdt [pgdt]

接着分别打开第 21 根地址线和和设置 PE 位, 其中保护模式下中断机制尚未建立, 应禁止中断

```
in al,0x92 ; 南桥芯片内的端口
or al,0000_0010B
out 0x92,al ;打开A20

cli ;关中断
mov eax,cr0
or eax,1
mov cr0,eax ;设置PE位
```

最后远跳转进入保护模式,从而可以开始编写保护模式下的代码

```
jmp dword CODE_SELECTOR:protect_mode_begin

[bits 32]
protect_mode_begin:
```

在保护模式下,寻址方式表示为选择子:偏移地址,其中选择子的前12位为段描述符索引,因此可得各段的段选择子:

数据段:0x8 堆栈段:0x10 视频段:0x18 代码段:0x20

接着把各段选择子存入对应的段寄存器:

```
mov eax, DATA_SELECTOR ;加载数据段(0..4GB)选择子
mov ds, eax
mov es, eax
mov eax, STACK_SELECTOR
mov ss, eax
mov eax, VIDEO_SELECTOR
mov gs, eax
```

在保护模式下,寻址为选择子:偏移地址,以下为在保护模式下在 qemu 显示'enter protect mode' 的代码

```
mov ecx, protect_mode_tag_end - protect_mode_tag

mov ebx, 80 * 2

mov esi, protect_mode_tag

mov ah, 0x02

output_protect_mode_tag:

mov al, [esi]

mov word[gs:ebx], ax

add ebx, 2

inc esi

loop output_protect_mode_tag
```

2.2.2 实验结果展示

如图为 example2 的结果,上面那句'run bootloader' 是在实模式下执行显示,下面的'enter protect mode' 则是处于保护模式下



2.2.3 Debug

使用 gdb 调试工具在进入保护模式的 4 个重要步骤上设置断点, 以验证进入保护模式:

• 一、查看各 GDT 的内容

```
22 ;创建描述符,这是一个数据段,对应0~4GB的线性地址空间
                                                                   ;基地址为0,段界限为0xFFFFF
         23 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x08],0x00000ffff
24 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x0c],0x00cf9200
                                                                     ; 粒度为4KB, 存储器段描述符
         25
         26 ;建立保护模式下的堆栈段描述符
27 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0×10],0×00000000
28 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0×14],0×00409600
                                                                     ;基地址为0x00000000,界限0x0
                                                                     ; 粒度为1个字节
         29
         30 ;建立保护模式下的显存描述符
         31 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x18],0x80007fff
                                                                     ;基地址为0x000B8000,界限0x07FFF
         32 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x1c],0x0040920b
                                                                     ; 粒度为字节
         33
         34;创建保护模式下平坦模式代码段描述符
35 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x20],0x0000ffff
36 mov dword [GDT_START_ADDRESS+0x24],0x00cf9800
                                                                     ;基地址为0,段界限为0xFFFFF
                                                                      ; 粒度为4kb, 代码段描述符
         37
remote Thread 1.1 (src) In: protect_mode_begin
Breakpoint 3 at 0x7eb6: file bootloader.asm, line 61.
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 3, <a href="mailto:protect_mode_begin">protect_mode_begin</a> () at bootloader.asm:61 (gdb) x/5xg 0x8800
0x00cf92000000ffff
0x8810: 0x0040960000000000
                                     0x0040920b80007fff
0x8820: 0x00cf98000000ffff
```

如图, 在保护模式开始处设置断点, 查看上面设置的五个段描述符的值, 均与设想相同。可以看到段描述符的高位存在高地址, 因此可以判断 **Linux-0.11** 的存储方式, 是<mark>小端</mark>存储

• 二、查看第 20 根地址线是否被打开

```
40 ;初始化描述符表寄存器GDTR
41 mov word [pgdt], 39
                                   ;描述符表的界限
        42 lgdt [pgdt]
        43
        44 in al, 0x92
                                             ;南桥芯片内的端口
        45 or al,0000_0010B
        46 out 0x92, al
                                             ;打开A20
        47
        48 cli
                                             ;中断机制尚未工作
       49 mov eax, cr0
        50 or eax,1
        51 mov cr0, eax
                                             ;设置PE位
        52
        53;以下进入保护模式
remote Thread 1.1 (src) In:
(gdb) info registers al
                                  2
              0x2
(gdb) set al = \sinh(0x92)
Invalid data type for function to be called.
(gdb) n
(gdb) set al = \sinh(0x92)
Invalid data type for function to be called.
(gdb) info registers al
              0x2
```

如图,寄存器 al 已被设置为 0x2,并写入 0x92 端口,因此第 20 根地址线已被打开

• 三、查看 PE 位是否被设置

```
40 ;初始化描述符表寄存器GDTR
       41 mov word [pgdt], 39
                                  ;描述符表的界限
       42 lgdt [pgdt]
       43
       44 in al,0x92
                                           ;南桥芯片内的端口
       45 or al,0000_0010B
       46 out 0x92, al
                                           ;打开A20
       47
       48 cli
                                           ;中断机制尚未工作
       49 mov eax, cr0
       50 or eax, 1
                                           ;设置PE位
       51 mov cr0, eax
       52
       53;以下进入保护模式
remote Thread 1.1 (src) In:
(gdb) info registers al
                                 2
             0x2
(gdb) set al = \sinh(0x92)
Invalid data type for function to be called.
(gdb) n
(gdb) set al = \sinh(0x92)
Invalid data type for function to be called.
(gdb) info registers al
              0x2
                                 2
```

如图,PE 位己被设置

• 四、远跳转进入保护模式

```
48 cli
                                           ;中断机制尚未工作
       49 mov eax, cr0
       50 or eax,1
       51 mov cr0, eax
                                           ;设置PE位
       52
       53;以下进入保护模式
       54 jmp dword CODE_SELECTOR:protect_mode_begin
       55
       56;16位的描述符选择子: 32位偏移
       57;清流水线并串行化处理器
       58 [bits
       59 protect_mode_begin:
       60
                                                   :加载数据段
       61 mov eax, DATA_SELECTOR
       62 mov ds, eax
       63 mov es, eax
remote Thread 1.1 (src) In:
Invalid data type for function to be called.
(gdb) info registers al
              0x2
                                 2
al
(gdb) n
(gdb) n
(gdb) n
(gdb) n
(gdb) info registers cr0
cr0
              0x11
                                 [ ET PE ]
(gdb)
```

2.3 实验任务三

在本实验中, 改造 Lab2 中的字符旋转程序为 32 位代码, 在保护模式下运行。由于保护模式与实模式有诸多不同, 完成本实验有两大困难:

- 困难一: 在实模式中用 BIOS 中断来实现字符展示的, 在保护模式下行不通:
 - 1. 实模式下的中断向量表(IVT)和保护模式下的中断描述符表(IDT)不同。在实模式里,中断服务程序的地址是直接存储于中断向量表中的;而在保护模式下,中断服务程序的地址是通过中断描述符表中的描述符来间接指定的。要是直接沿用实模式的中断调用方法,系统就无法找到正确的中断服务程序。
 - 2. 保护模式具备特权级的概念,也就是有 0 3 四个特权级。一般来说,操作系统内核运行在特权级 0,而用户程序运行在特权级 3。若中断服务程序的描述符权限设置有误,或者中断调用时的权限不匹配,就会触发保护异常。
 - 3. 在保护模式下,段寄存器的值代表的是段选择子,而非实模式下的段基址。要是中断服务程序里未正确设置段寄存器,就可能访问到错误的内存区域。
- 困难二: 在实模式下直接输出字符到 qemu 显存中的代码,直接照搬过来也行不通: 因为段寄存器的值代表的是段选择子,不是实模式下的段基地址,因此需要重新设置段寄存器

解决方案:相比于设置中断描述符表的繁琐步骤,我选择直接将字符输出到 qemu 显存中,此方法最需要注意的是要设置好段寄存器的值为段选择子。

首先,设置段寄存器的值:

```
[bits 32]
protect_mode_begin:
mov eax, DATA_SELECTOR ;加载数据段(0..4GB)选择子
mov ds, eax
mov es, eax
mov eax, STACK_SELECTOR
mov ss, eax
```

```
8 mov eax, VIDEO_SELECTOR
9 mov gs, eax
```

清屏操作:

```
mov ecx,80*25

mov edi,0
mov ah,0x07

mov al,' '

clear:
    mov [gs:edi],ax

add edi,2
    loop clear
```

初始化存储当前输出行、列、颜色、字符,以及方向选择的寄存器:

延时,不能采用中断的方式,换成 10w 次循环以达到效果:

```
push eax
push ebx
mov ecx, 2000
delay_outer:
mov eax, 5000
delay_inner:
dec eax
jnz delay_inner
loop delay_outer
pop ebx
pop eax
```

选择运动方向:

```
cmp ebx, 0
je right
cmp ebx, 1
je down
cmp ebx, 2
je left
cmp ebx, 3
je up
```

接着是字符上下左右运动的逻辑:

```
right:
inc esi
cmp esi, 80
jb update_char
```

```
mov esi, 79
      inc ebp
      mov ebx, 1
      jmp update_char
10 down:
      inc ebp
11
      cmp ebp, 25
12
      jb update_char
13
      mov ebp, 24
14
      dec esi
      mov ebx, 2
16
      jmp update_char
18
19 left:
      dec esi
      cmp esi, 0
21
      jge update_char
22
      {\tt mov} esi, 0
23
      dec ebp
24
      mov ebx, 3
25
      jmp update_char
28 up:
      dec ebp
29
      cmp ebp, 0
30
      jge update_char
31
      mov ebp, 0
      inc esi
33
      mov ebx, 0
```

接着是每一步后更新字符和颜色的逻辑:

```
update_char:
      cmp al, '9'
      je reset_char
      inc al
      jmp update_color
6 reset_char:
      mov al, '0'
9 update_color:
      inc dl
10
      cmp d1, 255
11
      jb main
12
      mov dl, 1
13
      jmp main
14
```

2.3.1 实验结果展示



3 实验总结与心得体会

3.1

在将 mbr 与 bootloader 写入磁盘前,必须先创建足够大小的磁盘:

qemu-img create hd.img 10m

否则在做 assignment2、3 时就因磁盘太小得不到希望的结果

3.2

经过本次实验,对实模式和保护模式下的寻址,中断有了充分的认识、区分。在编写代码时需要注意区别这两种模式的特点,从而以合适的方式实现自己的程序。

3.3

在程序运行遇到问题时,要擅于利用 gdb 工具来调试。我在 assignment3 时一度遇到了字符无法显示的问题,经过调试,发现问题出在了寻址方式上,错误的运用了实模式下的寻址导致地址错误,从而得以及时修正。

4 参考资料

https://blog.csdn.net/G_Spider/article/details/6906184 https://blog.csdn.net/brainkick/article/details/7583727