socket套接字编程:

socket是一套网络编程接口,类似于中间件;.上层用户可以通过这些接口简单的完成网络通信传输; 而不需要过于关心内部的实现过程套接字编程讲的就是使用socket接口实现网络通信

socket编程: tcp/udp

传输层有两个协议: tcp/udp; 这两个协议特性各有不同,因此实现流程也稍有差别;因此需要分开来讲udp:用户数据报协议:无连接,不可靠,面向数据报;应用场景就是数据实时性大于安全性的场景--视频传输tcp:传输控制协议:面向连接,可靠传输,面向字节流;应用场景就是数据安全性大于实时性的场景--文件传输面向数据报:无连接的,不可靠的,无序的,有最大长度限制的数据传输服务面向字节流:基于连接的,可靠的,有序的,双向的字节流传输服务

网络通信,是网络中的两端主机上的进程之间的通信; 这两端有个名称:客户端/服务器端

客户端:是主动发出请求的一方主机

服务器端:是被动接收请求的一方主机

永远都是客户端主机先向服务器端发送请求

udp网络通信程序编程流程:

client:

- 1.创建套接字
- 2.为套接字绑定地址信息
- 3.发送数据
- 4.接收数据
- 5.关闭套接字

server:

- 2.为套接字绑定地址信息--向内核中创建的socket结构体添加各种地址描述信息(ip地址和端口)

绑定地址就是为了告诉操作系统,我使用了哪个地址和端口你接收到了数据,若目的地址信息和我绑定的地址 信息相同,则将数据交给我处理


并且发送数据的时候, 源端地址信息就是绑定的地址信息

3.接收数据--socket结构体中的接收缓冲区中取出数据

每个数据中都包含源地址和目的地址,因此获取数据也就获悉了对端是谁

4.发送数据--把数据拷贝到内核中的socket结构体的发送缓冲区中

操作系统这时候会在合适的时候从发送缓冲区中取出数据,然后进行数据的层层封装,最终通过网卡发送出去 5.不通信了,关闭套接字,释放资源



服务端socket只能绑定的是服务端主机上的IP地址;客户端也绑定的是自己主机上的IP地址

客户端永远都是主动发送数据的一方,意味着客户端必须知道服务端的地址信息才可以在发送数据的时候,将数据能够层层数据封装完成(网络传输的数据都应该包含:源IP地址/目的IP地址源端口/目的端口/协议)

客户端所知道的服务端地址,都是服务端告诉它的---服务器的地址通常都是永久不变的

```
socket接口的介绍:
1.创建套接字:
int socket(int domain, int type, int protocol);
                            AF INET - IPv4地址域
domain:地址域---不同的网络地址结构
type:套接字类型-流式套接字/数据报套接字
 流式套接字: 一种有序的,可靠的,双向的,基于连接的字节流传输
                                               SOCK_ STREAM
 数据报套接字:无连接的,不可靠的,有最大长度限制的传输
                                                SOCK DGRAM
protocol:使用的协议 0--不同套接字类型下的默认协议;流式套接字默认是tcp/数据报套接字默认是udp
IPPROTO TCP - tcp协议
                        IPPROTO UDP - udp协议
返回值:返回套接字的操作句柄---文件描述符
2.为套接字绑定地址信息
int bind(int sockfd, struct sockaddr *addr,socklen t len);
sockfd:创建套接字返回的操作句柄
addr:要绑定的地址信息结构
len:地址信息的长度
返回值:成功返回0;失败返回-1
用户先定义sockaddr in的IPV4地址结构,强转之后传入bind之中
bind(sockaddr*) {
 if (sockaddr->sin family == AF INET){
   这是ipv4地址结构的解析
 }else if (sockaddr->sin family == AF INET6)
bind((struct sockaddr*)&addr)
3.发送数据.
int sendto(int sockfd,char *data,int data len,int flag,struct sockaddr *dest addr,socklen t addr len);
sockfd:套接字操作句柄,发送数据就是将数据拷贝到内核的socket发送缓冲区中
data:要发送的数据的首地址
data len:要发送的数据的长度
           默认为0----表示当前操作是阻塞操作 MSG_DONTWAIT--设置为非阻塞
flag:选项参数
若发送数据的时候, socket发送缓冲区已经满了,则0默认阻塞等待; MSG DONTWAIT就是立即报错返回了
dest addr:目的端地址信息结构----表示数据要发送给谁
每一条数据都要描述源端信息(绑定的地址信息)和对端信息(当前赋予的信息)
addr len: 地址信息结构长度
返回值:成功返回实际发送的数据字节数;失败返回-1
IP地址和端口的时候说过:网络中的每条数据都需要包含源端信息和目的端信息
```

4.接收数据

int recvfrom(int sockfd, char *buf, int len, int flag, struct sockaddr *src_ addr, socklen _t *addr len); sockfd:套接字操作句柄

buf:缓冲区的首地址, 用于存放接收到的数据,从内核socket接收缓冲区中取出数据放入这个buf用户态缓冲区中

len:用户想要读取的数据长度,但是不能大于buf缓冲区的长度

flag: 0-默认阻塞操作 ---- 若缓冲区中没有数据则一直等待 MSG_ DONTWAIT 非阻塞

src_addr:接收到的数据的发送端地址--表示这个数据是谁发的,从哪来的--回复的时候就是对这个地址进行回复addr_len:输入输出型参数,用于指定想要获取多长的地址信息;获取地址之后,用于返回地址信息的实际长度返回值:成功返回实际接收到的数据字节长度:失败返回-1

5.关闭套接字

int close(int fd);

通过所学接口编写

udp客户端程序:使用c++封装一个udpsocket类,向外提供简单接口就能实现一个客户端/服务端udp服务端程序:使用C语言编写

套接字编程:.

五元组:源IP地址/源端口/目的IP地址/目的端口/通信协议---标识一条通信---每一条网络中的数据都会包含的信息

udp编程流程:

- 1.创建套接字:在内核中创建一个socket结构体, 向用户返回一个操作句柄;进程通过这个socket结构体描述网络通信所需信息与网卡建立联系
- 2.为套接字绑定地址信息:在socket结构体中描述源端地址信息(发送数据的源端地址就是绑定的地址,操作系统接收到这个绑定的地址的数据则放置到这个socket的接收缓冲区中)
- 3.服务端首先接收数据/客户端首先发送数据

接收数据:从socket的接收缓冲区中将数据拷贝到用户态(默认情况下,若缓冲区中没有数据,接收操作会阻塞) 发送数据:将用户态的数据拷贝到内核态socket的发送缓冲区中,并且告诉socket对端地址是多少,操作系统会 根据socket绑定的源端地址信息以及发送时赋予的对端地址信息,对数据进行层层封装描述,最终将数据发送 出去(若发送缓冲区中数据满了,默认情况下,则发送操作会阻塞)

4.关闭套接字:释放资源

socket编程接口介绍

1.创建套接字int socket(int domain, int type, int protocol)

(地址域---AF_INET,套接字类型----SOCK_ DGRAM,协议类型----IPPROTO_UDP)

返回值:操作句柄---文件描述符

- 2.为套接字绑定地址信息客户端通常不推荐主动绑定
 - 1.定义一个IPV4版本协议的地址结构--赋予IPv4地址信息struct sockaddr. in;
 - 2.对地址信息进行绑定int bind(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen. t addrlen);

(套接字描述符, IPv4地址结构, 地址信息长度)

返回值:失败返回-1;成功返回0;

地址需要是网络字节序的地址信息--字节序转换接口的介绍:

uint32_t htonl(uint32_t) --- 将4个字节的数据转换成网络字节序/ uint32_t ntohl(uint32_t) --将4个字节 网络字节序数据转换为主机字节序

uint16_t htons(uint16_t)---将2个字节的数据转换成网络字节序/uint16_t ntohs(uint16_t)--将2个字节网络字节序数据转换为主机字节序

uint32 t inet addr(const char *ip); --- 将字符串IP地址转换为网络字节序整数IP地址

int inet_pton(int domain, char *src, void *dst) --- 将字符串src的IP地址按照domain地址域转换网络字节序的IP地址

int inet_ntop(int domain, void *src, char *dst, int len) --将网络字节序数据按照domain地址域转换为字符串IP地址

3.接收数据

ssize_t recvfrom(int sockfd, char *buf, int len, int flag, struct sockaddr *peer, addr, socklen t *addr_len); (描述符,数据的缓冲区, 想要的数据长度, 选项-0, 数据发送端的地址信息, 地址长度); 返回值:成功返回实际接收到的数据长度;失败返回-1

4.发送数据

ssize_t sendto(int sockfd, char *data, int len, int flag, struct sockaddr *peer_addr, socklen _t addr_len); (描述符,发送的数据,数据长度, 选项-0, 对端的地址信息, 地址信息长度); 返回值:成功返回实际发送的数据长度;失败返回-1;

5.关闭套接字

int close(int fd);