

54 | 存储虚拟化(下):如何建立自己保管的单独档案库?

2019-07-31 刘超

趣谈Linux操作系统 进入课程 >



讲述:刘超

时长 16:25 大小 15.05M



上一节,我们讲了 qemu 启动过程中的存储虚拟化。好了,现在 qemu 启动了,硬盘设备文件已经打开了。那如果我们要往虚拟机的一个进程写入一个文件,该怎么做呢?最终这个文件又是如何落到宿主机上的硬盘文件的呢?这一节,我们一起来看一看。

前端设备驱动 virtio_blk

虚拟机里面的进程写入一个文件,当然要通过文件系统。整个过程和咱们在文件系统那一节讲的过程没有区别。只是到了设备驱动层,我们看到的就不是普通的硬盘驱动了,而是virtio 的驱动。

virtio 的驱动程序代码在 Linux 操作系统的源代码里面,文件名叫 drivers/block/virtio_blk.c。

```
1 static int __init init(void)
2 {
           int error;
           virtblk_wq = alloc_workqueue("virtio-blk", 0, 0);
           major = register_blkdev(0, "virtblk");
           error = register_virtio_driver(&virtio_blk);
7 .....
8 }
10 module_init(init);
11 module_exit(fini);
12
13 MODULE_DEVICE_TABLE(virtio, id_table);
14 MODULE_DESCRIPTION("Virtio block driver");
15 MODULE LICENSE("GPL");
17 static struct virtio_driver virtio_blk = {
18 .....
           .driver.name
                                           = KBUILD_MODNAME,
           .driver.owner
                                           = THIS MODULE,
           .id_table
                                           = id table,
          .probe
                                           = virtblk_probe,
22
           .remove
                                           = virtblk_remove,
24 .....
25 };
```

前面我们介绍过设备驱动程序,从这里的代码中,我们能看到非常熟悉的结构。它会创建一个 workqueue,注册一个块设备,并获得一个主设备号,然后注册一个驱动函数 virtio_blk。

当一个设备驱动作为一个内核模块被初始化的时候, probe 函数会被调用, 因而我们来看一下 virtblk_probe。

```
static int virtblk_probe(struct virtio_device *vdev)

{
    struct virtio_blk *vblk;
    struct request_queue *q;

    vdev->priv = vblk = kmalloc(sizeof(*vblk), GFP_KERNEL);
    vblk->vdev = vdev;

    vblk->sg_elems = sg_elems;

INIT_WORK(&vblk->config_work, virtblk_config_changed_work);
```

```
10 .....
           err = init vq(vblk);
           vblk->disk = alloc disk(1 << PART BITS);</pre>
           memset(&vblk->tag_set, 0, sizeof(vblk->tag_set));
           vblk->tag_set.ops = &virtio_mq_ops;
           vblk->tag_set.queue_depth = virtblk_queue_depth;
           vblk->tag_set.numa_node = NUMA_NO_NODE;
           vblk->tag_set.flags = BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE;
           vblk->tag set.cmd size =
                   sizeof(struct virtblk_req) +
                   sizeof(struct scatterlist) * sg_elems;
           vblk->tag_set.driver_data = vblk;
           vblk->tag_set.nr_hw_queues = vblk->num_vqs;
           err = blk_mq_alloc_tag_set(&vblk->tag_set);
           q = blk_mq_init_queue(&vblk->tag_set);
           vblk->disk->queue = q;
           q->queuedata = vblk;
           virtblk_name_format("vd", index, vblk->disk_name, DISK_NAME_LEN);
           vblk->disk->major = major;
           vblk->disk->first_minor = index_to_minor(index);
           vblk->disk->private_data = vblk;
           vblk->disk->fops = &virtblk fops;
           vblk->disk->flags = GENHD_FL_EXT_DEVT;
           vblk->index = index;
37
           device_add_disk(&vdev->dev, vblk->disk);
           err = device create file(disk_to_dev(vblk->disk), &dev_attr_serial);
```

在 virtblk_probe 中,我们首先看到的是 struct request_queue, 这是每一个块设备都有的一个队列。还记得吗?它有两个函数,一个是 make_request_fn 函数,用于生成 request;另一个是 request_fn 函数,用于处理 request。

这个 request_queue 的初始化过程在 blk_mq_init_queue 中。它会调用 blk_mq_init_allocated_queue->blk_queue_make_request。在这里面,我们可以将 make_request_fn 函数设置为 blk_mq_make_request, 也就是说,一旦上层有写入请 求,我们就通过 blk_mq_make_request 这个函数,将请求放入 request_queue 队列中。

另外,在 virtblk_probe 中,我们会初始化一个 gendisk。前面我们也讲了,每一个块设备都有这样一个结构。

在 virtblk probe 中,还有一件重要的事情就是, init vq 会来初始化 virtqueue。

```
■ 复制代码
```

```
1 static int init vg(struct virtio blk *vblk)
 2 {
 3
           int err;
           int i;
           vq_callback_t **callbacks;
           const char **names;
           struct virtqueue **vqs;
           unsigned short num_vqs;
           struct virtio device *vdev = vblk->vdev;
10
           vblk->vqs = kmalloc_array(num_vqs, sizeof(*vblk->vqs), GFP_KERNEL);
11
           names = kmalloc_array(num_vqs, sizeof(*names), GFP_KERNEL);
12
           callbacks = kmalloc_array(num_vqs, sizeof(*callbacks), GFP_KERNEL);
           vqs = kmalloc_array(num_vqs, sizeof(*vqs), GFP_KERNEL);
14
           for (i = 0; i < num_vqs; i++) {
                   callbacks[i] = virtblk_done;
17
                   names[i] = vblk->vqs[i].name;
           }
           /* Discover virtqueues and write information to configuration. */
21
           err = virtio_find_vqs(vdev, num_vqs, vqs, callbacks, names, &desc);
22
           for (i = 0; i < num_vqs; i++) {
                   vblk->vqs[i].vq = vqs[i];
           }
           vblk->num_vqs = num_vqs;
28 .....
29 }
```

按照上面的原理来说, virtqueue 是一个介于客户机前端和 qemu 后端的一个结构, 用于在这两端之间传递数据。这里建立的 struct virtqueue 是客户机前端对于队列的管理的数据结构, 在客户机的 linux 内核中通过 kmalloc_array 进行分配。

而队列的实体需要通过函数 virtio_find_vqs 查找或者生成,所以这里我们还把 callback 函数指定为 virtblk_done。当 buffer 使用发生变化的时候,我们需要调用这个 callback 函数进行通知。

```
2 int virtio find vqs(struct virtio device *vdev, unsigned nvqs,
                          struct virtqueue *vqs[], vq callback t *callbacks[],
                          const char * const names[],
 5
                          struct irq affinity *desc)
6 {
           return vdev->config->find_vqs(vdev, nvqs, vqs, callbacks, names, NULL, desc);
8 }
   static const struct virtio_config_ops virtio_pci_config_ops = {
           .get
                          = vp_get,
           .set
                          = vp_set,
           .generation
                          = vp_generation,
           .get_status
                          = vp_get_status,
           .set_status
                          = vp_set_status,
           .reset
                          = vp_reset,
17
           .find vqs
                          = vp_modern_find_vqs,
           .del_vqs
                          = vp_del_vqs,
           .get features
                          = vp get features,
           .finalize_features = vp_finalize_features,
21
           .bus_name
                          = vp_bus_name,
                                       171614366
           .set vq affinity = vp set vq affinity,
           .get_vq_affinity = vp_get_vq_affinity,
24 };
```

根据 virtio_config_ops 的定义, virtio_find_vqs 会调用 vp_modern_find_vqs。

```
1 static int vp_modern_find_vqs(struct virtio_device *vdev, unsigned nvqs,
                                 struct virtqueue *vqs[],
 3
                                 vq_callback_t *callbacks[],
                                 const char * const names[], const bool *ctx,
                                 struct irq affinity *desc)
6 {
 7
           struct virtio_pci_device *vp_dev = to_vp_device(vdev);
           struct virtqueue *vq;
           int rc = vp_find_vqs(vdev, nvqs, vqs, callbacks, names, ctx, desc);
           /* Select and activate all queues. Has to be done last: once we do
            * this, there's no way to go back except reset.
           list for each entry(vq, &vdev->vqs, list) {
                   vp iowrite16(vq->index, &vp dev->common->queue select);
15
                   vp iowrite16(1, &vp dev->common->queue enable);
           }
17
           return 0;
19 }
```

在 vp_modern_find_vqs 中, vp_find_vqs 会调用 vp_find_vqs_intx。

■ 复制代码

```
1 static int vp_find_vqs_intx(struct virtio_device *vdev, unsigned nvqs,
                   struct virtqueue *vqs[], vq_callback_t *callbacks[],
                   const char * const names[], const bool *ctx)
 4 {
           struct virtio_pci_device *vp_dev = to_vp_device(vdev);
           int i, err;
           vp_dev->vqs = kcalloc(nvqs, sizeof(*vp_dev->vqs), GFP_KERNEL);
           err = request_irq(vp_dev->pci_dev->irq, vp_interrupt, IRQF_SHARED,
                           dev name(&vdev->dev), vp dev);
           vp_dev->intx_enabled = 1;
           vp_dev->per_vq_vectors = false;
12
           for (i = 0; i < nvqs; ++i) {
14
                   vqs[i] = vp_setup_vq(vdev, i, callbacks[i], names[i],
                                         ctx ? ctx[i] : false,
15
                                         VIRTIO MSI NO VECTOR);
17 .....
           }
18
19 }
```

在 vp_find_vqs_intx 中,我们通过 request_irq 注册一个中断处理函数 vp_interrupt,当设备的配置信息发生改变,会产生一个中断,当设备向队列中写入信息时,也会会产生一个中断,我们称为 vq 中断,中断处理函数需要调用相应的队列的回调函数。

然后,我们根据队列的数目,依次调用 vp_setup_vq,完成 virtqueue、vring 的分配和初始化。

```
11 .....
12
           vq = vp dev->setup vq(vp dev, info, index, callback, name, ctx,
                                  msix_vec);
13
           info->vq = vq;
           if (callback) {
15
16
                    spin_lock_irqsave(&vp_dev->lock, flags);
                    list_add(&info->node, &vp_dev->virtqueues);
17
                    spin_unlock_irqrestore(&vp_dev->lock, flags);
19
           } else {
                    INIT LIST HEAD(&info->node);
20
           }
22
           vp_dev->vqs[index] = info;
23
           return vq;
24 }
25
26 static struct virtqueue *setup_vq(struct virtio_pci_device *vp_dev,
27
                                      struct virtio_pci_vq_info *info,
28
                                      unsigned index,
                                      void (*callback)(struct virtqueue *vq),
29
                                      const char *name,
                                      bool ctx,
32
                                      u16 msix_vec)
33 {
           struct virtio_pci_common_cfg __iomem *cfg = vp_dev->common;
34
           struct virtqueue *vq;
           u16 num, off;
           int err;
           /* Select the queue we're interested in */
           vp_iowrite16(index, &cfg->queue_select);
41
42
           /* Check if queue is either not available or already active. */
43
           num = vp_ioread16(&cfg->queue_size);
44
           /* get offset of notification word for this vq */
45
46
           off = vp ioread16(&cfg->queue notify off);
47
           info->msix vector = msix vec;
49
50
           /* create the vring */
           vq = vring create virtqueue(index, num,
52
                                        SMP CACHE BYTES, &vp dev->vdev,
53
                                        true, true, ctx,
                                        vp notify, callback, name);
55
           /* activate the queue */
           vp_iowrite16(virtqueue_get_vring_size(vq), &cfg->queue_size);
57
           vp_iowrite64_twopart(virtqueue_get_desc_addr(vq),
                                 &cfg->queue_desc_lo, &cfg->queue_desc_hi);
           vp_iowrite64_twopart(virtqueue_get_avail_addr(vq),
60
                                 &cfg->queue avail lo, &cfg->queue avail hi);
           vp_iowrite64_twopart(virtqueue_get_used_addr(vq),
62
                                 &cfg->queue_used_lo, &cfg->queue_used_hi);
```

```
63 .....
 64
            return vq;
 65
    }
 66
 67
    struct virtqueue *vring_create_virtqueue(
 68
            unsigned int index,
            unsigned int num,
69
 70
            unsigned int vring_align,
 71
            struct virtio_device *vdev,
 72
            bool weak_barriers,
 73
            bool may_reduce_num,
 74
            bool context,
            bool (*notify)(struct virtqueue *),
 75
 76
            void (*callback)(struct virtqueue *),
            const char *name)
 77
 78 {
            struct virtqueue *vq;
 79
 80
            void *queue = NULL;
81
            dma_addr_t dma_addr;
 82
            size_t queue_size_in_bytes;
 83
            struct vring vring;
 84
            /* TODO: allocate each queue chunk individually */
 85
 86
            for (; num && vring_size(num, vring_align) > PAGE_SIZE; num /= 2) {
87
                     queue = vring_alloc_queue(vdev, vring_size(num, vring_align),
 88
                                                &dma_addr,
 89
                                                GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_ZERO);
                     if (queue)
90
                             break;
            }
93
 94
            if (!queue) {
                     /* Try to get a single page. You are my only hope! */
96
                     queue = vring_alloc_queue(vdev, vring_size(num, vring_align),
                                                &dma_addr, GFP_KERNEL|__GFP_ZERO);
            }
            queue_size_in_bytes = vring_size(num, vring_align);
101
            vring_init(&vring, num, queue, vring_align);
            vq = __vring_new_virtqueue(index, vring, vdev, weak_barriers, context, notify,
104
            to_vvq(vq)->queue_dma_addr = dma_addr;
106
            to_vvq(vq)->queue_size_in_bytes = queue_size_in_bytes;
107
            to_vvq(vq)->we_own_ring = true;
109
            return vq;
110 }
```

在 vring_create_virtqueue 中,我们会调用 vring_alloc_queue,来创建队列所需要的内存空间,然后调用 vring_init 初始化结构 struct vring,来管理队列的内存空间,调用 __vring_new_virtqueue,来创建 struct vring_virtqueue。

这个结构的一开始,是 struct virtqueue,它也是 struct virtqueue 的一个扩展,紧接着后面就是 struct vring。

```
struct vring_virtqueue {
struct virtqueue vq;

/* Actual memory layout for this queue */
struct vring vring;

......

}
```

至此我们发现,虚拟机里面的 virtio 的前端是这样的结构: struct virtio_device 里面有一个 struct vring_virtqueue,在 struct vring_virtqueue 里面有一个 struct vring。

中间 virtio 队列的管理

还记不记得我们上面讲 qemu 初始化的时候, virtio 的后端有数据结构 VirtlODevice, VirtQueue 和 vring 一模一样,前端和后端对应起来,都应该指向刚才创建的那一段内存。

现在的问题是,我们刚才分配的内存在客户机的内核里面,如何告知 qemu 来访问这段内存呢?

别忘了, qemu 模拟出来的 virtio block device 只是一个 PCI 设备。对于客户机来讲,这是一个外部设备,我们可以通过给外部设备发送指令的方式告知外部设备,这就是代码中 vp_iowrite16 的作用。它会调用专门给外部设备发送指令的函数 iowrite,告诉外部的 PCI 设备。

告知的有三个地址 virtqueue_get_desc_addr、virtqueue_get_avail_addr, virtqueue_get_used_addr。从客户机角度来看,这里面的地址都是物理地址,也即

GPA(Guest Physical Address)。因为只有物理地址才是客户机和 qemu 程序都认可的地址,本来客户机的物理内存也是 qemu 模拟出来的。

在 qemu 中,对 PCI 总线添加一个设备的时候,我们会调用 virtio_pci_device_plugged。

```
■ 复制代码
```

```
1 static void virtio_pci_device_plugged(DeviceState *d, Error **errp)
 2 {
       VirtIOPCIProxy *proxy = VIRTIO_PCI(d);
       memory_region_init_io(&proxy->bar, OBJECT(proxy),
                                 &virtio pci config ops,
                                 proxy, "virtio-pci", size);
7
8 .....
9 }
10
11 static const MemoryRegionOps virtio_pci_config_ops = {
      .read = virtio pci config read,
13
      .write = virtio_pci_config_write,
      .impl = {
           .min access size = 1,
           .max_access_size = 4,
17
      },
18
       .endianness = DEVICE_LITTLE_ENDIAN,
19 };
```

在这里面,对于这个加载的设备进行 I/O 操作,会映射到读写某一块内存空间,对应的操作为 virtio_pci_config_ops,也即写入这块内存空间,这就相当于对于这个 PCI 设备进行某种配置。

对 PCI 设备进行配置的时候,会有这样的调用链:virtio_pci_config_write->virtio_ioport_write->virtio_queue_set_addr。设置 virtio 的 queue 的地址是一项很重要的操作。


```
void virtio_queue_set_addr(VirtIODevice *vdev, int n, hwaddr addr)

vdev->vq[n].vring.desc = addr;


virtio_queue_update_rings(vdev, n);
}
```

←

从这里我们可以看出,qemu 后端的 VirtlODevice 的 VirtQueue 的 vring 的地址,被设置成了刚才给队列分配的内存的 GPA。



接着,我们来看一下这个队列的格式。



```
1 /* Virtio ring descriptors: 16 bytes. These can chain together via "next". */
2 struct vring_desc {
           /* Address (guest-physical). */
3
           __virtio64 addr;
           /* Length. */
5
           __virtio32 len;
           /* The flags as indicated above. */
           __virtio16 flags;
           /* We chain unused descriptors via this, too */
9
           __virtio16 next;
10
11 };
12
13 struct vring_avail {
          __virtio16 flags;
          __virtio16 idx;
15
           __virtio16 ring[];
16
17 };
18
19 /* u32 is used here for ids for padding reasons. */
20 struct vring_used_elem {
```

```
/* Index of start of used descriptor chain. */
           virtio32 id;
           /* Total length of the descriptor chain which was used (written to) */
           __virtio32 len;
25 };
27 struct vring_used {
           __virtio16 flags;
            _virtio16 idx;
           struct vring_used_elem ring[];
30
31 };
33 struct vring {
          unsigned int num;
          struct vring_desc *desc;
           struct vring avail *avail;
          struct vring_used *used;
41 };
```

vring 包含三个成员:

vring_desc 指向分配的内存块,用于存放客户机和 qemu 之间传输的数据。
avail->ring[] 是发送端维护的环形队列,指向需要接收端处理的 vring_desc。
used->ring[] 是接收端维护的环形队列,指向自己已经处理过了的 vring desc。

数据写入的流程

接下来,我们来看,真的写入一个数据的时候,会发生什么。

按照上面 virtio 驱动初始化的时候的逻辑, blk_mq_make_request 会被调用。这个函数比较复杂,会分成多个分支,但是最终都会调用到 request_queue 的 virtio_mq_ops 的 queue rq 函数。

```
1 struct request_queue *q = rq->q;
2 q->mq_ops->queue_rq(hctx, &bd);
3
4 static const struct blk_mq_ops virtio_mq_ops = {
```

```
.queue_rq = virtio_queue_rq,
.complete = virtblk_request_done,
.init_request = virtblk_init_request,
.map_queues = virtblk_map_queues,
};
```

根据 virtio_mq_ops 的定义,我们现在要调用 virtio_queue_rq。

```
■复制代码
```

```
1 static blk_status_t virtio_queue_rq(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
 2
                              const struct blk_mq_queue_data *bd)
 3 {
           struct virtio_blk *vblk = hctx->queue->queuedata;
           struct request *req = bd->rq;
           struct virtblk req *vbr = blk mq rq to pdu(req);
7 .....
          err = virtblk_add_req(vblk->vqs[qid].vq, vbr, vbr->sg, num);
9 .....
           if (notify)
10
                   virtqueue_notify(vblk->vqs[qid].vq);
11
           return BLK_STS_OK;
13 }
```

在 virtio_queue_rq 中,我们会将请求写入的数据,通过 virtblk_add_req 放入 struct virtqueue。

因此,接下来的调用链为:virtblk_add_req->virtqueue_add_sgs->virtqueue_add。

```
1 static inline int virtqueue_add(struct virtqueue *_vq,
                                    struct scatterlist *sgs[],
                                    unsigned int total_sg,
 3
                                    unsigned int out_sgs,
                                    unsigned int in sgs,
                                    void *data,
                                    void *ctx,
                                    gfp_t gfp)
8
9 {
           struct vring virtqueue *vq = to vvq( vq);
10
           struct scatterlist *sg;
11
           struct vring_desc *desc;
12
```

```
13
           unsigned int i, n, avail, descs used, uninitialized var(prev), err idx;
           int head;
           bool indirect;
16
   . . . . . .
17
           head = vq->free_head;
18
           indirect = false;
19
           desc = vq->vring.desc;
21
           i = head;
           descs used = total sg;
22
           for (n = 0; n < out_sgs; n++) {
25
                   for (sg = sgs[n]; sg; sg = sg_next(sg)) {
                            dma_addr_t addr = vring_map_one_sg(vq, sg, DMA_TO_DEVICE);
27
                            desc[i].flags = cpu_to_virtio16(_vq->vdev, VRING_DESC_F_NEXT);
28
                            desc[i].addr = cpu_to_virtio64(_vq->vdev, addr);
                            desc[i].len = cpu_to_virtio32(_vq->vdev, sg->length);
                            prev = i;
                            i = virtio16_to_cpu(_vq->vdev, desc[i].next);
                    }
           }
           /* Last one doesn't continue. */
           desc[prev].flags &= cpu_to_virtio16(_vq->vdev, ~VRING_DESC_F_NEXT);
           /* We're using some buffers from the free list. */
40
           vq->vq.num_free -= descs_used;
41
42
           /* Update free pointer */
           vq->free_head = i;
43
44
           /* Store token and indirect buffer state. */
           vq->desc state[head].data = data;
46
48
           /* Put entry in available array (but don't update avail->idx until they do sync
           avail = vq->avail idx shadow & (vq->vring.num - 1);
49
           vq->vring.avail->ring[avail] = cpu_to_virtio16(_vq->vdev, head);
51
52
           /* Descriptors and available array need to be set before we expose the new avail
           virtio wmb(vq->weak barriers);
           vq->avail idx shadow++;
           vq->vring.avail->idx = cpu_to_virtio16(_vq->vdev, vq->avail_idx_shadow);
           vq->num added++;
57 .....
           return 0;
58
59 }
```

4

在 virtqueue_add 函数中,我们能看到,free_head 指向的整个内存块空闲链表的起始位置,用 head 变量记住这个起始位置。

接下来,i 也指向这个起始位置,然后是一个 for 循环,将数据放到内存块里面,放的过程中,next 不断指向下一个空闲位置,这样空闲的内存块被不断的占用。等所有的写入都结束了,i 就会指向这次存放的内存块的下一个空闲位置,然后 free_head 就指向 i , 因为前面的都填满了。

至此,从 head 到 i 之间的内存块,就是这次写入的全部数据。

于是,在 vring 的 avail 变量中,在 ring[] 数组中分配新的一项,在 avail 的位置,avail 的计算是 avail_idx_shadow & (vq->vring.num - 1),其中,avail_idx_shadow 是上一次的 avail 的位置。这里如果超过了 ring[] 数组的下标,则重新跳到起始位置,就说明是一个环。这次分配的新的 avail 的位置就存放新写入的从 head 到 i 之间的内存块。然后是avail_idx_shadow++,这说明这一块内存可以被接收方读取了。

接下来,我们回到 virtio_queue_rq,调用 virtqueue_notify 通知接收方。而 virtqueue_notify 会调用 vp_notify。

然后,我们写入一个I/O会触发VM exit。我们在解析CPU的时候看到过这个逻辑。

```
1 int kvm_cpu_exec(CPUState *cpu)
2 {
3    struct kvm_run *run = cpu->kvm_run;
4    int ret, run_ret;
5    ......
6    run_ret = kvm_vcpu_ioctl(cpu, KVM_RUN, 0);
7    ......
```

```
switch (run->exit_reason) {
 9
           case KVM_EXIT_IO:
               DPRINTF("handle io\n");
10
                /* Called outside BQL */
11
                kvm_handle_io(run->io.port, attrs,
12
13
                               (uint8_t *)run + run->io.data_offset,
                              run->io.direction,
14
15
                              run->io.size,
                              run->io.count);
17
               ret = 0;
               break;
19
       }
20 .....
21 }
```

这次写入的也是一个 I/O 的内存空间,同样会触发 virtio_ioport_write, 这次会调用 virtio_queue_notify。

```
void virtio_queue_notify(VirtIODevice *vdev, int n)

{
    VirtQueue *vq = &vdev->vq[n];
    ......
    if (vq->handle_aio_output) {
        event_notifier_set(&vq->host_notifier);
    } else if (vq->handle_output) {
            vq->handle_output(vdev, vq);
        }
}

10 }
```

virtio_queue_notify 会调用 VirtQueue 的 handle_output 函数,前面我们已经设置过这个函数了,是 virtio_blk_handle_output。

接下来的调用链为:virtio_blk_handle_output->virtio_blk_handle_output_do->virtio_blk_handle_vq。

```
bool virtio_blk_handle_vq(VirtIOBlock *s, VirtQueue *vq)

VirtIOBlockReq *req;

MultiReqBuffer mrb = {};
```

```
bool progress = false;
   . . . . . .
       do {
           virtio_queue_set_notification(vq, 0);
10
           while ((req = virtio_blk_get_request(s, vq))) {
                progress = true;
11
                if (virtio_blk_handle_request(req, &mrb)) {
12
                    virtqueue_detach_element(req->vq, &req->elem, 0);
                    virtio blk free request(reg);
14
                    break;
15
                }
           }
17
           virtio_queue_set_notification(vq, 1);
       } while (!virtio_queue_empty(vq));
20
       if (mrb.num regs) {
           virtio_blk_submit_multireq(s->blk, &mrb);
23
24
       }
26
       return progress;
27 }
```

在 virtio_blk_handle_vq 中,有一个 while 循环,在循环中调用函数 virtio_blk_get_request 从 vq 中取出请求,然后调用 virtio_blk_handle_request 处理从 vq 中取出的请求。

我们先来看 virtio blk get request。

```
15
       MemoryRegionCache *desc cache;
       int64_t len;
       VirtIODevice *vdev = vq->vdev;
17
       VirtQueueElement *elem = NULL;
       unsigned out_num, in_num, elem_entries;
20
       hwaddr addr[VIRTQUEUE_MAX_SIZE];
       struct iovec iov[VIRTQUEUE_MAX_SIZE];
21
22
       VRingDesc desc;
       int rc;
24 .....
       /* When we start there are none of either input nor output. */
       out_num = in_num = elem_entries = 0;
27
28
       max = vq->vring.num;
29
30
       i = head;
       caches = vring_get_region_caches(vq);
       desc_cache = &caches->desc;
       vring_desc_read(vdev, &desc, desc_cache, i);
34
       /* Collect all the descriptors */
       do {
           bool map ok;
           if (desc.flags & VRING DESC F WRITE) {
               map_ok = virtqueue_map_desc(vdev, &in_num, addr + out_num,
42
                                            iov + out_num,
43
                                            VIRTQUEUE MAX SIZE - out num, true,
                                            desc.addr, desc.len);
45
           } else {
               map_ok = virtqueue_map_desc(vdev, &out_num, addr, iov,
                                            VIRTQUEUE_MAX_SIZE, false,
                                            desc.addr, desc.len);
48
49
           }
50
   . . . . . .
51
           rc = virtqueue read next desc(vdev, &desc, desc cache, max, &i);
       } while (rc == VIRTQUEUE READ DESC MORE);
53 .....
54
       /* Now copy what we have collected and mapped */
       elem = virtqueue_alloc_element(sz, out_num, in_num);
       elem->index = head;
57
       for (i = 0; i < out num; i++) {
           elem->out_addr[i] = addr[i];
           elem->out_sg[i] = iov[i];
61
       for (i = 0; i < in num; i++) {
           elem->in_addr[i] = addr[out_num + i];
62
           elem->in_sg[i] = iov[out_num + i];
63
64
       }
65
66
       vq->inuse++;
```

```
67 .....
68 return elem;
69 }
```

我们可以看到, virtio_blk_get_request 会调用 virtqueue_pop。在这里面,我们能看到对于 vring 的操作,也即从这里面将客户机里面写入的数据读取出来,放到 VirtlOBlockReq 结构中。

接下来,我们就要调用 virtio_blk_handle_request 处理这些数据。所以接下来的调用链为: virtio_blk_handle_request->virtio_blk_submit_multireq->submit_requests。

```
1 static inline void submit_requests(BlockBackend *blk, MultiReqBuffer *mrb,int start, int
 3
       QEMUIOVector *giov = &mrb->regs[start]->giov;
       int64_t sector_num = mrb->reqs[start]->sector_num;
       bool is write = mrb->is write;
 7
       if (num_reqs > 1) {
 8
           int i:
           struct iovec *tmp_iov = qiov->iov;
10
           int tmp_niov = qiov->niov;
           gemu iovec init(giov, niov);
12
13
           for (i = 0; i < tmp niov; i++) {
               qemu_iovec_add(qiov, tmp_iov[i].iov_base, tmp_iov[i].iov_len);
15
           }
           for (i = start + 1; i < start + num reqs; i++) {</pre>
17
               qemu_iovec_concat(qiov, &mrb->reqs[i]->qiov, 0,
                                  mrb->reqs[i]->qiov.size);
19
               mrb->reqs[i - 1]->mr_next = mrb->reqs[i];
20
           }
           block_acct_merge_done(blk_get_stats(blk),
                                  is write ? BLOCK ACCT WRITE : BLOCK ACCT READ,
                                  num reqs - 1);
       }
27
       if (is write) {
29
           blk aio pwritev(blk, sector num << BDRV SECTOR BITS, qiov, 0,
                            virtio_blk_rw_complete, mrb->reqs[start]);
       } else {
           blk_aio_preadv(blk, sector_num << BDRV_SECTOR_BITS, qiov, 0,</pre>
                           virtio_blk_rw_complete, mrb->reqs[start]);
```

```
34 }
35 }
```

在 submit_requests 中,我们看到了 BlockBackend。这是在 qemu 启动的时候,打开 qcow2 文件的时候生成的,现在我们可以用它来写入文件了,调用的是 blk aio pwritev。

■ 复制代码

```
1 BlockAIOCB *blk_aio_pwritev(BlockBackend *blk, int64_t offset,
                                QEMUIOVector *qiov, BdrvRequestFlags flags,
 3
                                BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
 4 {
       return blk_aio_prwv(blk, offset, qiov->size, qiov,
                            blk_aio_write_entry, flags, cb, opaque);
 7
   }
   static BlockAIOCB *blk_aio_prwv(BlockBackend *blk, int64_t offset, int bytes,
                                    void *iobuf, CoroutineEntry co_entry,
                                    BdrvRequestFlags flags,
11
                                    BlockCompletionFunc *cb, void *opaque)
12
13 {
       BlkAioEmAIOCB *acb;
14
       Coroutine *co;
15
       acb = blk_aio_get(&blk_aio_em_aiocb_info, blk, cb, opaque);
       acb->rwco = (BlkRwCo) {
17
                   = blk,
           .blk
           .offset = offset,
19
           .iobuf = iobuf,
           .flags = flags,
           .ret
                   = NOT DONE,
       };
       acb->bytes = bytes;
       acb->has returned = false;
25
       co = qemu_coroutine_create(co_entry, acb);
       bdrv coroutine enter(blk bs(blk), co);
28
       acb->has_returned = true;
       return &acb->common;
31
32 }
```

在 blk_aio_pwritev 中,我们看到,又是创建了一个协程来进行写入。写入完毕之后调用 virtio blk rw complete->virtio blk req complete。

```
static void virtio_blk_req_complete(VirtIOBlockReq *req, unsigned char status)

VirtIOBlock *s = req->dev;
VirtIODevice *vdev = VIRTIO_DEVICE(s);

trace_virtio_blk_req_complete(vdev, req, status);

stb_p(&req->in->status, status);
virtqueue_push(req->vq, &req->elem, req->in_len);
virtio_notify(vdev, req->vq);
}
```

在 virtio_blk_req_complete 中,我们先是调用 virtqueue_push,更新 vring 中 used 变量,表示这部分已经写入完毕,空间可以回收利用了。但是,这部分的改变仅仅改变了 qemu 后端的 vring,我们还需要通知客户机中 virtio 前端的 vring 的值,因而要调用 virtio notify。virtio notify。diff 会调用 virtio irq 发送一个中断。

还记得咱们前面注册过一个中断处理函数 vp interrupt 吗?它就是干这个事情的。

■ 复制代码

就像前面说的一样 vp_interrupt 这个中断处理函数,一是处理配置变化,二是处理 I/O 结束。第二种的调用链为:vp_interrupt->vp_vring_interrupt->vring_interrupt。

```
irqreturn_t vring_interrupt(int irq, void *_vq)

{
    struct vring_virtqueue *vq = to_vvq(_vq);

.....

if (vq->vq.callback)
    vq->vq.callback(&vq->vq);

return IRQ_HANDLED;

}
```

在 vring_interrupt 中,我们会调用 callback 函数,这个也是在前面注册过的,是 virtblk_done。

接下来的调用链为: virtblk_done->virtqueue_get_buf->virtqueue_get_buf_ctx。

■ 复制代码

```
void *virtqueue_get_buf_ctx(struct virtqueue *_vq, unsigned int *len,
                               void **ctx)
 2
 3 {
           struct vring_virtqueue *vq = to_vvq(_vq);
           void *ret;
           unsigned int i;
           u16 last_used;
           last_used = (vq->last_used_idx & (vq->vring.num - 1));
           i = virtio32_to_cpu(_vq->vdev, vq->vring.used->ring[last_used].id);
10
           *len = virtio32 to cpu( vq->vdev, vq->vring.used->ring[last used].len);
11
12 .....
           /* detach_buf clears data, so grab it now. */
13
           ret = vq->desc state[i].data;
           detach_buf(vq, i, ctx);
15
           vq->last_used_idx++;
18
           return ret;
19 }
```

在 virtqueue_get_buf_ctx 中,我们可以看到,virtio 前端的 vring 中的 last_used_idx 加一,说明这块数据 qemu 后端已经消费完毕。我们可以通过 detach_buf 将其放入空闲队列中,留给以后的写入请求使用。

至此,整个存储虚拟化的写入流程才全部完成。

总结时刻

下面我们来总结一下存储虚拟化的场景下,整个写入的过程。

在虚拟机里面,应用层调用 write 系统调用写入文件。

write 系统调用进入虚拟机里面的内核,经过 VFS,通用块设备层,I/O 调度层,到达块设备驱动。

虚拟机里面的块设备驱动是 virtio_blk , 它和通用的块设备驱动一样 , 有一个 request queue , 另外有一个函数 make_request_fn 会被设置为 blk_mq_make_request , 这个函数用于将请求放入队列。

虚拟机里面的块设备驱动是 virtio_blk 会注册一个中断处理函数 vp_interrupt。当 qemu 写入完成之后,它会通知虚拟机里面的块设备驱动。

blk_mq_make_request 最终调用 virtqueue_add,将请求添加到传输队列 virtqueue中,然后调用 virtqueue_notify 通知 qemu。

在 qemu 中,本来虚拟机正处于 KVM_RUN 的状态,也即处于客户机状态。


qemu 收到通知后,通过 VM exit 指令退出客户机状态,进入宿主机状态,根据退出原因,得知有 I/O 需要处理。


qemu 调用 virtio_blk_handle_output, 最终调用 virtio_blk_handle_vq。

virtio_blk_handle_vq 里面有一个循环,在循环中, virtio_blk_get_request 函数从传输队列中拿出请求,然后调用 virtio blk handle request 处理请求。

virtio_blk_handle_request 会调用 blk_aio_pwritev, 通过 BlockBackend 驱动写入 qcow2 文件。

写入完毕之后, virtio_blk_req_complete 会调用 virtio_notify 通知虚拟机里面的驱动。数据写入完成,刚才注册的中断处理函数 vp interrupt 会收到这个通知。





课堂练习

请你沿着代码,仔细分析并牢记 virtqueue 的结构以及写入和读取方式。这个结构在下面的网络传输过程中,还要起大作用。

欢迎留言和我分享你的疑惑和见解,也欢迎收藏本节内容,反复研读。你也可以把今天的内容分享给你的朋友,和他一起学习和进步。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 53 | 存储虚拟化(上): 如何建立自己保管的单独档案库?

下一篇 55 | 网络虚拟化:如何成立独立的合作部?

精选留言(1)





每次看到文中说还记得什么什么吗,我心里总是默默回答:不记得😂

□ 1
 □ 2