


16 | 浮点数和定点数 (下): 深入理解浮点数到底有什么用?

2019-05-31 徐文浩

深入浅出计算机组成原理

进入课程 >



讲述:徐文浩

时长 12:37 大小 11.57M



上一讲,我们讲了用"浮点数"这样的数据形式,来表示一个不能确定大小的数据范围。浮点数可以大到 3.40×10^{38} ,也可以小到 1.17×10^{-38} 这样的数值。同时,我们也发现,其实我们平时写的 0.1、0.2 并不是精确的数值,只是一个近似值。只有 0.5 这样,可以表示成 2^{-1} 这种形式的,才是一个精确的浮点数。

你是不是感到很疑惑,浮点数的近似值究竟是怎么算出来的?浮点数的加法计算又是怎么回事儿?在实践应用中,我们怎么才用好浮点数呢?这一节,我们就一起来看这几个问题。

浮点数的二进制转化

我们首先来看,十进制的浮点数怎么表示成二进制。

我们输入一个任意的十进制浮点数,背后都会对应一个二进制表示。比方说,我们输入了一个十进制浮点数 9.1。那么按照之前的讲解,在二进制里面,我们应该把它变成一个"**符号 位 s+ 指数位 e+ 有效位数 f**"的组合。第一步,我们要做的,就是把这个数变成二进制。

首先,我们把这个数的整数部分,变成一个二进制。这个我们前面讲二进制的时候已经讲过了。这里的 9,换算之后就是 1001。

接着,我们把对应的小数部分也换算成二进制。小数怎么换成二进制呢?我们先来定义一下,小数的二进制表示是怎么回事。我们拿 0.1001 这样一个二进制小数来举例说明。和上面的整数相反,我们把小数点后的每一位,都表示对应的 2 的 -N 次方。那么 0.1001,转 化成十进制就是:

$$1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 0.5625$$

和整数的二进制表示采用"除以 2, 然后看余数"的方式相比, 小数部分转换成二进制是用一个相似的反方向操作, 就是乘以 2, 然后看看是否超过 1。如果超过 1, 我们就记下 1, 并把结果减去 1, 进一步循环操作。在这里, 我们就会看到, 0.1 其实变成了一个无限循环的二进制小数, 0.000110011。这里的"0011"会无限循环下去。

行号	算式	是否超过1	0/1表示	剩余差值					
1	$0.1 \times 2 = 0.2$	否	0	0.2					
2	$0.2 \times 2 = 0.4$	否	0	0.4					
3	$0.4 \times 2 = 0.8$	否	0	0.8					
4	0.8 × 2 = 1.6	是	1	1.6 - 1 = 0.6					
5	0.6 × 2 = 1.2	是	1	1.2 - 1 = 0.2					
6	$0.2 \times 2 = 0.4$	否	0	0.4	6~9行重复 2~5行				

然后,我们把整数部分和小数部分拼接在一起,9.1 这个十进制数就变成了1001.000110011...这样一个二进制表示。

上一讲我们讲过,浮点数其实是用二进制的科学计数法来表示的,所以我们可以把小数点左移三位,这个数就变成了:

$1.001000110011...\times 2^3$

那这个二进制的科学计数法表示,我们就可以对应到了浮点数的格式里了。这里的符号位 s = 0,对应的有效位 f=0010**0011**0011...。因为 f 最长只有 23 位,那这里 "0011" 无限循环,最多到 23 位就截止了。于是,f=0010**0011001100110011 001**。最后的一个"0011"循环中的最后一个"1"会被截断掉。对应的指数为 e,代表的应该是 3。因为指数位有正又有负,所以指数位在 127 之前代表负数,之后代表正数,那 3 其实对应的是加上 127 的偏移量 130,转化成二进制,就是 130,对应的就是指数位的二进制,表示出来就是 1000**0010**。

s	s 指数位e					有效位f																
0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
					8位作	大表3		11				T		<i>j</i> -	3	23位	:		G	6		

010000010 0010 0011001100110011 001

如果我们再把这个浮点数表示换算成十进制,实际准确的值是9.0999942779541015625。相信你现在应该不会感觉奇怪了。

我在这里放一个<mark>链接</mark>,这里提供了直接交互式地设置符号位、指数位和有效位数的操作。你可以直观地看到,32 位浮点数每一个 bit 的变化,对应的有效位数、指数会变成什么样子以及最后的十进制的计算结果是怎样的。

这个也解释了为什么,在上一讲一开始,0.3+0.6=0.899999。因为0.3 转化成浮点数之后,和这里的9.1 一样,并不是精确的0.3 了,0.6 和0.9 也是一样的,最后的计算会出现精度问题。

浮点数的加法和精度损失

搞清楚了怎么把一个十进制的数值,转化成 IEEE-754 标准下的浮点数表示,我们现在来看一看浮点数的加法是怎么进行的。其实原理也很简单,你记住六个字就行了,那就是**先对齐、再计算**。

两个浮点数的指数位可能是不一样的,所以我们要把两个的指数位,变成一样的,然后只去计算有效位的加法就好了。

比如 0.5, 表示成浮点数,对应的指数位是 -1,有效位是 00...(后面全是 0,记住 f 前默认有一个 1)。0.125 表示成浮点数,对应的指数位是 -3,有效位也还是 00...(后面全是 0,记住 f 前默认有一个 1)。

那我们在计算 0.5+0.125 的浮点数运算的时候,首先要把两个的指数位对齐,也就是把指数位都统一成两个其中较大的 -1。对应的有效位 1.00…也要对应右移两位,因为 f 前面有一个默认的 1,所以就会变成 0.01。然后我们计算两者相加的有效位 1.f,就变成了有效位 1.01,而指数位是 -1,这样就得到了我们想要的加法后的结果。

实现这样一个加法,也只需要位移。和整数加法类似的半加器和全加器的方法就能够实现,在电路层面,也并没有引入太多新的复杂性。

	符号位s	指数位e	有效位1.f		
0.5	0	-1	1.00		
0.125	0	-3	1.00		
0.125对齐指数位	0	-1	0.01		
0.5 + 0.125	0	-1	1.01		

同样的,你可以用刚才那个链接来试试看,我们这个加法计算的浮点数的结果是不是正确。

回到浮点数的加法过程,你会发现,其中指数位较小的数,需要在有效位进行右移,在右移的过程中,最右侧的有效位就被丢弃掉了。这会导致对应的指数位较小的数,在加法发生之前,就**丢失精度**。两个相加数的指数位差的越大,位移的位数越大,可能丢失的精度也就越大。当然,也有可能你的运气非常好,右移丢失的有效位都是 0。这种情况下,对应的加法

虽然丢失了需要加的数字的精度,但是因为对应的值都是 0, 实际的加法的数值结果不会有精度损失。

32 位浮点数的有效位长度一共只有 23 位,如果两个数的指数位差出 23 位,较小的数右移 24 位之后,所有的有效位就都丢失了。这也就意味着,虽然浮点数可以表示上到 3.40×10^{38} ,下到 1.17×10^{-38} 这样的数值范围。但是在实际计算的时候,只要两个数,差出 2^{24} ,也就是差不多 1600 万倍,那这两个数相加之后,结果完全不会变化。

你可以试一下,我下面用一个简单的 Java 程序,让一个值为 2000 万的 32 位浮点数和 1相加,你会发现,+1 这个过程因为精度损失,被"完全抛弃"了。

```
public class FloatPrecision {
   public static void main(String[] args) {
     float a = 20000000.0f;
     float b = 1.0f;
     float c = a + b;
     System.out.println("c is " + c);
     float d = c - a;
     System.out.println("d is " + d);
   }
}
```

对应的输出结果就是:

```
■ 复制代码

1 c is 2.0E7

2 d is 0.0
```

Kahan Summation 算法

那么,我们有没有什么办法来解决这个精度丢失问题呢?虽然我们在计算浮点数的时候,常常可以容忍一定的精度损失,但是像上面那样,如果我们连续加 2000 万个 1,2000 万的数值都会被精度损失丢掉了,就会影响我们的计算结果。

一个常见的应用场景是,在一些"积少成多"的计算过程中,比如在机器学习中,我们经常要计算海量样本计算出来的梯度或者 loss,于是会出现几亿个浮点数的相加。每个浮点数可能都差不多大,但是随着累积值的越来越大,就会出现"大数吃小数"的情况。

我们可以做一个简单的实验,用一个循环相加 2000 万个 1.0f,最终的结果会是 1600 万左右,而不是 2000 万。这是因为,加到 1600 万之后的加法因为精度丢失都没有了。这个代码比起上面的使用 2000 万来加 1.0 更具有现实意义。

```
■ 复制代码
1 public class FloatPrecision {
    public static void main(String[] args) {
     float sum = 0.0f;
     for (int i = 0; i < 20000000; i++) {
         float x = 1.0f;
         sum += x;
7
     }
                       ■·171614366
     System.out.println("sum is " + sum);
    }
9
10 }
                                                                     ■ 复制代码
1 sum is 1.6777216E7
```

面对这个问题,聪明的计算机科学家们也想出了具体的解决办法。他们发明了一种叫作 Kahan Summation 的算法来解决这个问题。算法的对应代码我也放在文稿中了。从中你可以看到,同样是 2000 万个 1.0f 相加,用这种算法我们得到了准确的 2000 万的结果。

```
■ 复制代码

1 public class KahanSummation {
2  public static void main(String[] args) {
3   float sum = 0.0f;
4   float c = 0.0f;
5   for (int i = 0; i < 20000000; i++) {
6     float x = 1.0f;
7     float y = x - c;
8   float t = sum + y;
```

对应的输出结果就是:

■ 复制代码

1 sum is 2.0E7

←

其实这个算法的原理其实并不复杂,就是在每次的计算过程中,都用一次减法,把当前加法计算中损失的精度记录下来,然后在后面的循环中,把这个精度损失放在要加的小数上,再做一次运算。

如果你对这个背后的数学原理特别感兴趣,可以去看一看Wikipedia 链接里面对应的数学证明,也可以生成一些数据试一试这个算法。这个方法在实际的数值计算中也是常用的,也是大量数据累加中,解决浮点数精度带来的"大数吃小数"问题的必备方案。

总结延伸

到这里,我们已经讲完了浮点数的表示、加法计算以及可能会遇到的精度损失问题。可以看到,虽然浮点数能够表示的数据范围变大了很多,但是在实际应用的时候,由于存在精度损失,会导致加法的结果和我们的预期不同,乃至于完全没有加上的情况。

所以,一般情况下,在实践应用中,对于需要精确数值的,比如银行存款、电商交易,我们都会使用定点数或者整数类型。

比方说,你一定在 MySQL 里用过 decimal(12,2),来表示订单金额。如果我们的银行存款用 32 位浮点数表示,就会出现,马云的账户里有 2 干万,我的账户里只剩 1 块钱。结果银行一汇总总金额,那 1 块钱在账上就"不翼而飞"了。

而浮点数呢,则更适合我们不需要有一个非常精确的计算结果的情况。因为在真实的物理世界里,很多数值本来就不是精确的,我们只需要有限范围内的精度就好了。比如,从我家到办公室的距离,就不存在一个 100% 精确的值。我们可以精确到公里、米,甚至厘米,但是既没有必要、也没有可能去精确到微米乃至纳米。

对于浮点数加法中可能存在的精度损失,特别是大量加法运算中累积产生的巨大精度损失, 我们可以用 Kahan Summation 这样的软件层面的算法来解决。

好了,到了这里,我已经把浮点数讲透了。希望你能从数据的表示、加法的实现,乃至实践应用、数值算法层面能够体会到,搞清楚一个计算机问题的基本原理,其实能够帮助你理解它的实践应用,乃至找到在特定问题下的可行解决方案。接下来,我们要深入到 CPU 的构造,去理解计算机组成原理。

推荐阅读

浮点数的加法我们讲完了。想要更深入地了解乘法乃至除法,可以参看《计算机组成与设计硬件/软件接口》的 3.5.2 和 3.5.3 小节。

课后思考

这两节我讲的都是 32 位浮点数,那么对于 64 位浮点数的加法,两个数相差多少的情况后,较小的哪个数在加法过程中会完全丢失呢?

欢迎你在留言区写下你的思考和疑问,和大家一起探讨。你也可以把今天的文章分享给你朋友,和他一起学习和进步。



新版升级:点击 「 🎖 请朋友读 」,20位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 15 | 浮点数和定点数 (上): 怎么用有限的Bit表示尽可能多的信息?

下一篇 17 | 建立数据通路(上):指令+运算=CPU

精选留言 (13)





decimal是如何实现保证不丢精度呢?

展开~



1 2

凸 7

64位浮点数,有效位是52位,所以相差2^53会丢失较小的数

展开٧





ሌ [`]

凸

对于64位的符点数,符号位是52位,所以应该是如果两个相差2⁵3倍及以上的数相加,较小的数会完全丢失吧。



任雪龙

2019-06-03

9.1 的二进制表示 0 10000010 0010 00110011001 是如何转化为十进制的 9.09999942779541015625 的 ? f 为 0010 00110011001 , e 为 3 , 计算应该是 1.0010 00110011001 * 8 = 8.00800088 呀 , 是我那里计算有问题吗



古夜

凸

2019-06-03

请问,软硬件接口里第3章第一节118页里说的7右下角10是什么意思呢? 展开~



晓明 2019-06-03

மி

老师问个问题,浮点数表示中的有效位数为1.f中的f。在加法的示例中为了让0.125的指数为-1,有效位变成了0.01,并不是1.f的形式,这种情况下二进制是怎么表示的? 电路是怎么设计的?

展开~



senekis

ľ

2019-06-01

老师,我使用了IEEE754的网站,输入浮点数9.1,得到结果:

010000010 0010 0011001100110011 010

而按照老师的算法,得到的结果是:

010000010 0010 0011001100110011 001

差了一位,这是为什么呢?是使用方法不正确吗?...

展开٧



老师,您能解释下Kahan算法for循环中y,c着两个变量的意思吗? 我想的是t用来保存累加和,c用来保存此次累加过程中被损失的精度,但是y=x-c这里不太了解,望老师解答一下。

展开٧



有铭

2019-05-31

ம

decimal难道就是所谓定点数? Java里的BigDecimal的原理是什么?

展开~



龙猫

2019-05-31

ß

Kahan Summation

sum = 0.0

c = 0.0

for -----...

展开٧



古夜

2019-05-31

ம

这两章得反复看

展开~



鱼向北游

2019-05-31

ß

double按规范是符号位1位 阶码11位 尾码52位 精度差2的53次方就会有问题了 long double就和各平台差异相关了

展开٧



Linuxer

2019-05-31

ம

请教64位的浮点数还是一位符号为,8位指数吗?另外浮点数减法是转换成加法进行运算吗?那符号位怎么处理?