55 | 网络虚拟化:如何成立独立的合作部?

2019-08-02 刘紹

趣谈Linux操作系统 进入课程 >



讲述:刘超

时长 17:34 大小 16.09M



上一节,我们讲了存储虚拟化,这一节我们来讲网络虚拟化。

网络虚拟化有和存储虚拟化类似的地方,例如,它们都是基于 virtio 的,因而我们在看网络虚拟化的过程中,会看到和存储虚拟化很像的数据结构和原理。但是,网络虚拟化也有自己的特殊性。例如,存储虚拟化是将宿主机上的文件作为客户机上的硬盘,而网络虚拟化需要依赖于内核协议栈进行网络包的封装与解封装。那怎么实现客户机和宿主机之间的互通呢?我们就一起来看一看。

解析初始化过程

我们还是从 Virtio Network Device 这个设备的初始化讲起。

```
1 static const TypeInfo device_type_info = {
      .name = TYPE_DEVICE,
       .parent = TYPE OBJECT,
       .instance_size = sizeof(DeviceState),
       .instance_init = device_initfn,
       .instance_post_init = device_post_init,
       .instance_finalize = device_finalize,
       .class_base_init = device_class_base_init,
       .class_init = device_class_init,
       .abstract = true,
       .class size = sizeof(DeviceClass),
12 };
13
14 static const TypeInfo virtio device info = {
      .name = TYPE_VIRTIO_DEVICE,
15
       .parent = TYPE_DEVICE,
      .instance size = sizeof(VirtIODevice),
      .class_init = virtio_device_class_init,
       .instance_finalize = virtio_device_instance_finalize,
       .abstract = true,
21
      .class_size = sizeof(VirtioDeviceClass),
22 };
23
24 static const TypeInfo virtio_net_info = {
      .name = TYPE_VIRTIO_NET,
      .parent = TYPE_VIRTIO_DEVICE,
      .instance size = sizeof(VirtIONet),
       .instance_init = virtio_net_instance_init,
29
       .class_init = virtio_net_class_init,
30 };
32 static void virtio_register_types(void)
33 {
       type_register_static(&virtio_net_info);
35 }
37 type_init(virtio_register_types)
```

Virtio Network Device 这种类的定义是有多层继承关系的, TYPE_VIRTIO_NET 的父类是 TYPE VIRTIO DEVICE, TYPE VIRTIO DEVICE 的父类是 TYPE DEVICE, TYPE DEVICE 的父类是 TYPE OBJECT,继承关系到头了。

type init 用于注册这种类。这里面每一层都有 class init , 用于从 TypeImpl 生产 xxxClass, 也有 instance init, 会将 xxxClass 初始化为实例。

TYPE_VIRTIO_NET 层的 class_init 函数 virtio_net_class_init, 定义了 DeviceClass 的 realize 函数为 virtio net device realize, 这一点和存储块设备是一样的。

```
1 static void virtio_net_device_realize(DeviceState *dev, Error **errp)
 2 {
 3
       VirtIODevice *vdev = VIRTIO_DEVICE(dev);
       VirtIONet *n = VIRTIO NET(dev);
       NetClientState *nc;
       int i;
       virtio_init(vdev, "virtio-net", VIRTIO_ID_NET, n->config_size);
10
       * We set a lower limit on RX queue size to what it always was.
        * Guests that want a smaller ring can always resize it without
        * help from us (using virtio 1 and up).
       */
       if (n->net_conf.rx_queue_size < VIRTIO_NET_RX_QUEUE_MIN_SIZE ||</pre>
15
           n->net_conf.rx_queue_size > VIRTQUEUE_MAX_SIZE ||
           !is_power_of_2(n->net_conf.rx_queue_size)) {
17
18 .....
           return;
       }
21
       if (n->net_conf.tx_queue_size < VIRTIO_NET_TX_QUEUE_MIN_SIZE ||</pre>
           n->net_conf.tx_queue_size > VIRTQUEUE_MAX_SIZE ||
           !is_power_of_2(n->net_conf.tx_queue_size)) {
24
           return;
26
       }
27
       n->max_queues = MAX(n->nic_conf.peers.queues, 1);
       if (n->max_queues * 2 + 1 > VIRTIO_QUEUE_MAX) {
31 .....
           return;
      n->vqs = g_malloc0(sizeof(VirtIONetQueue) * n->max_queues);
      n->curr_queues = 1;
       n->net_conf.tx_queue_size = MIN(virtio_net_max_tx_queue_size(n),
                                        n->net_conf.tx_queue_size);
39
       for (i = 0; i < n-\max_queues; i++) {
           virtio_net_add_queue(n, i);
42
       }
43
       n->ctrl vq = virtio add queue(vdev, 64, virtio net handle ctrl);
44
       qemu macaddr default if unset(&n->nic conf.macaddr);
45
       memcpy(&n->mac[0], &n->nic_conf.macaddr, sizeof(n->mac));
```

这里面创建了一个 VirtIODevice,这一点和存储虚拟化也是一样的。virtio_init 用来初始化这个设备。VirtIODevice 结构里面有一个 VirtQueue 数组,这就是 virtio 前端和后端互相传数据的队列,最多有 VIRTIO QUEUE MAX 个。

刚才我们说的都是一样的地方,其实也有不一样的地方,我们下面来看。

你会发现,这里面有这样的语句 n->max_queues * 2 + 1 > VIRTIO_QUEUE_MAX。为什么要乘以 2 呢?这是因为,对于网络设备来讲,应该分发送队列和接收队列两个方向,所以乘以 2。

接下来,我们调用 virtio_net_add_queue 来初始化队列,可以看出来,这里面就有发送 tx_vq 和接收 rx_vq 两个队列。

```
typedef struct VirtIoNetQueue {
    VirtQueue *rx_vq;
    VirtQueue *tx_vq;

QEMUTimer *tx_timer;

QEMUBH *tx_bh;
    uint32_t tx_waiting;

struct {
    VirtQueueElement *elem;
    } async_tx;

Struct VirtIoNet *n;

VirtIoNetQueue;

static void virtio_net_add_queue(VirtIoNet *n, int index)

{
    VirtIoDevice *vdev = VIRTIo_DEVICE(n);
}
```

每个 VirtQueue 中,都有一个 vring 用来维护这个队列里面的数据;另外还有函数 virtio_net_handle_rx 用于处理网络包的接收;函数 virtio_net_handle_tx_bh 用于网络包的发送,这个函数我们后面会用到。

```
1 NICState *qemu_new_nic(NetClientInfo *info,
                          NICConf *conf,
 3
                          const char *model,
                           const char *name,
 4
                           void *opaque)
 6 {
 7
       NetClientState **peers = conf->peers.ncs;
       NICState *nic;
       int i, queues = MAX(1, conf->peers.queues);
       nic = g malloc0(info->size + sizeof(NetClientState) * queues);
       nic->ncs = (void *)nic + info->size;
12
       nic->conf = conf;
       nic->opaque = opaque;
14
       for (i = 0; i < queues; i++) {
           qemu_net_client_setup(&nic->ncs[i], info, peers[i], model, name, NULL);
17
           nic->ncs[i].queue_index = i;
18
       }
21
       return nic;
22 }
24 static void qemu_net_client_setup(NetClientState *nc,
                                      NetClientInfo *info,
                                      NetClientState *peer,
                                      const char *model,
28
                                      const char *name,
                                      NetClientDestructor *destructor)
30 {
31
       nc->info = info;
       nc->model = g_strdup(model);
```

```
if (name) {
    nc->name = g_strdup(name);
} else {
    nc->name = assign_name(nc, model);
}

QTAILQ_INSERT_TAIL(&net_clients, nc, next);

nc->incoming_queue = qemu_new_net_queue(qemu_deliver_packet_iov, nc);
nc->destructor = destructor;
QTAILQ_INIT(&nc->filters);
}
```

接下来, qemu_new_nic 会创建一个虚拟机里面的网卡。

qemu 的启动过程中的网络虚拟化

初始化过程解析完毕以后,我们接下来从 gemu 的启动过程看起。

对于网卡的虚拟化, qemu 的启动参数里面有关的是下面两行:

```
■ 复制代码

1 -netdev tap,fd=32,id=hostnet0,vhost=on,vhostfd=37

2 -device virtio-net-pci,netdev=hostnet0,id=net0,mac=fa:16:3e:d1:2d:99,bus=pci.0,addr=0x3
```

qemu 的 main 函数会调用 net_init_clients 进行网络设备的初始化,可以解析 net 参数,也可以在 net init clients 中解析 netdev 参数。

```
12 return -1;
13 }
14 return 0;
15 }
```

net_init_clients 会解析参数。上面的参数 netdev 会调用 net_init_netdev->net_client_init->net_client_init1。

net client init1 会根据不同的 driver 类型,调用不同的初始化函数。


```
1 static int (* const net_client_init_fun[NET_CLIENT_DRIVER__MAX])(
2    const Netdev *netdev,
3    const char *name,
4    NetClientState *peer, Error **errp) = {
5        [NET_CLIENT_DRIVER_NIC] = net_init_nic,
6        [NET_CLIENT_DRIVER_TAP] = net_init_tap,
7        [NET_CLIENT_DRIVER_SOCKET] = net_init_socket,
8        [NET_CLIENT_DRIVER_HUBPORT] = net_init_hubport,
9    .....
10 };
```

由于我们配置的 driver 的类型是 tap , 因而这里会调用 net_init_tap->net_tap_init->tap_open。

```
1 #define PATH_NET_TUN "/dev/net/tun"
 3 int tap open(char *ifname, int ifname size, int *vnet hdr,
                int vnet_hdr_required, int mq_required, Error **errp)
 5 {
       struct ifreq ifr;
       int fd, ret;
 7
       int len = sizeof(struct virtio_net_hdr);
       unsigned int features;
 9
10
       TFR(fd = open(PATH NET TUN, O RDWR));
11
       memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
13
       ifr.ifr_flags = IFF_TAP | IFF_NO_PI;
14
       if (ioctl(fd, TUNGETFEATURES, &features) == -1) {
15
```

```
features = 0;
       }
17
18
       if (features & IFF_ONE_QUEUE) {
           ifr.ifr_flags |= IFF_ONE_QUEUE;
20
21
       }
22
23
      if (*vnet_hdr) {
           if (features & IFF_VNET_HDR) {
25
               *vnet_hdr = 1;
               ifr.ifr_flags |= IFF_VNET_HDR;
           } else {
               *vnet hdr = 0;
28
29
           ioctl(fd, TUNSETVNETHDRSZ, &len);
       }
31
32 .....
      ret = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
      fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
      return fd;
37 }
```

在 tap_open 中,我们打开一个文件"/dev/net/tun",然后通过 ioctl 操作这个文件。这是 Linux 内核的一项机制,和 KVM 机制很像。其实这就是一种通过打开这个字符设备文件, 然后通过 ioctl 操作这个文件和内核打交道,来使用内核的能力。



为什么需要使用内核的机制呢?因为网络包需要从虚拟机里面发送到虚拟机外面,发送到宿主机上的时候,必须是一个正常的网络包才能被转发。要形成一个网络包,我们那就需要经过复杂的协议栈,协议栈的复杂咱们在发送网络包那一节讲过了。

客户机会将网络包发送给 qemu。qemu 自己没有网络协议栈,现去实现一个也不可能, 太复杂了。于是,它就要借助内核的力量。

qemu 会将客户机发送给它的网络包,然后转换成为文件流,写入"/dev/net/tun"字符设备。就像写一个文件一样。内核中 TUN/TAP 字符设备驱动会收到这个写入的文件流,然后交给 TUN/TAP 的虚拟网卡驱动。这个驱动会将文件流再次转成网络包,交给 TCP/IP 栈,最终从虚拟 TAP 网卡 tap0 发出来,成为标准的网络包。后面我们会看到这个过程。

现在我们到内核里面,看一看打开"/dev/net/tun"字符设备后,内核会发生什么事情。内核的实现在 drivers/net/tun.c 文件中。这是一个字符设备驱动程序,应该符合字符设备的格式。

```
1 module init(tun init);
2 module_exit(tun_cleanup);
3 MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
4 MODULE AUTHOR(DRV COPYRIGHT);
5 MODULE_LICENSE("GPL");
6 MODULE_ALIAS_MISCDEV(TUN_MINOR);
7 MODULE_ALIAS("devname:net/tun");
9 static int init tun init(void)
10 {
11 .....
          ret = rtnl_link_register(&tun_link_ops);
13 .....
          ret = misc_register(&tun_miscdev);
14
15 .....
          ret = register_netdevice_notifier(&tun_notifier_block);
18 }
```

这里面注册了一个 tun_miscdev 字符设备,从它的定义可以看出,这就是"/dev/net/tun"字符设备。

■ 复制代码

```
1 static struct miscdevice tun_miscdev = {
          .minor = TUN_MINOR,
           .name = "tun",
           .nodename = "net/tun",
           .fops = &tun_fops,
6 };
8 static const struct file operations tun fops = {
9
           .owner = THIS_MODULE,
           .llseek = no_llseek,
10
           .read iter = tun chr read iter,
11
           .write_iter = tun_chr_write_iter,
           .poll = tun_chr_poll,
13
           .unlocked ioctl = tun chr ioctl,
           .open = tun_chr_open,
           .release = tun chr close,
           .fasync = tun chr fasync,
17
18 };
```

◆

qemu 的 tap_open 函数会打开这个字符设备 PATH_NET_TUN。打开字符设备的过程我们不再重复。我就说一下,到了驱动这一层,调用的是 tun chr open。

■ 复制代码

```
1 static int tun chr open(struct inode *inode, struct file * file)
           struct tun_file *tfile;
           tfile = (struct tun_file *)sk_alloc(net, AF_UNSPEC, GFP_KERNEL,
                                                &tun proto, 0);
           RCU_INIT_POINTER(tfile->tun, NULL);
           tfile->flags = 0;
           tfile->ifindex = 0;
8
           init_waitqueue_head(&tfile->wq.wait);
10
           RCU_INIT_POINTER(tfile->socket.wq, &tfile->wq);
11
12
           tfile->socket.file = file;
13
           tfile->socket.ops = &tun_socket_ops;
15
           sock_init_data(&tfile->socket, &tfile->sk);
17
           tfile->sk.sk_write_space = tun_sock_write_space;
19
           tfile->sk.sk_sndbuf = INT_MAX;
20
           file->private_data = tfile;
           INIT_LIST_HEAD(&tfile->next);
23
           sock_set_flag(&tfile->sk, SOCK_ZEROCOPY);
24
           return 0;
27 }
```

在 tun_chr_open 的参数里面,有一个 struct file,这是代表什么文件呢?它代表的就是打开的字符设备文件"/dev/net/tun",因而往这个字符设备文件中写数据,就会通过这个 struct file 写入。这个 struct file 里面的 file_operations,按照字符设备打开的规则,指向的就是 tun_fops。

另外,我们还需要在 tun_chr_open 创建了一个结构 struct tun_file , 并且将 struct file 的 private data 指向它。

```
* also contains all socket related structures
    * to serve as one transmit gueue for tuntap device.
 4
   struct tun file {
           struct sock sk;
 6
           struct socket socket;
           struct socket_wq wq;
           struct tun_struct __rcu *tun;
           struct fasync_struct *fasync;
10
           /* only used for fasnyc */
11
           unsigned int flags;
12
           union {
13
14
                    u16 queue index;
15
                    unsigned int ifindex;
           };
           struct list head next;
17
           struct tun_struct *detached;
19
           struct skb array tx array;
20 };
21
   struct tun struct {
23
           struct tun_file __rcu
                                    *tfiles[MAX_TAP_QUEUES];
           unsigned int
                                     numqueues;
           unsigned int
                                     flags;
26
           kuid_t
                                     owner;
27
           kgid_t
                                     group;
29
           struct net_device
                                     *dev;
           netdev_features_t
30
                                     set_features;
           int
                                     align;
32
           int
                                     vnet_hdr_sz;
           int
                                     sndbuf;
           struct tap_filter
                                     txflt;
           struct sock fprog
                                     fprog;
           /* protected by rtnl lock */
37
           bool
                                     filter_attached;
           spinlock t lock;
38
           struct hlist head flows[TUN NUM FLOW ENTRIES];
           struct timer_list flow_gc_timer;
40
41
           unsigned long ageing time;
           unsigned int numdisabled;
           struct list head disabled;
43
44
           void *security;
           u32 flow count;
46
           u32 rx batched;
47
           struct tun_pcpu_stats __percpu *pcpu_stats;
48 };
49
50 static const struct proto_ops tun_socket_ops = {
51
           .peek len = tun peek len,
52
            .sendmsg = tun_sendmsg,
            .recvmsg = tun_recvmsg,
```

4

在 struct tun_file 中,有一个成员 struct tun_struct,它里面有一个 struct net_device,这个用来表示宿主机上的 tuntap 网络设备。在 struct tun_file 中,还有 struct socket 和 struct sock,因为要用到内核的网络协议栈,所以就需要这两个结构,这在网络协议那一节已经分析过了。

所以,按照 struct tun_file 的注释说的,这是一个很重要的数据结构。"/dev/net/tun"对应的 struct file 的 private_data 指向它,因而可以接收 qemu 发过来的数据。除此之外,它还可以通过 struct sock 来操作内核协议栈,然后将网络包从宿主机上的 tuntap 网络设备对应的 struct net device 也归它管。

在 qemu 的 tap_open 函数中,打开这个字符设备文件之后,接下来要做的事情是,通过 ioctl 来设置宿主机的网卡 TUNSETIFF。

接下来, ioctl 到了内核里面,会调用 tun_chr_ioctl。


```
1 static long __tun_chr_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
                                unsigned long arg, int ifreq_len)
 2
 3 {
4
           struct tun_file *tfile = file->private_data;
           struct tun struct *tun;
           void __user* argp = (void __user*)arg;
 7
           struct ifreq ifr;
           kuid t owner;
9
           kgid_t group;
           int sndbuf;
           int vnet hdr sz;
           unsigned int ifindex;
12
13
           int le;
           int ret;
15
           if (cmd == TUNSETIFF || cmd == TUNSETQUEUE || _IOC_TYPE(cmd) == SOCK_IOC_TYPE) ·
17
                   if (copy_from_user(&ifr, argp, ifreq_len))
                            return -EFAULT;
20
           tun = __tun_get(tfile);
21
           if (cmd == TUNSETIFF) {
                   ifr.ifr name[IFNAMSIZ-1] = '\0';
```

在 __tun_chr_ioctl 中,我们首先通过 copy_from_user 把配置从用户态拷贝到内核态,调用 tun_set_iff 设置 tuntap 网络设备,然后调用 copy_to_user 将配置结果返回。

```
1 static int tun_set_iff(struct net *net, struct file *file, struct ifreq *ifr)
 3
           struct tun_struct *tun;
           struct tun_file *tfile = file->private_data;
           struct net device *dev;
 6
   . . . . . .
           char *name;
           unsigned long flags = 0;
           int queues = ifr->ifr_flags & IFF_MULTI_QUEUE ?
                                 MAX_TAP_QUEUES : 1;
10
11
           if (ifr->ifr_flags & IFF_TUN) {
12
                    /* TUN device */
13
                   flags |= IFF_TUN;
14
                    name = "tun%d";
15
           } else if (ifr->ifr_flags & IFF_TAP) {
                    /* TAP device */
17
                    flags |= IFF_TAP;
                    name = "tap%d";
           } else
                    return -EINVAL;
           if (*ifr->ifr name)
                    name = ifr->ifr_name;
           dev = alloc_netdev_mqs(sizeof(struct tun_struct), name,
                                           NET_NAME_UNKNOWN, tun_setup, queues,
                                            queues);
28
           err = dev_get_valid_name(net, dev, name);
           dev net set(dev, net);
31
           dev->rtnl_link_ops = &tun_link_ops;
           dev->ifindex = tfile->ifindex;
           dev->sysfs groups[0] = &tun attr group;
34
```

```
tun = netdev_priv(dev);
37
           tun->dev = dev;
           tun->flags = flags;
           tun->txflt.count = 0;
           tun->vnet_hdr_sz = sizeof(struct virtio_net_hdr);
40
           tun->align = NET_SKB_PAD;
42
           tun->filter_attached = false;
43
           tun->sndbuf = tfile->socket.sk->sk_sndbuf;
           tun->rx_batched = 0;
45
46
           tun_net_init(dev);
           tun_flow_init(tun);
48
49
           err = tun_attach(tun, file, false);
           err = register_netdevice(tun->dev);
51
52
           netif_carrier_on(tun->dev);
54
           if (netif_running(tun->dev))
                    netif_tx_wake_all_queues(tun->dev);
57
           strcpy(ifr->ifr_name, tun->dev->name);
58
           return 0;
60 }
```

tun_set_iff 创建了 struct tun_struct 和 struct net_device , 并且将这个 tuntap 网络设备通过 register_netdevice 注册到内核中。这样 , 我们就能在宿主机上通过 ip addr 看到这个网卡了。



至此宿主机上的内核的数据结构也完成了。

关联前端设备驱动和后端设备驱动

下面,我们来解析在客户机中发送一个网络包的时候,会发生哪些事情。

虚拟机里面的进程发送一个网络包,通过文件系统和 Socket 调用网络协议栈,到达网络设备层。只不过这个不是普通的网络设备,而是 virtio net 的驱动。

virtio_net 的驱动程序代码在 Linux 操作系统的源代码里面,文件名为 drivers/net/virtio net.c。

```
1 static __init int virtio_net_driver_init(void)
2 {
3     ret = register_virtio_driver(&virtio_net_driver);
4 .....
5 }
6 module_init(virtio_net_driver_init);
7 module_exit(virtio_net_driver_exit);
8
9 MODULE_DEVICE_TABLE(virtio, id_table);
10 MODULE_DESCRIPTION("Virtio network driver");
11 MODULE_LICENSE("GPL");
12
13 static struct virtio_driver virtio_net_driver = {
```

```
14
           .driver.name = KBUILD MODNAME,
15
           .driver.owner = THIS MODULE,
           .id table =
                            id table,
           .validate =
                            virtnet_validate,
17
           .probe =
                            virtnet_probe,
18
           .remove =
                            virtnet_remove,
           .config_changed = virtnet_config_changed,
21 .....
22 };
```

在 virtio_net 的驱动程序的初始化代码中,我们需要注册一个驱动函数 virtio net driver。

当一个设备驱动作为一个内核模块被初始化的时候, probe 函数会被调用, 因而我们来看一下 virtnet probe。

```
1 static int virtnet_probe(struct virtio_device *vdev)
 2 {
 3
           int i, err;
           struct net_device *dev;
           struct virtnet_info *vi;
           u16 max_queue_pairs;
 6
           int mtu;
           /* Allocate ourselves a network device with room for our info */
           dev = alloc etherdev mq(sizeof(struct virtnet info), max queue pairs);
10
11
           /* Set up network device as normal. */
12
           dev->priv flags |= IFF UNICAST FLT | IFF LIVE ADDR CHANGE;
           dev->netdev_ops = &virtnet_netdev;
           dev->features = NETIF F HIGHDMA;
15
           dev->ethtool_ops = &virtnet_ethtool_ops;
17
           SET NETDEV DEV(dev, &vdev->dev);
18
19
           /* MTU range: 68 - 65535 */
           dev->min mtu = MIN MTU;
           dev->max mtu = MAX MTU;
           /* Set up our device-specific information */
24
           vi = netdev_priv(dev);
           vi->dev = dev;
           vi->vdev = vdev;
27
28
           vdev->priv = vi;
```

```
vi->stats = alloc percpu(struct virtnet stats);
           INIT_WORK(&vi->config_work, virtnet_config_changed_work);
           vi->max_queue_pairs = max_queue_pairs;
           /* Allocate/initialize the rx/tx queues, and invoke find_vqs */
           err = init_vqs(vi);
           netif_set_real_num_tx_queues(dev, vi->curr_queue_pairs);
           netif_set_real_num_rx_queues(dev, vi->curr_queue_pairs);
38
           virtnet_init_settings(dev);
40
           err = register netdev(dev);
41
           virtio_device_ready(vdev);
           virtnet_set_queues(vi, vi->curr_queue_pairs);
44 .....
45 }
```

在 virtnet_probe 中,会创建 struct net_device,并且通过 register_netdev 注册这个网络设备,这样在客户机里面,就能看到这个网卡了。

在 virtnet_probe 中,还有一件重要的事情就是,init_vqs 会初始化发送和接收的 virtqueue。

```
1 static int init_vqs(struct virtnet_info *vi)
 2 {
          int ret;
           /* Allocate send & receive queues */
           ret = virtnet_alloc_queues(vi);
           ret = virtnet find vqs(vi);
           get_online_cpus();
 9
           virtnet set affinity(vi);
10
           put_online_cpus();
13
           return 0;
14 }
15
16 static int virtnet alloc queues(struct virtnet info *vi)
17 {
           int i;
18
19
           vi->sq = kzalloc(sizeof(*vi->sq) * vi->max_queue_pairs, GFP_KERNEL);
```

按照上一节的 virtio 原理, virtqueue 是一个介于客户机前端和 qemu 后端的一个结构,用于在这两端之间传递数据,对于网络设备来讲有发送和接收两个方向的队列。这里建立的 struct virtqueue 是客户机前端对于队列的管理的数据结构。

队列的实体需要通过函数 virtnet_find_vqs 查找或者生成,这里还会指定接收队列的 callback 函数为 skb_recv_done,发送队列的 callback 函数为 skb_xmit_done。那当 buffer 使用发生变化的时候,我们可以调用这个 callback 函数进行通知。

```
1 static int virtnet_find_vqs(struct virtnet_info *vi)
 2 {
           vq callback t **callbacks;
           struct virtqueue **vqs;
           int ret = -ENOMEM;
           int i, total vqs;
           const char **names;
           /* Allocate space for find vqs parameters */
10
           vqs = kzalloc(total_vqs * sizeof(*vqs), GFP_KERNEL);
           callbacks = kmalloc(total vqs * sizeof(*callbacks), GFP KERNEL);
           names = kmalloc(total_vqs * sizeof(*names), GFP_KERNEL);
13
           /* Allocate/initialize parameters for send/receive virtqueues */
15
           for (i = 0; i < vi->max queue pairs; i++) {
                   callbacks[rxq2vq(i)] = skb_recv_done;
                   callbacks[txq2vq(i)] = skb_xmit_done;
                   names[rxq2vq(i)] = vi->rq[i].name;
```

这里的 find_vqs 是在 struct virtnet_info 里的 struct virtio_device 里的 struct virtio config ops *config 里面定义的。

根据 virtio_config_ops 的定义, find_vqs 会调用 vp_modern_find_vqs, 到这一步和块设备是一样的了。

在 vp_modern_find_vqs 中, vp_find_vqs 会调用 vp_find_vqs_intx。在 vp_find_vqs_intx 中,通过 request_irq 注册一个中断处理函数 vp_interrupt。当设备向队列中写入信息时,会产生一个中断,也就是 vq 中断。中断处理函数需要调用相应的队列的回调函数,然后根据队列的数目,依次调用 vp_setup_vq 完成 virtqueue、vring 的分配和初始化。

同样,这些数据结构会和 virtio 后端的 VirtIODevice、VirtQueue、vring 对应起来,都应该指向刚才创建的那一段内存。

客户机同样会通过调用专门给外部设备发送指令的函数 iowrite 告诉外部的 pci 设备,这些共享内存的地址。

至此前端设备驱动和后端设备驱动之间的两个收发队列就关联好了,这两个队列的格式和块设备是一样的。

发送网络包过程

接下来,我们来看当真的发送一个网络包的时候,会发生什么。

当网络包经过客户机的协议栈到达 virtio_net 驱动的时候,按照 net_device_ops 的定义, start xmit 会被调用。

■ 复制代码

```
1 static const struct net_device_ops virtnet_netdev = {
          .ndo_open
                             = virtnet_open,
          .ndo_stop
                             = virtnet_close,
3
          .ndo_start_xmit = start_xmit,
          .ndo_validate_addr = eth_validate_addr,
          .ndo_set_mac_address = virtnet_set_mac_address,
          .ndo_set_rx_mode
                             = virtnet_set_rx_mode,
          .ndo_get_stats64
                             = virtnet_stats,
8
          .ndo_vlan_rx_add_vid = virtnet_vlan_rx_add_vid,
9
           .ndo_vlan_rx_kill_vid = virtnet_vlan_rx_kill_vid,
10
          .ndo_xdp
                                = virtnet_xdp,
11
          .ndo_features_check = passthru_features_check,
12
13 };
```

接下来的调用链为: start_xmit->xmit_skb-> virtqueue_add_outbuf->virtqueue add,将网络包放入队列中,并调用 virtqueue notify 通知接收方。

```
1 static netdev_tx_t start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
           struct virtnet info *vi = netdev priv(dev);
           int qnum = skb_get_queue_mapping(skb);
           struct send queue *sq = &vi->sq[qnum];
           int err;
           struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, qnum);
           bool kick = !skb->xmit more;
           bool use_napi = sq->napi.weight;
10 .....
           /* Try to transmit */
           err = xmit_skb(sq, skb);
12
13 .....
           if (kick | netif xmit stopped(txq))
                   virtqueue_kick(sq->vq);
15
           return NETDEV TX OK;
17 }
18
19 bool virtqueue kick(struct virtqueue *vq)
20 {
21
           if (virtqueue kick prepare(vq))
                   return virtqueue_notify(vq);
           return true;
```

写入一个 I/O 会使得 qemu 触发 VM exit, 这个逻辑我们在解析 CPU 的时候看到过。

接下来,我们那会调用 VirtQueue 的 handle_output 函数。前面我们已经设置过这个函数了,其实就是 virtio net handle tx bh。

virtio_net_handle_tx_bh 调用了 qemu_bh_schedule,而在 virtio_net_add_queue 中调用 qemu bh new,并把函数设置为 virtio net tx bh。

virtio_net_tx_bh 函数调用发送函数 virtio_net_flush_tx。

```
1 static int32 t virtio net flush tx(VirtIONetQueue *q)
2 {
3
       VirtIONet *n = q->n;
       VirtIODevice *vdev = VIRTIO DEVICE(n);
       VirtQueueElement *elem;
       int32 t num packets = 0;
       int queue_index = vq2q(virtio_get_queue_index(q->tx_vq));
8
       for (;;) {
9
           ssize t ret;
           unsigned int out num;
11
           struct iovec sg[VIRTQUEUE_MAX_SIZE], sg2[VIRTQUEUE_MAX_SIZE + 1], *out_sg;
           struct virtio_net_hdr_mrg_rxbuf mhdr;
           elem = virtqueue_pop(q->tx_vq, sizeof(VirtQueueElement));
```

```
out_num = elem->out_num;
out_sg = elem->out_sg;

ret = qemu_sendv_packet_async(qemu_get_subqueue(n->nic, queue_index),out_sg, out
}

return num_packets;
}
```

virtio_net_flush_tx 会调用 virtqueue_pop。这里面,我们能看到对于 vring 的操作,也即从这里面将客户机里面写入的数据读取出来。

然后,我们调用 qemu_sendv_packet_async 发送网络包。接下来的调用链为: qemu_sendv_packet_async->qemu_net_queue_send_iov->qemu_net_queue_flush->qemu_net_queue_deliver。

在 qemu_net_queue_deliver 中,我们会调用 NetQueue 的 deliver 函数。前面 qemu_new_net_queue 会把 deliver 函数设置为 qemu_deliver_packet_iov。它会调用 nc->info->receive iov。

```
1 static NetClientInfo net_tap_info = {
       .type = NET_CLIENT_DRIVER_TAP,
       .size = sizeof(TAPState),
       .receive = tap_receive,
       .receive_raw = tap_receive_raw,
       .receive_iov = tap_receive_iov,
       .poll = tap_poll,
       .cleanup = tap cleanup,
       .has_ufo = tap_has_ufo,
9
       .has_vnet_hdr = tap_has_vnet_hdr,
       .has vnet hdr len = tap has vnet hdr len,
11
       .using_vnet_hdr = tap_using_vnet_hdr,
       .set_offload = tap_set_offload,
       .set_vnet_hdr_len = tap_set_vnet_hdr_len,
15
       .set_vnet_le = tap_set_vnet_le,
       .set vnet be = tap set vnet be,
17 };
```

根据 net_tap_info 的定义调用的是 tap_receive_iov。他会调用 tap_write_packet->writev 写入这个字符设备。

在内核的字符设备驱动中, tun chr write iter 会被调用。

```
■ 复制代码
 1 static ssize_t tun_chr_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
 2 {
           struct file *file = iocb->ki_filp;
           struct tun_struct *tun = tun_get(file);
           struct tun_file *tfile = file->private_data;
           ssize t result;
 7
 8
           result = tun_get_user(tun, tfile, NULL, from,
9
                                 file->f flags & O NONBLOCK, false);
10
11
           tun_put(tun);
12
           return result;
13 }
```

当我们使用 writev() 系统调用向 tun/tap 设备的字符设备文件写入数据时, tun_chr_write 函数将被调用。它会使用 tun_get_user,从用户区接收数据,将数据存入 skb 中,然后调用关键的函数 netif_rx_ni(skb),将 skb 送给 tcp/ip 协议栈处理,最终完成虚拟网卡的数据接收。

至此,从虚拟机内部到宿主机的网络传输过程才算结束。

总结时刻

最后,我们把网络虚拟化场景下网络包的发送过程总结一下。

在虚拟机里面的用户态,应用程序通过 write 系统调用写入 socket。

写入的内容经过 VFS 层,内核协议栈,到达虚拟机里面的内核的网络设备驱动,也即 virtio net。

virtio_net 网络设备有一个操作结构 struct net_device_ops, 里面定义了发送一个网络包调用的函数为 start_xmit。

在 virtio_net 的前端驱动和 qemu 中的后端驱动之间,有两个队列 virtqueue, 一个用于发送,一个用于接收。然后,我们需要在 start_xmit 中调用 virtqueue_add,将网络包放入发送队列,然后调用 virtqueue_notify 通知 qemu。

qemu 本来处于 KVM_RUN 的状态,收到通知后,通过 VM exit 指令退出客户机模式,进入宿主机模式。发送网络包的时候,virtio_net_handle_tx_bh 函数会被调用。


接下来是一个 for 循环,我们需要在循环中调用 virtqueue_pop,从传输队列中获取要发送的数据,然后调用 qemu sendv packet async 进行发送。

qemu 会调用 writev 向字符设备文件写入,进入宿主机的内核。

在宿主机内核中字符设备文件的 file_operations 里面的 write_iter 会被调用,也即会调用 tun chr write iter。

在 tun_chr_write_iter 函数中, tun_get_user 将要发送的网络包从 qemu 拷贝到宿主机内核里面来, 然后调用 netif rx ni 开始调用宿主机内核协议栈进行处理。

宿主机内核协议栈处理完毕之后,会发送给 tap 虚拟网卡,完成从虚拟机里面到宿主机的整个发送过程。



课堂练习

这一节我们解析的是发送过程,请你根据类似的思路,解析一下接收过程。

欢迎留言和我分享你的疑惑和见解,也欢迎收藏本节内容,反复研读。你也可以把今天的内容分享给你的朋友,和他一起学习和进步。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 54 | 存储虚拟化(下): 如何建立自己保管的单独档案库?

下一篇 56 | 容器:大公司为保持创新,鼓励内部创业

精选留言(3)





学了这么多年的虚拟网络,不及老师一节课的深度啊 _{展开}>







学习了:跟完刘老师的趣谈网络协议再跟着linux系统,发现收获又不一样;同时在跟老师的网络协议的过程中,还被迫去跟着学习刘文浩老师的计算机组成原理-否则没法理解老师的一些概念。

这大概就是老师之前说的学习方法吧:书阅读越厚、读书的过程中不断去相应的扩展、学习、提升理解,然后整理出自己的东西-书就薄了;虽然书薄了,可是笔记和自己... 展开>





安排

2019-08-02

网络包是什么样的?经过协议栈处理之前的还是之后的?这样看来虚拟机里面发送网络数据要走两次协议栈吗?因为虚拟机本身也有自己的协议栈,经过虚拟机协议栈处理的数据qemu会进行拆包重新还原出原始的数据吗?

展开~

