## 加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程

■ 发数字"2"获取众筹列表

下载APP

(A)

### 40 | IPC(上):不同项目组之间抢资源,如何协调?

2019-06-28 刘超

趣谈Linux操作系统 进入课程 >



讲述:刘超

时长 10:45 大小 9.86M



我们前面讲了,如果项目组之间需要紧密合作,那就需要共享内存,这样就像把两个项目组放在一个会议室一起沟通,会非常高效。这一节,我们就来详细讲讲这个进程之间共享内存的机制。

有了这个机制,两个进程可以像访问自己内存中的变量一样,访问共享内存的变量。但是同时问题也来了,当两个进程共享内存了,就会存在同时读写的问题,就需要对于共享的内存进行保护,就需要信号量这样的同步协调机制。这些也都是我们这节需要探讨的问题。下面我们就——来看。

共享内存和信号量也是 System V 系列的进程间通信机制,所以很多地方和我们讲过的消息队列有点儿像。为了将共享内存和信号量结合起来使用,我这里定义了一个 share.h 头文件,里面放了一些共享内存和信号量在每个进程都需要的函数。

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <sys/ipc.h>
4 #include <sys/shm.h>
5 #include <sys/types.h>
6 #include <sys/ipc.h>
7 #include <sys/sem.h>
8 #include <string.h>
10 #define MAX_NUM 128
11
12 struct shm_data {
13
    int data[MAX_NUM];
   int datalength;
14
15 };
16
17 union semun {
int val;
19
   struct semid_ds *buf;
   unsigned short int *array;
21
   struct seminfo *__buf;
22 };
23
24 int get_shmid(){
25
    int shmid;
    key_t key;
26
27
28
     if((key = ftok("/root/sharememory/sharememorykey", 1024)) < 0){</pre>
29
         perror("ftok error");
             return -1;
30
31
     }
32
     shmid = shmget(key, sizeof(struct shm_data), IPC_CREAT 0777);
33
     return shmid;
34
35 }
37 int get_semaphoreid(){
    int semid;
39
     key_t key;
40
     if((key = ftok("/root/sharememory/semaphorekey", 1024)) < 0){</pre>
41
         perror("ftok error");
42
43
             return -1;
45
    semid = semget(key, 1, IPC_CREAT | 0777);
     return semid;
47
48 }
49
50 int semaphore init (int semid) {
```

```
union semun argument;
     unsigned short values[1];
    values[0] = 1;
53
     argument.array = values;
     return semctl (semid, 0, SETALL, argument);
56 }
57
58 int semaphore_p (int semid) {
     struct sembuf operations[1];
    operations[0].sem num = 0;
60
    operations[0].sem_op = -1;
61
     operations[0].sem_flg = SEM_UNDO;
     return semop (semid, operations, 1);
63
64 }
65
66 int semaphore_v (int semid) {
    struct sembuf operations[1];
    operations[0].sem num = 0;
    operations[0].sem_op = 1;
69
    operations[0].sem_flg = SEM_UNDO;
70
                                                       314366
     return semop (semid, operations, 1);
72 }
```

我们先来看里面对于共享内存的操作。

首先,创建之前,我们要有一个 key 来唯一标识这个共享内存。这个 key 可以根据文件系统上的一个文件的 inode 随机生成。

然后,我们需要创建一个共享内存,就像创建一个消息队列差不多,都是使用 xxxget 来创建。其中,创建共享内存使用的是下面这个函数:

```
■复制代码

1 int shmget(key_t key, size_t size, int shmflag);

■
```

其中, key 就是前面生成的那个 key, shmflag 如果为 IPC\_CREAT, 就表示新创建, 还可以指定读写权限 0777。

对于共享内存,需要指定一个大小 size,这个一般要申请多大呢?一个最佳实践是,我们将多个进程需要共享的数据放在一个 struct 里面,然后这里的 size 就应该是这个 struct 的大小。这样每一个进程得到这块内存后,只要强制将类型转换为这个 struct 类型,就能够访问里面的共享数据了。

在这里,我们定义了一个 struct shm\_data 结构。这里面有两个成员,一个是一个整型的数组,一个是数组中元素的个数。

生成了共享内存以后,接下来就是将这个共享内存映射到进程的虚拟地址空间中。我们使用下面这个函数来进行操作。

```
■ 复制代码

1 void *shmat(int shm_id, const void *addr, int shmflg);

■
```

这里面的 shm\_id , 就是上面创建的共享内存的 id , addr 就是指定映射在某个地方。如果不指定 , 则内核会自动选择一个地址 , 作为返回值返回。得到了返回地址以后 , 我们需要将指针强制类型转换为 struct shm\_data 结构 , 就可以使用这个指针设置 data 和 datalength 了。

当共享内存使用完毕,我们可以通过 shmdt 解除它到虚拟内存的映射。

```
■ 复制代码

1 int shmdt(const void *shmaddr);

■
```

#### 信号量

看完了共享内存,接下来我们再来看信号量。信号量以集合的形式存在的。

首先,创建之前,我们同样需要有一个 key,来唯一标识这个信号量集合。这个 key 同样可以根据文件系统上的一个文件的 inode 随机生成。

然后,我们需要创建一个信号量集合,同样也是使用 xxxget 来创建,其中创建信号量集合使用的是下面这个函数。

```
1 int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
```

```
4
```

这里面的 key,就是前面生成的那个 key, shmflag 如果为 IPC\_CREAT,就表示新创建,还可以指定读写权限 0777。

这里, nsems 表示这个信号量集合里面有几个信号量, 最简单的情况下, 我们设置为 1。

信号量往往代表某种资源的数量,如果用信号量做互斥,那往往将信号量设置为 1。这就是上面代码中 semaphore\_init 函数的作用,这里面调用 semctl 函数,将这个信号量集合的中的第 0 个信号量,也即唯一的这个信号量设置为 1。

对于信号量,往往要定义两种操作,P操作和V操作。对应上面代码中 semaphore\_p 函数和 semaphore\_v 函数,semaphore\_p 会调用 semop 函数将信号量的值减一,表示申请占用一个资源,当发现当前没有资源的时候,进入等待。semaphore\_v 会调用 semop 函数将信号量的值加一,表示释放一个资源,释放之后,就允许等待中的其他进程占用这个资源。

我们可以用这个信号量,来保护共享内存中的 struct shm\_data,使得同时只有一个进程可以操作这个结构。

你是否记得咱们讲线程同步机制的时候,构建了一个老板分配活的场景。这里我们同样构建一个场景,分为 producer.c 和 consumer.c, 其中 producer 也即生产者,负责往 struct shm\_data 塞入数据,而 consumer.c 负责处理 struct shm\_data 中的数据。

下面我们来看 producer.c 的代码。

■ 复制代码

```
#include "share.h"

int main() {

void *shm = NULL;

struct shm_data *shared = NULL;

int shmid = get_shmid();

int semid = get_semaphoreid();

int i;
```

```
9
10
     shm = shmat(shmid, (void*)0, 0);
     if(shm == (void*)-1){
11
       exit(0);
13
14
     shared = (struct shm_data*)shm;
     memset(shared, 0, sizeof(struct shm_data));
     semaphore_init(semid);
17
    while(1){
       semaphore_p(semid);
18
       if(shared->datalength > 0){
         semaphore_v(semid);
20
21
         sleep(1);
       } else {
         printf("how many integers to caculate : ");
         scanf("%d",&shared->datalength);
         if(shared->datalength > MAX_NUM){
           perror("too many integers.");
           shared->datalength = 0;
27
           semaphore_v(semid);
           exit(1);
                                                      614366
         for(i=0;i<shared->datalength;i++){
           printf("Input the %d integer :
           scanf("%d",&shared->data[i]);
         semaphore v(semid)
```

在这里面,get\_shmid 创建了共享内存,get\_semaphoreid 创建了信号量集合,然后 shmat 将共享内存映射到了虚拟地址空间的 shm 指针指向的位置,然后通过强制类型转换,shared 的指针指向放在共享内存里面的 struct shm\_data 结构,然后初始化为 0。 semaphore init 将信号量进行了初始化。

接着,producer 进入了一个无限循环。在这个循环里面,我们先通过 semaphore\_p 申请访问共享内存的权利,如果发现 datalength 大于零,说明共享内存里面的数据没有被处理过,于是 semaphore\_v 释放权利,先睡一会儿,睡醒了再看。如果发现 datalength 等于0,说明共享内存里面的数据被处理完了,于是开始往里面放数据。让用户输入多少个数,然后每个数是什么,都放在 struct shm\_data 结构中,然后 semaphore\_v 释放权利,等待其他的进程将这些数拿去处理。

```
■ 复制代码
```

```
1 #include "share.h"
 3 int main() {
    void *shm = NULL;
    struct shm_data *shared = NULL;
    int shmid = get_shmid();
    int semid = get_semaphoreid();
    int i;
8
9
     shm = shmat(shmid, (void*)0, 0);
10
     if(shm == (void*)-1){
11
     exit(0);
12
13
     shared = (struct shm_data*)shm;
14
    while(1){
15
       semaphore_p(semid);
16
       if(shared->datalength > 0){
17
         int sum = 0;
18
         for(i=0;i<shared->datalength-1;i++){
19
           printf("%d+",shared->data[i]);
20
           sum += shared->data[i];
21
22
         printf("%d", shared->data[shared->datalength-1]);
23
         sum += shared->data[shared->datalength-1];
         printf("=%d\n",sum);
         memset(shared, 0, sizeof(struct shm_data));
27
         semaphore_v(semid);
       } else {
28
         semaphore_v(semid);
29
         printf("no tasks, waiting.\n");
30
         sleep(1);
31
       }
33
     }
34 }
```

在这里面, get\_shmid 获得 producer 创建的共享内存, get\_semaphoreid 获得 producer 创建的信号量集合, 然后 shmat 将共享内存映射到了虚拟地址空间的 shm 指针指向的位置, 然后通过强制类型转换, shared 的指针指向放在共享内存里面的 struct shm data 结构。

接着,consumer 进入了一个无限循环,在这个循环里面,我们先通过 semaphore\_p 申请访问共享内存的权利,如果发现 datalength 等于 0,就说明没什么活干,需要等待。如果发现 datalength 大于 0,就说明有活干,于是将 datalength 个整型数字从 data 数组中取出来求和。最后将 struct shm\_data 清空为 0,表示任务处理完毕,通过 semaphore\_v 释放权利。

通过程序创建的共享内存和信号量集合,我们可以通过命令 ipcs 查看。当然,我们也可以通过 ipcrm 进行删除。

```
■ 复制代码
1 # ipcs
2 ----- Message Queues ------
      msqid
                                  used-bytes messages
                 owner
                          perms
4 ----- Shared Memory Segments -----
     shmid owner
                                          nattch status
5 key
                          perms
                                 bytes
6 0x00016988 32768
                                   516
                 root
                          777
7 ----- Semaphore Arrays -----
8 key semid owner perms
                                 nsems
9 0x00016989 32768
                         777
                 root
```

#### 下面我们来运行一下 producer 和 consumer , 可以得到下面的结果:

■ 复制代码

```
1 # ./producer
2 how many integers to caculate : 2
3 Input the 0 integer : 3
4 Input the 1 integer: 4
5 how many integers to caculate: 4
6 Input the 0 integer: 3
7 Input the 1 integer: 4
8 Input the 2 integer: 5
9 Input the 3 integer: 6
10 how many integers to caculate: 7
11 Input the 0 integer: 9
12 Input the 1 integer: 8
13 Input the 2 integer: 7
14 Input the 3 integer: 6
15 Input the 4 integer: 5
16 Input the 5 integer: 4
17 Input the 6 integer: 3
19 # ./consumer
```

- 20 3+4=7
- 21 3+4+5+6=18
- 22 9+8+7+6+5+4+3=42

总结时刻

这一节的内容差不多了,我们来总结一下。共享内存和信号量的配合机制,如下图所示:

无论是共享内存还是信号量,创建与初始化都遵循同样流程,通过 ftok 得到 key,通过 xxxget 创建对象并生成 id ;

生产者和消费者都通过 shmat 将共享内存映射到各自的内存空间,在不同的进程里面映射的位置不同;

为了访问共享内存,需要信号量进行保护,信号量需要通过 semctl 初始化为某个值;接下来生产者和消费者要通过 semop(-1) 来竞争信号量,如果生产者抢到信号量则写入,然后通过 semop(+1) 释放信号量,如果消费者抢到信号量则读出,然后通过 semop(+1) 释放信号量;


共享内存使用完毕,可以通过 shmdt 来解除映射。

producer consumer 进程A 进程B 内存空间 内存空间 共享内存 信号量 信号量 共享内存 ftok ftok shmget shmget ftok ftok semget semget shmat shmat semctl(SETALL) semop(-1) 共享内存 写入数据 semop(+1) semop(-1) 读取数据 semop(+1) shmdt shmdt

#### 课堂练习

信号量大于1的情况下,应该如何使用?你可以试着构建一个场景。

欢迎留言和我分享你的疑惑和见解 , 也欢迎可以收藏本节内容 , 反复研读。你也可以把今天的内容分享给你的朋友 , 和他一起学习和进步。



# 趣谈 Linux 操作系统

像故事一样的操作系统入门课

#### 刘超

网易杭州研究院 云计算技术部首席架构师



新版升级:点击「 🍣 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 39 | 管道:项目组A完成了,如何交接给项目组B?

#### 精选留言 (5)





如果线程是掉用的到基本单位,那么进程的共享资源呢?







请教一个问题, CPU调度是以进程为单位的吗, 还是以线程?







**Tianz** 2019-06-28

超哥,现在是不是推荐使用 POSIX 系列的 IPC 呢?