## 51 | 计算虚拟化之CPU(下):如何复用集团的人力资源?

2019-07-24 刘超

趣谈Linux操作系统 进入课程》



讲述:刘超

时长 19:48 大小 18.14M



上一节 qemu 初始化的 main 函数,我们解析了一个开头,得到了表示体系结构的 MachineClass 以及 MachineState。

### 4. 初始化块设备

我们接着回到 main 函数,接下来初始化的是块设备,调用的是 configure\_blockdev。这里我们需要重点关注上面参数中的硬盘,不过我们放在存储虚拟化那一节再解析。

■ 复制代码

1 configure blockdev(&bdo queue, machine class, snapshot);

**◆** 

#### 5. 初始化计算虚拟化的加速模式

接下来初始化的是计算虚拟化的加速模式,也即要不要使用 KVM。根据参数中的配置是启用 KVM。这里调用的是 configure\_accelerator。

■ 复制代码

```
1 configure_accelerator(current_machine, argv[0]);
 3 void configure accelerator(MachineState *ms, const char *progname)
 4 {
       const char *accel;
       char **accel list, **tmp;
       int ret;
       bool accel_initialised = false;
       bool init failed = false;
       AccelClass *acc = NULL;
10
11
       accel = qemu_opt_get(qemu_get_machine_opts(), "accel");
       accel = "kvm";
13
       accel_list = g_strsplit(accel, ":", 0);
14
      for (tmp = accel_list; !accel_initialised && tmp && *tmp; tmp++) {
           acc = accel_find(*tmp);
17
           ret = accel_init_machine(acc, ms);
19
       }
20 }
21
22 static AccelClass *accel_find(const char *opt_name)
23 {
       char *class_name = g_strdup_printf(ACCEL_CLASS_NAME("%s"), opt_name);
24
       AccelClass *ac = ACCEL_CLASS(object_class_by_name(class_name));
       g free(class name);
27
       return ac;
28 }
30 static int accel init machine(AccelClass *acc, MachineState *ms)
31 {
       ObjectClass *oc = OBJECT_CLASS(acc);
       const char *cname = object_class_get_name(oc);
33
       AccelState *accel = ACCEL(object_new(cname));
       int ret;
       ms->accelerator = accel;
       *(acc->allowed) = true;
       ret = acc->init machine(ms);
39
       return ret;
40 }
```

4

在 configure\_accelerator 中,我们看命令行参数里面的 accel,发现是 kvm,则调用 accel find 根据名字,得到相应的纸面上的 class,并初始化为 Class 类。

MachineClass 是计算机体系结构的 Class 类,同理,AccelClass 就是加速器的 Class 类,然后调用 accel\_init\_machine,通过 object\_new,将 AccelClass 这个 Class 类实例 化为 AccelState,类似对于体系结构的实例是 MachineState。

在 accel\_find 中,我们会根据名字 kvm,找到纸面上的 class,也即 kvm\_accel\_type,然后调用 type\_initialize,里面调用 kvm\_accel\_type 的 class\_init 方法,也即 kvm accel class init。

```
1 static void kvm_accel_class_init(ObjectClass *oc, void *data)
2 {
3     AccelClass *ac = ACCEL_CLASS(oc);
4     ac->name = "KVM";
5     ac->init_machine = kvm_init;
6     ac->allowed = &kvm_allowed;
7 }
```

在 kvm\_accel\_class\_init 中,我们创建 AccelClass,将 init\_machine 设置为 kvm\_init。在 accel\_init\_machine 中其实就调用了这个 init\_machine 函数,也即调用 kvm\_init 方法。

```
1 static int kvm_init(MachineState *ms)
       MachineClass *mc = MACHINE GET CLASS(ms);
 3
      int soft_vcpus_limit, hard_vcpus_limit;
4
       KVMState *s;
       const KVMCapabilityInfo *missing_cap;
7
      int ret;
      int type = 0;
      const char *kvm_type;
      s = KVM STATE(ms->accelerator);
11
       s->fd = qemu_open("/dev/kvm", O_RDWR);
     ret = kvm_ioctl(s, KVM_GET_API_VERSION, 0);
13
14 .....
15
      do {
           ret = kvm ioctl(s, KVM CREATE VM, type);
```

```
} while (ret == -EINTR);
18 .....
      s->vmfd = ret;
19
      /* check the vcpu limits */
21
       soft_vcpus_limit = kvm_recommended_vcpus(s);
       hard_vcpus_limit = kvm_max_vcpus(s);
23
24
      ret = kvm_arch_init(ms, s);
       if (ret < 0) {
26
           goto err;
       }
29
     if (machine_kernel_irqchip_allowed(ms)) {
           kvm_irqchip_create(ms, s);
32
       }
33 .....
      return 0;
35 }
```

这里面的操作就从用户态到内核态的 KVM 了。就像前面原理讲过的一样,用户态使用内核态 KVM 的能力,需要打开一个文件 /dev/kvm,这是一个字符设备文件,打开一个字符设备文件的过程我们讲过,这里不再赘述。

```
1 static struct miscdevice kvm_dev = {
2     KVM_MINOR,
3     "kvm",
4     &kvm_chardev_ops,
5 };
6
7 static struct file_operations kvm_chardev_ops = {
8          .unlocked_ioctl = kvm_dev_ioctl,
9          .compat_ioctl = kvm_dev_ioctl,
10     .llseek = noop_llseek,
11 };
12
```

KVM 这个字符设备文件定义了一个字符设备文件的操作函数 kvm\_chardev\_ops, 这里面只定义了 ioctl 的操作。

接下来,用户态就通过 ioctl 系统调用,调用到 kvm\_dev\_ioctl 这个函数。这个过程我们在字符设备那一节也讲了。

■ 复制代码

```
1 static long kvm_dev_ioctl(struct file *filp,
                 unsigned int ioctl, unsigned long arg)
3 {
       long r = -EINVAL;
4
      switch (ioctl) {
       case KVM_GET_API_VERSION:
           r = KVM_API_VERSION;
          break;
     case KVM_CREATE_VM:
           r = kvm_dev_ioctl_create_vm(arg);
11
12
           break;
     case KVM_CHECK_EXTENSION:
           r = kvm_vm_ioctl_check_extension_generic(NULL, arg);
15
           break;
       case KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE:
           r = PAGE SIZE; /* struct kvm run */
17
           break;
18
19 .....
     }
21 out:
22
    return r;
23 }
24
```

我们可以看到,在用户态 qemu 中,调用 KVM\_GET\_API\_VERSION 查看版本号,内核就有相应的分支,返回版本号,如果能够匹配上,则调用 KVM\_CREATE\_VM 创建虚拟机。

创建虚拟机,需要调用 kvm\_dev\_ioctl\_create\_vm。

```
1 static int kvm_dev_ioctl_create_vm(unsigned long type)
2 {
3    int r;
4    struct kvm *kvm;
5    struct file *file;
6
7    kvm = kvm_create_vm(type);
8    .....
9    r = get_unused_fd_flags(O_CLOEXEC);
```

```
file = anon_inode_getfile("kvm-vm", &kvm_vm_fops, kvm, O_RDWR);
fd_install(r, file);
return r;
}
```

在 kvm\_dev\_ioctl\_create\_vm 中,首先调用 kvm\_create\_vm 创建一个 struct kvm 结构。这个结构在内核里面代表一个虚拟机。

从下面结构的定义里,我们可以看到,这里面有 vcpu , 有 mm\_struct 结构。这个结构本来用来管理进程的内存的。虚拟机也是一个进程 , 所以虚拟机的用户进程空间也是用它来表示。虚拟机里面的操作系统以及应用的进程空间不归它管。

在 kvm\_dev\_ioctl\_create\_vm 中,第二件事情就是创建一个文件描述符,和 struct file 关联起来,这个 struct file 的 file\_operations 会被设置为 kvm\_vm\_fops。

```
1 struct kvm {
           struct mm_struct *mm; /* userspace tied to this vm */
           struct kvm_memslots __rcu *memslots[KVM_ADDRESS_SPACE_NUM];
           struct kvm_vcpu *vcpus[KVM_MAX_VCPUS];
           atomic_t online_vcpus;
           int created_vcpus;
           int last_boosted_vcpu;
 7
           struct list head vm list;
           struct mutex lock;
           struct kvm io bus    rcu *buses[KVM NR BUSES];
10
           struct kvm_vm_stat stat;
           struct kvm arch arch;
13
           refcount_t users_count;
15 .....
           long tlbs_dirty;
16
           struct list_head devices;
           pid t userspace pid;
19 };
21 static struct file operations kvm vm fops = {
           .release
                         = kvm_vm_release,
           .unlocked_ioctl = kvm_vm_ioctl,
                         = noop llseek,
25 };
```

kvm\_dev\_ioctl\_create\_vm 结束之后,对于一台虚拟机而言,只是在内核中有一个数据结构,对于相应的资源还没有分配,所以我们还需要接着看。

#### 6. 初始化网络设备

接下来,调用 net\_init\_clients 进行网络设备的初始化。我们可以解析 net 参数,也会在 net\_init\_clients 中解析 netdev 参数。这属于网络虚拟化的部分,我们先暂时放一下。

■ 复制代码

```
1 int net_init_clients(Error **errp)
       QTAILQ_INIT(&net_clients);
 3
       if (qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("netdev"),
                              net_init_netdev, NULL, errp)) {
 6
           return -1;
 7
       }
       if (qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("nic"), net_param_nic, NULL, errp)) {
           return -1:
 9
       if (qemu_opts_foreach(qemu_find_opts("net"), net_init_client, NULL, errp)) {
11
12
           return -1:
13
       }
       return 0;
14
15 }
```

#### 7.CPU 虚拟化

接下来,我们要调用 machine\_run\_board\_init。这里面调用了 MachineClass 的 init 函数。盼啊盼才到了它,这才调用了 pc\_init1。

```
void machine_run_board_init(MachineState *machine)

MachineClass *machine_class = MACHINE_GET_CLASS(machine);

numa_complete_configuration(machine);

if (nb_numa_nodes) {
    machine_numa_finish_cpu_init(machine);

}

machine_class->init(machine);
```

```
10 }
```

在 pc\_init1 里面,我们重点关注两件重要的事情,一个的 CPU 的虚拟化,主要调用 pc\_cpus\_init;另外就是内存的虚拟化,主要调用 pc\_memory\_init。这一节我们重点关注 CPU 的虚拟化,下一节,我们来看内存的虚拟化。

■ 复制代码

```
void pc_cpus_init(PCMachineState *pcms)

{
    ......
    for (i = 0; i < smp_cpus; i++) {
        pc_new_cpu(possible_cpus->cpus[i].type, possible_cpus->cpus[i].arch_id, &error_.
    }

}

static void pc_new_cpu(const char *typename, int64_t apic_id, Error **errp)

{
    Object *cpu = NULL;
    cpu = object_new(typename);
    object_property_set_uint(cpu, apic_id, "apic-id", &local_err);
    object_property_set_bool(cpu, true, "realized", &local_err);// 调用 object_property_......

}
```

在 pc\_cpus\_init 中,对于每一个 CPU,都调用 pc\_new\_cpu,在这里,我们又看到了 object\_new,这又是一个从 TypeImpl 到 Class 类再到对象的一个过程。

这个时候,我们就要看 CPU 的类是怎么组织的了。

在上面的参数里面, CPU 的配置是这样的:

■ 复制代码

```
1 -cpu SandyBridge, +erms, +smep, +fsgsbase, +pdpe1gb, +rdrand, +f16c, +osxsave, +dca, +pcid, +pdcm
```

在这里我们知道,SandyBridge 是 CPU 的一种类型。在 hw/i386/pc.c 中,我们能看到这种 CPU 的定义。

```
1 { "SandyBridge" "-" TYPE_X86_CPU, "min-xlevel", "0x8000000a" }
```

接下来,我们就来看"SandyBridge",也即 TYPE\_X86\_CPU 这种 CPU 的类,是一个什么样的结构。

■ 复制代码

```
1 static const TypeInfo device_type_info = {
       .name = TYPE_DEVICE,
       .parent = TYPE_OBJECT,
       .instance size = sizeof(DeviceState),
 4
       .instance_init = device_initfn,
       .instance_post_init = device_post_init,
       .instance_finalize = device_finalize,
 7
       .class_base_init = device_class_base_init,
       .class_init = device_class_init,
 9
       .abstract = true,
10
       .class_size = sizeof(DeviceClass),
11
12 };
13
14 static const TypeInfo cpu_type_info = {
      .name = TYPE_CPU,
      .parent = TYPE_DEVICE,
       .instance size = sizeof(CPUState),
17
       .instance_init = cpu_common_initfn,
       .instance_finalize = cpu_common_finalize,
       .abstract = true,
       .class_size = sizeof(CPUClass),
21
       .class_init = cpu_class_init,
22
23 };
24
25 static const TypeInfo x86 cpu type info = {
       .name = TYPE_X86_CPU,
26
       .parent = TYPE_CPU,
       .instance size = sizeof(X86CPU),
       .instance_init = x86_cpu_initfn,
       .abstract = true,
       .class size = sizeof(X86CPUClass),
31
       .class_init = x86_cpu_common_class_init,
33 };
```

4

CPU 这种类的定义是有多层继承关系的。TYPE\_X86\_CPU 的父类是 TYPE\_CPU , TYPE CPU 的父类是 TYPE DEVICE , TYPE DEVICE 的父类是 TYPE OBJECT。到头了。

这里面每一层都有 class\_init,用于从 TypeImpl 生产 xxxClass,也有 instance\_init 将 xxxClass 初始化为实例。

在 TYPE\_X86\_CPU 这一层的 class\_init 中,也即 x86\_cpu\_common\_class\_init 中,设置了 DeviceClass 的 realize 函数为 x86\_cpu\_realizefn。这个函数很重要,马上就能用到。

■ 复制代码

在 TYPE\_DEVICE 这一层的 instance\_init 函数 device\_initfn , 会为这个设备添加一个属性"realized" , 要设置这个属性 , 需要用函数 device set realized。

■ 复制代码

我们回到 pc\_new\_cpu 函数,这里面就是通过 object\_property\_set\_bool 设置这个属性为 true,所以 device\_set\_realized 函数会被调用。

在 device\_set\_realized 中, DeviceClass 的 realize 函数 x86\_cpu\_realizefn 会被调用。 这里面 qemu init vcpu 会调用 qemu kvm start vcpu。

■ 复制代码

```
static void qemu_kvm_start_vcpu(CPUState *cpu)

char thread_name[VCPU_THREAD_NAME_SIZE];

cpu->thread = g_malloc0(sizeof(QemuThread));

cpu->halt_cond = g_malloc0(sizeof(QemuCond));

qemu_cond_init(cpu->halt_cond);

qemu_thread_create(cpu->thread, thread_name, qemu_kvm_cpu_thread_fn, cpu, QEMU_THREAD_NAME_SIZE];

provided thread_name = p_malloc0(sizeof(QemuCond));

provided thread_name = p_mallo
```

在这里面,为这个 vcpu 创建一个线程,也即虚拟机里面的一个 vcpu 对应物理机上的一个线程,然后这个线程被调度到某个物理 CPU 上。

我们来看这个 vcpu 的线程执行函数。

```
1 static void *qemu_kvm_cpu_thread_fn(void *arg)
 2 {
       CPUState *cpu = arg;
4
       int r;
       rcu_register_thread();
 7
       qemu mutex lock iothread();
9
       qemu_thread_get_self(cpu->thread);
       cpu->thread_id = qemu_get_thread_id();
       cpu->can do io = 1;
12
       current_cpu = cpu;
13
       r = kvm init vcpu(cpu);
15
       kvm_init_cpu_signals(cpu);
17
       /* signal CPU creation */
18
       cpu->created = true;
       qemu_cond_signal(&qemu_cpu_cond);
19
20
       do {
21
           if (cpu_can_run(cpu)) {
               r = kvm cpu exec(cpu);
           }
           qemu_wait_io_event(cpu);
```

```
26     } while (!cpu->unplug || cpu_can_run(cpu));
27
28     qemu_kvm_destroy_vcpu(cpu);
29     cpu->created = false;
30     qemu_cond_signal(&qemu_cpu_cond);
31     qemu_mutex_unlock_iothread();
32     rcu_unregister_thread();
33     return NULL;
34 }
```

在 qemu\_kvm\_cpu\_thread\_fn 中, 先是 kvm\_init\_vcpu 初始化这个 vcpu。

```
■ 复制代码
1 int kvm_init_vcpu(CPUState *cpu)
 2 {
       KVMState *s = kvm_state;
       long mmap_size;
      int ret;
      ret = kvm_get_vcpu(s, kvm_arch_vcpu_id(cpu));
      cpu->kvm_fd = ret;
     cpu->kvm state = s;
      cpu->vcpu dirty = true;
12
      mmap_size = kvm_ioctl(s, KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE, 0);
      cpu->kvm_run = mmap(NULL, mmap_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, cpu->kvm_f
17
    ret = kvm_arch_init_vcpu(cpu);
18 err:
    return ret;
20 }
```

在 kvm\_get\_vcpu 中,我们会调用 kvm\_vm\_ioctl(s, KVM\_CREATE\_VCPU, (void \*)vcpu\_id),在内核里面创建一个 vcpu。在上面创建 KVM\_CREATE\_VM 的时候,我们已经创建了一个 struct file,它的 file\_operations 被设置为 kvm\_vm\_fops,这个内核文件也是可以响应 ioctl 的。

如果我们切换到内核 KVM,在 kvm\_vm\_ioctl 函数中,有对于 KVM\_CREATE\_VCPU 的处理,调用的是 kvm vm ioctl create vcpu。

```
1 static long kvm vm ioctl(struct file *filp,
 2
                               unsigned int ioctl, unsigned long arg)
3 {
           struct kvm *kvm = filp->private data;
           void __user *argp = (void __user *)arg;
           int r;
           switch (ioctl) {
           case KVM_CREATE_VCPU:
9
                    r = kvm vm ioctl create vcpu(kvm, arg);
10
                   break:
           case KVM_SET_USER_MEMORY_REGION: {
                   struct kvm_userspace_memory_region kvm_userspace_mem;
                   if (copy_from_user(&kvm_userspace_mem, argp,
13
                                                     sizeof(kvm_userspace_mem)))
14
                            goto out;
                   r = kvm_vm_ioctl_set_memory_region(kvm, &kvm_userspace_mem);
17
                   break;
           }
19
           case KVM_CREATE_DEVICE: {
20
                   struct kvm_create_device cd;
21
                   if (copy_from_user(&cd, argp, sizeof(cd)))
                            goto out;
                   r = kvm_ioctl_create_device(kvm, &cd);
24
                    if (copy_to_user(argp, &cd, sizeof(cd)))
                            goto out;
27
                   break;
           case KVM_CHECK_EXTENSION:
                    r = kvm_vm_ioctl_check_extension_generic(kvm, arg);
30
                   break:
           default:
33
                    r = kvm arch vm ioctl(filp, ioctl, arg);
34
           }
35 out:
           return r;
37 }
```

在 kvm\_vm\_ioctl\_create\_vcpu 中, kvm\_arch\_vcpu\_create 调用 kvm\_x86\_ops 的 vcpu\_create 函数来创建 CPU。

```
1 static int kvm_vm_ioctl_create_vcpu(struct kvm *kvm, u32 id)
2 {
3    int r;
```

```
struct kvm vcpu *vcpu;
      kvm->created vcpus++;
      vcpu = kvm_arch_vcpu_create(kvm, id);
       preempt_notifier_init(&vcpu->preempt_notifier, &kvm_preempt_ops);
      r = kvm_arch_vcpu_setup(vcpu);
      /* Now it's all set up, let userspace reach it */
      kvm_get_kvm(kvm);
      r = create vcpu fd(vcpu);
      kvm->vcpus[atomic_read(&kvm->online_vcpus)] = vcpu;
16 }
17
18 struct kvm_vcpu *kvm_arch_vcpu_create(struct kvm *kvm,
                          unsigned int id)
20 {
       struct kvm vcpu *vcpu;
      vcpu = kvm_x86_ops->vcpu_create(kvm, id);
      return vcpu;
24 }
25
26 static int create_vcpu_fd(struct kvm_vcpu *vcpu)
       return anon_inode_getfd("kvm-vcpu", &kvm_vcpu_fops, vcpu, O_RDWR | O_CLOEXEC);
28
29 }
```

然后,create\_vcpu\_fd 又创建了一个 struct file,它的 file\_operations 指向 kvm\_vcpu\_fops。从这里可以看出,KVM 的内核模块是一个文件,可以通过 ioctl 进行操作。基于这个内核模块创建的 VM 也是一个文件,也可以通过 ioctl 进行操作。在这个 VM 上创建的 vcpu 同样是一个文件,同样可以通过 ioctl 进行操作。

我们回过头来看,kvm\_x86\_ops 的 vcpu\_create 函数。kvm\_x86\_ops 对于不同的硬件加速虚拟化指向不同的结构,如果是 vmx,则指向 vmx\_x86\_ops;如果是 svm,则指向 svm\_x86\_ops。我们这里看 vmx\_x86\_ops。这个结构很长,里面有非常多的操作,我们用一个看一个。

```
1 static struct kvm_x86_ops vmx_x86_ops __ro_after_init = {
2 .....
3 .vcpu_create = vmx_create_vcpu,
4 .....
5 }
```

```
7 static struct kvm vcpu *vmx create vcpu(struct kvm *kvm, unsigned int id)
8 {
9
       int err;
       struct vcpu vmx *vmx = kmem cache zalloc(kvm vcpu cache, GFP KERNEL);
11
       int cpu;
12
       vmx->vpid = allocate_vpid();
       err = kvm_vcpu_init(&vmx->vcpu, kvm, id);
13
       vmx->guest_msrs = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
       vmx->loaded_vmcs = &vmx->vmcs01;
       vmx->loaded vmcs->vmcs = alloc vmcs();
       vmx->loaded_vmcs->shadow_vmcs = NULL;
17
       loaded_vmcs_init(vmx->loaded_vmcs);
18
       cpu = get_cpu();
       vmx_vcpu_load(&vmx->vcpu, cpu);
22
       vmx->vcpu.cpu = cpu;
       err = vmx_vcpu_setup(vmx);
       vmx vcpu put(&vmx->vcpu);
       put_cpu();
       if (enable ept) {
           if (!kvm->arch.ept_identity_map_addr)
               kvm->arch.ept_identity_map_addr =
                   VMX EPT IDENTITY PAGETABLE ADDR;
           err = init_rmode_identity_map(kvm);
       }
34
       return &vmx->vcpu;
35 }
```

vmx\_create\_vcpu 创建用于表示 vcpu 的结构 struct vcpu\_vmx,并填写里面的内容。例如 guest\_msrs,咱们在讲系统调用的时候提过 msr 寄存器,虚拟机也需要有这样的寄存器。

enable\_ept 是和内存虚拟化相关的, EPT 全称 Extended Page Table, 顾名思义,是优化内存虚拟化的,这个功能我们放到内存的那一节讲。

最最重要的就是 loaded\_vmcs 了。VMCS 是什么呢?它的全称是 Virtual Machine Control Structure。它是来干什么呢?

前面咱们将进程调度的时候讲过,为了支持进程在 CPU 上的切换,CPU 硬件要求有一个 TSS 结构,用于保存进程运行时的所有寄存器的状态,进程切换的时候,需要根据 TSS 恢复寄存器。

虚拟机也是一个进程,也需要切换,而且切换更加的复杂,可能是两个虚拟机之间切换,也可能是虚拟机切换给内核,虚拟机因为里面还有另一个操作系统,要保存的信息比普通的进程多得多。那就需要有一个结构来保存虚拟机运行的上下文,VMCS 就是是 Intel 实现 CPU 虚拟化,记录 vCPU 状态的一个关键数据结构。

VMCS 数据结构主要包含以下信息。


Guest-state area,即 vCPU 的状态信息,包括 vCPU 的基本运行环境,例如寄存器等。

Host-state area,是物理 CPU 的状态信息。物理 CPU 和 vCPU 之间也会来回切换,所以,VMCS 中既要记录 vCPU 的状态,也要记录物理 CPU 的状态。

VM-execution control fields,对 vCPU 的运行行为进行控制。例如,发生中断怎么办,是否使用 EPT (Extended Page Table)功能等。

接下来,对于 VMCS,有两个重要的操作。

VM-Entry, 我们称为从根模式切换到非根模式,也即切换到 guest 上,这个时候 CPU 上运行的是虚拟机。VM-Exit 我们称为 CPU 从非根模式切换到根模式,也即从 guest 切换到宿主机。例如,当要执行一些虚拟机没有权限的敏感指令时。



为了维护这两个动作, VMCS 里面还有几项内容:

VM-exit control fields,对 VM Exit 的行为进行控制。比如,VM Exit 的时候对 vCPU来说需要保存哪些 MSR 寄存器,对于主机 CPU 来说需要恢复哪些 MSR 寄存器。

VM-entry control fields,对 VM Entry 的行为进行控制。比如,需要保存和恢复哪些MSR 寄存器等。

VM-exit information fields, 记录下发生 VM Exit 发生的原因及一些必要的信息,方便对 VM Exit 事件进行处理。

至此,内核准备完毕。

我们再回到 qemu 的 kvm\_init\_vcpu 函数,这里面除了创建内核中的 vcpu 结构之外,还通过 mmap 将内核的 vcpu 结构,映射到 qemu 中 CPUState 的 kvm\_run 中,为什么能用 mmap 呢,上面咱们不是说过了吗,vcpu 也是一个文件。

我们再回到这个 vcpu 的线程函数 qemu\_kvm\_cpu\_thread\_fn, 他在执行 kvm\_init\_vcpu 创建 vcpu 之后,接下来是一个 do-while 循环,也即一直运行,并且通过调用 kvm cpu exec,运行这个虚拟机。

```
1 int kvm_cpu_exec(CPUState *cpu)
       struct kvm run *run = cpu->kvm run;
      int ret, run_ret;
 5 .....
      do {
 7 .....
          run ret = kvm vcpu ioctl(cpu, KVM RUN, 0);
          switch (run->exit_reason) {
10
           case KVM EXIT IO:
               kvm_handle_io(run->io.port, attrs,
                              (uint8 t *)run + run->io.data offset,
13
                             run->io.direction,
15
                             run->io.size,
                             run->io.count);
           case KVM_EXIT_IRQ_WINDOW_OPEN:
18
               ret = EXCP INTERRUPT;
               break;
           case KVM EXIT SHUTDOWN:
21
               qemu system reset request(SHUTDOWN CAUSE GUEST RESET);
               ret = EXCP INTERRUPT;
24
               break;
```

在 kvm\_cpu\_exec 中,我们能看到一个循环,在循环中,kvm\_vcpu\_ioctl(KVM\_RUN)运行这个虚拟机,这个时候 CPU 进入 VM-Entry,也即进入客户机模式。

如果一直是客户机的操作系统占用这个 CPU,则会一直停留在这一行运行,一旦这个调用返回了,就说明 CPU 进入 VM-Exit 退出客户机模式,将 CPU 交还给宿主机。在循环中,我们会对退出的原因 exit\_reason 进行分析处理,因为有了 I/O,还有了中断等,做相应的处理。处理完毕之后,再次循环,再次通过 VM-Entry,进入客户机模式。如此循环,直到虚拟机正常或者异常退出。

我们来看 kvm\_vcpu\_ioctl(KVM\_RUN) 在内核做了哪些事情。

上面我们也讲了, vcpu 在内核也是一个文件, 也是通过 ioctl 进行用户态和内核态通信的, 在内核中, 调用的是 kvm\_vcpu\_ioctl。

```
14
           r = kvm_arch_vcpu_ioctl_run(vcpu, vcpu->run);
15
           break;
16
       }
17
       case KVM_GET_REGS: {
           struct kvm_regs *kvm_regs;
18
19
           kvm_regs = kzalloc(sizeof(struct kvm_regs), GFP_KERNEL);
           r = kvm_arch_vcpu_ioctl_get_regs(vcpu, kvm_regs);
           if (copy_to_user(argp, kvm_regs, sizeof(struct kvm_regs)))
21
               goto out_free1;
22
           break;
23
24
       }
       case KVM_SET_REGS: {
           struct kvm_regs *kvm_regs;
           kvm_regs = memdup_user(argp, sizeof(*kvm_regs));
           r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_regs(vcpu, kvm_regs);
           break;
30
       }
32 }
```

kvm\_arch\_vcpu\_ioctl\_run 会调用 vcpu\_run,这里面也是一个无限循环。

```
1 static int vcpu_run(struct kvm_vcpu *vcpu)
 2 {
 3
           int r;
           struct kvm *kvm = vcpu->kvm;
 5
           for (;;) {
 6
                    if (kvm_vcpu_running(vcpu)) {
                            r = vcpu_enter_guest(vcpu);
8
9
                    } else {
                            r = vcpu_block(kvm, vcpu);
10
                    }
                    if (signal_pending(current)) {
13
                            r = -EINTR;
14
                            vcpu->run->exit_reason = KVM_EXIT_INTR;
16
                            ++vcpu->stat.signal exits;
17
                            break;
18
                    }
                    if (need_resched()) {
19
                            cond_resched();
20
                    }
           }
           return r;
```

**←** 

在这个循环中,除了调用 vcpu\_enter\_guest 进入客户机模式运行之外,还有对于信号的响应 signal\_pending,也即一台虚拟机是可以被 kill 掉的,还有对于调度的响应,这台虚拟机可以被从当前的物理 CPU 上赶下来,换成别的虚拟机或者其他进程。

我们这里重点看 vcpu\_enter\_guest。

```
■ 复制代码
```

```
1 static int vcpu_enter_guest(struct kvm_vcpu *vcpu)
           r = kvm_mmu_reload(vcpu);
           vcpu->mode = IN_GUEST_MODE;
           kvm_load_guest_xcr0(vcpu);
           guest_enter_irqoff();
7
           kvm_x86_ops->run(vcpu);
           vcpu->mode = OUTSIDE_GUEST_MODE;
10 .....
           kvm_put_guest_xcr0(vcpu);
11
           kvm_x86_ops->handle_external_intr(vcpu);
12
           ++vcpu->stat.exits;
13
           guest_exit_irqoff();
           r = kvm x86 ops->handle exit(vcpu);
           return r;
17 .....
18 }
20 static struct kvm_x86_ops vmx_x86_ops __ro_after_init = {
           .run = vmx_vcpu_run,
23 .....
24 }
```

在 vcpu\_enter\_guest 中,我们会调用 vmx\_x86\_ops 的 vmx\_vcpu\_run 函数,进入客户机模式。

```
static void __noclone vmx_vcpu_run(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
    struct vcpu_vmx *vmx = to_vmx(vcpu);
```

```
unsigned long debugctlmsr, cr3, cr4;
 5 .....
           cr3 = __get_current_cr3_fast();
 7 .....
           cr4 = cr4_read_shadow();
   . . . . . .
           vmx->__launched = vmx->loaded_vmcs->launched;
10
11
           asm(
                    /* Store host registers */
                    "push %%" _ASM_DX "; push %%" _ASM_BP ";"
13
                    "push %%" _ASM_CX " \n\t" /* placeholder for guest rcx */
                    "push %%" _ASM_CX " \n\t"
16 .....
                    /* Load guest registers. Don't clobber flags. */
17
                    "mov %c<u>rax</u>, %%" _ASM_AX " \n\t"
                    "mov %c<u>rbx</u>, %%" _ASM_BX " \n\t"
19
                    "mov %crdx, %%" _ASM_DX " \n\t"
                    "mov %c<u>rsi</u>, %%" _ASM_SI " \n\t"
21
                    "mov %crdi, %%" _ASM_DI " \n\t"
22
                    "mov %crbp, %%" _ASM_BP " \n\t"
   #ifdef CONFIG X86 64
25
                    "mov %cr8, %%r8 \n\t"
                    "mov %cr9, %%r9 \n\t"
                    "mov %cr10, %%r10 \n\t"
                    "mov %cr11, %%r11 \n\t"
                    "mov %cr12, %%r12 \n\t"
                    "mov %cr13, %%r13 \n\t"
31
                    "mov %cr14, %%r14 \n\t"
                    "mov %cr15, %%r15 \n\t"
33
   #endif
                    "mov %crcx, %%" _ASM_CX " \n\t" /* kills %0 (ecx) */
                    /* Enter guest mode */
                    "ine 1f \n\t"
37
                    ex(ASM VMX VMLAUNCH) "\n\t"
39
                    "jmp 2f \n\t"
                    "1: " ex(ASM VMX VMRESUME) "\n\t"
40
                    "2: "
42
                    /* Save guest registers, load host registers, keep flags */
                    "mov %0, %cwordsize \n\t"
43
                    "pop %0 \n\t"
                    "mov %%" _ASM_AX ", %crax \n\t"
45
                    "mov %%" _ASM_BX ", %c<u>rbx</u> \n\t"
46
                     _ASM_SIZE(pop) " %crcx \n\t"
                    "mov %%" _ASM_DX ", %crdx \n\t"
48
                    "mov %%" _ASM_SI ", %c<u>rsi</u> \n\t"
49
                    "mov %%" ASM DI ", %crdi \n\t"
                    "mov %%" _ASM_BP ", %crbp \n\t"
52 #ifdef CONFIG X86 64
53
                    "mov %%r8, %cr8 \n\t"
                    "mov %%r9, %cr9 \n\t"
55
                    "mov %%r10, %cr10 \n\t"
```

```
"mov %%r11, %cr11 \n\t"
                    "mov %%r12, %cr12 \n\t"
57
                    "mov %%r13, %c<mark>r13</mark> \n\t"
                    "mov %%r14, %cr14 \n\t"
                    "mov %%r15, %cr15 \n\t"
   #endif
                    "mov %%cr2, %%" _ASM_AX " \n\t"
62
                    "mov %%" _ASM_AX ", %ccr2 \n\t"
63
                    "pop %%" _ASM_BP "; pop %%" _ASM_DX " \n\t"
65
                    "setbe %cfail \n\t"
                    ".pushsection .rodata \n\t"
                    ".global vmx_return \n\t"
                    "vmx_return: " _ASM_PTR " 2b \n\t"
71
                  );
72 .....
           vmx->loaded vmcs->launched = 1;
           vmx->exit_reason = vmcs_read32(VM_EXIT_REASON);
75 .....
76 }
```

在 vmx\_vcpu\_run 中,出现了汇编语言的代码,比较难看懂,但是没有关系呀,里面有注释呀,我们可以沿着注释来看。

首先是 Store host registers,要从宿主机模式变为客户机模式了,所以原来宿主机运行时候的寄存器要保存下来。

接下来是 Load guest registers,将原来客户机运行的时候的寄存器加载进来。

接下来是 Enter guest mode,调用 ASM\_VMX\_VMLAUNCH 进入客户机模型运行,或者 ASM\_VMX\_VMRESUME 恢复客户机模型运行。


如果客户机因为某种原因退出, Save guest registers, load host registers, 也即保存客户机运行的时候的寄存器, 就加载宿主机运行的时候的寄存器。

最后将 exit\_reason 保存在 vmx 结构中。

至此, CPU 虚拟化就解析完了。

#### 总结时刻

CPU 的虚拟化过程还是很复杂的,我画了一张图总结了一下。



首先,我们要定义 CPU 这种类型的 TypeInfo 和 TypeImpl、继承关系,并且声明它的类初始化函数。

在 qemu 的 main 函数中调用 MachineClass 的 init 函数,这个函数既会初始化 CPU,也会初始化内存。

CPU 初始化的时候,会调用 pc\_new\_cpu 创建一个虚拟 CPU,它会调用 CPU 这个类的初始化函数。

每一个虚拟 CPU 会调用 qemu\_thread\_create 创建一个线程,线程的执行函数为 qemu\_kvm\_cpu\_thread\_fn。

在虚拟 CPU 对应的线程执行函数中,我们先是调用

kvm\_vm\_ioctl(KVM\_CREATE\_VCPU),在内核的 KVM 里面,创建一个结构 struct vcpu\_vmx,表示这个虚拟 CPU。在这个结构里面,有一个 VMCS,用于保存当前虚拟 机 CPU 的运行时的状态,用于状态切换。


在虚拟 CPU 对应的线程执行函数中,我们接着调用 kvm\_vcpu\_ioctl(KVM\_RUN),在内核的 KVM 里面运行这个虚拟机 CPU。运行的方式是保存宿主机的寄存器,加载客户机的寄存器,然后调用 ex(ASM VMX VMLAUNCH) 或者

\_\_ex(ASM\_VMX\_VMRESUME),进入客户机模式运行。一旦退出客户机模式,就会保存客户机寄存器,加载宿主机寄存器,进入宿主机模式运行,并且会记录退出虚拟机模式的原因。大部分的原因是等待 I/O,因而宿主机调用 kvm handle io进行处理。

#### 课堂练习

在咱们上面操作 KVM 的过程中,出现了好几次文件系统。不愧是"Linux 中一切皆文件"。那你能否整理一下这些文件系统之间的关系呢?

欢迎留言和我分享你的疑惑和见解,也欢迎收藏本节内容,反复研读。你也可以把今天的内容分享给你的朋友,和他一起学习和进步。



# 趣谈 Linux 操作系统

像故事一样的操作系统入门课

### 刘超

网易杭州研究院 云计算技术部首席架构师



新版升级:点击「 🍣 请朋友读 」,10位好友免费读,邀请订阅更有现金奖励。

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 50 | 计算虚拟化之CPU(上):如何复用集团的人力资源?

下一篇 52 | 计算虚拟化之内存:如何建立独立的办公室?

#### 精选留言(3)





#### 安排

2019-07-28

老师,那在虚拟机里面创建的多个核其实是假的是码?即使创建4个核的虚拟机,那么对应到kvm里面其实也是一个线程,也就是从虚拟机os这个层面它是无法真正利用多核的。其实它虚拟机os利用多核也没有意义。只要保证宿主os能正常利用多核就足够了,不知道这样理解是否正确?

展开٧







.unlocked ioctl = kvm dev ioctl,

.compat\_ioctl = kvm\_dev\_ioctl, 请问下这两个ioctl有什么区别?在什么时候会调到 <sub>展开</sub> >







#### 小龙的城堡

2019-07-24

深入内核以后,发现一切都是那么简洁,美妙? 展开>



