# 第六章输入输出系统

## 设备管理

- 6.1 I/O系统功能模型和接口
- 6.2 I/O 设备和设备控制器
- 6.3 中断机构和中断处理程序
- 6.4 设备驱动程序
- 6.6 用户层的I/O软件
- 6.5 设备独立的I/O软件
- 6.7 缓冲管理
- 6.8 磁盘存储器的性能和调度

## 6.1 I/O系统功能模型和接口

## I/O系统基本功能

- ■隐藏物理设备细节
- ■与设备无关性
- ■提高处理机和I/O设备利用率
- 对I/O设备进行控制
- ■确保对设备的正确共享
- ■错误处理

### I/O系统层次结构

- I/O 设备管理软件的基本 思想是采用分层的结构, 把各种设备管理软件组织 成一系列的层次。
- 低层与硬件特性相关,它 把硬件和较高层的软件隔 离开来。
- •一般可分为四层,每一层 实现特定的功能,相邻的 层次之间有良好的调用接 口。

### 应用程序

用户空间的I/O软件

设备独立的系统软件

设备驱动程序

中断处理程序

硬件

I/O软件系统的层次

- I/O软件的层次结构
  - 用户层软件: API
  - 设备独立性软件: 命名、保护、缓冲、分配释放等
  - 设备驱动程序: 硬件相关
  - ■中断处理程序
  - 例:用户进程从文件读取一个数据块
    - 系统调用———设备独立软件 查找页面————如果没有; 调用设备驱动程序向硬件请求;驱动程序从磁盘读数据块—— ——磁盘操作完成;硬件产生中断———唤醒用户进程结束 I/O操作


## 6.2 I/O 设备和设备控制器

#### ■ 6.2.1 I/O设备

#### 1 I/O设备的类型

- 按使用特性
  - 存储设备、输入输出设备
- 按传输速率分类
  - 低速设备:键盘、 鼠标器、语音的输入和输出等设备。
  - 中速设备: 打印机。
  - 高速设备:磁带机、 磁盘机、 光盘机等。
- 按信息交换的单位分类
  - 块设备:磁盘
  - 字符设备


#### 2. 设备与控制器之间的接口



## 6.2.2 设备控制器

- 1. 设备控制器的基本功能
  - 充当CPU与外设的接口,接受CPU的命令去控制设备工作
  - ■1)接收和识别命令
  - 2) 数据交换
  - 3) 标识和报告设备的状态
  - 4) 地址识别
  - 5) 数据缓冲
  - 6) 差错控制

- 2. 设备控制器的组成
  - 设备控制器与处理机的接口
  - 设备控制器与设备的接口
  - I/O逻辑



## 6.2.3 内存映像

现在的问题是: CPU如何与设备控制器当中的寄存器进行通信? 如何访问设备的数据 缓冲区? 因为这不是普通的内存访问!


方法有三种:

- ➤ I/O独立编址;
- > 内存映像编址;
- > 混合编址。

### 1. I/O独立编址

- ◆ 基本思路: 给控制器中的每一个寄存器分配一个唯一的I/O端口(I/O port) 编号, 称为I/O端口地址, 然后用专门的I/O指令对端口进行操作;
- 这些端口地址所构成的 地址空间是完全独立的, 与内存的地址空间没有 关系。例如:

IN R0 [4] 表示读入I/O 端口地址为4的内容; MOV R0 [4] 表示读入 内存地址为4的内容; Two address



- 优点: I/O设备不占用内存地址空间,而且程序设计时,易于区分是对内存操作还是对I/O端口操作。
- 例子: 8086/8088, 给I/O端口分配的地址空间64K, 0000H~FFFFH, 只有IN和OUT指令进行读写操作。


### Linux0.11/boot/setup.s

```
mov al, #0x11! initialization sequence
out #0x20, al ! send it to 8259A-1
mov al, #0x20 ! start of hardware int's(0x20)
out #0x21,al
mov al, #0x28 ! start of hardware int's(0x28)
out #0xA1,al
in al,#0x64
                 ! 8042 status port
                 ! 键盘控制器状态寄存器
test al, #2
jnz empty_8042 ! is input
```

### 2. 内存映像编址

- 基本思路: 把所有控制器当中的每一个寄存器都映射为一个内存地址,专门用于I/O操作(功能上),对这些单元的读写操作即为普通的内存访问操作。
- →端口地址空间与内存的地址空间统一编址,前者是后者的一部分,一般位于后者的顶端部分。

One address space



内存映像编址


### 优点:

- 1编程方便,无需专门的I/O指令;
- 2 对普通的内存单元可进行的所有操作指令均可作用于I/O端口,如TEST指令;

### 3. 混合编址

- 基本思路:对于设备控制器中的寄存器,采用独立编址的方法;而对于设备的数据缓冲区,采用内存映像编址的方法。
- 例如: Pentium,把内存地址空间640K~1M保留作 为设备的数据缓冲区,另外,还有一个独立的I/O 端口地址空间,从0到64K。

Two address spaces




## 6.2.4 I/O通道

- 1. I/O通道(I/O Channel)设备的引入
  - 是一种特殊的处理机
    - ■具有执行I/O指令的能力,并通过执行通道(I/O)程序 来控制I/O操作。
  - ■与一般的处理机不同
    - ■指令类型单一
    - 通道没有自己的内存,通道所执行的通道程序是放 在主机的内存中的。

#### ■ 2. 通道类型

- 根据信息交换方式不同
- 1) 字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)
  - 子通道以时间片轮转方式使用主通道
- 2) 数组选择通道(Block Selector Channel)
  - 一个分配型通道;在一段时间只有一台设备传送数据
- 3) 数组多路通道(Block Multiplexor Channel)



## 6.3 中断机构和中断处理程序

- ■中断
  - ■中断: CPU对I/O设备发来的中断信号的一种响应,暂 停当前程序,执行中断处理程序。
  - ■陷入: CPU内部事件引起。
- ■中断向量表和中断优先级
  - ■中断程序入口地址表
  - 不同中断类型可能有不同优先级
- 多中断源处理方式
  - ■屏蔽
  - ■嵌套

## 6.3 中断机构和中断处理程序

- 中断处理程序
  - 测试是否有未响应中断信号(每条指令执行完成后测试)
  - 保护被中断的CPU环境
  - 转入相应设备处理程序
  - ■中断处理
  - ■回复现场并退出中断

## 6.4 设备驱动程序

- 设备驱动程序的功能
  - ■接收设备独立软件发来的命令和参数
  - ■并将命令中的抽象要求转换为具体要求
  - ■检查I用户I/O请求的合法性
  - 了解I/O设备的状态,传递有关参数,设 置设备工作方式
  - ■发出I/O命令
  - ■响应控制器或通道的中断请求,处理中断

## 设备驱动程序

- 设备驱动程序特点
  - ■请求IO的进程与设备控制器之间的通信和转换程序。IO请求传给控制器;控制器记录的设备状态信息传给请求IO进程
  - ■硬件相关
  - ■部分固化
  - ■可重入
  - ■与I/O控制方式相关

## 设备驱动程序

- 设备驱动程序的处理过程
  - ■1) 将抽象要求转为具体要求
  - 2) 检查IO请求的合法性
  - 3) 读出和检查设备的状态
  - 4) 传送必要的参数
  - 5) 工作方式的设置
  - 6) 启动IO设备
  - 设备控制器控制IO操作,驱动程序阻塞,直到 设备中断唤醒。

### I/O设备的控制方式

#### 1 程序I/O方式


CPU不断测试状态寄存器中的忙闲状态.

忙-等待方式

### 一个例子

已知I/O地址采用内存映像编址的方式,现需要在打印机上打印一个字符串"ABCDEFGH"。

基本思路: 把这8个字符逐个送到打印机设备的 I/O端口地址(内存地址)。



26

```
for (i = 0; i < count; i++)
{
    while(*printer_status_reg != READY);
    *printer_data_register = p[i];
}</pre>
```


逐个打印每一个字符: 先判断打印机是否空闲, 若不空闲则循环等待。然后把第 i 个字符复制给打印机的数据寄存器(内存单元)。

### 中断驱动方式

循环检测的控制方法占用了太多的CPU时间,可能会造成CPU时间的浪费。例如:假设打印机的打印速度为100字符/秒,在循环检测方式下,当一个字符被写入到打印机的数据寄存器中后,CPU需要等待10毫秒才能写入下一个字符。

一种解决的办法: 中断驱动的控制方式

用户进程 strcpy(buffer, "ABCDEFGH"); print(buffer, strlen(buffer));



在I/O设备输入每个数据的过程中,由于无须CPU干预,因而可使CPU与I/O设备并行工作。

仅当输完一个数据时,才需CPU花费极短的时间去做些中断 处理。

例如,终端输入一个字符的时间约为100 ms, 字符送入终端 缓冲区的时间小于 0.1 ms。

程序I/O方式,CPU约有99.9 ms的时间处于忙-等待中。

中断驱动方式后, CPU可利用这 99.9 ms的时间去做其它事情,


0.1 ms的时间来处理由控制器发来的中断请求。

### 直接存储器访问DMA I/O控制方式

#### 1. DMA(Direct Memory Access)控制方式的引入

该方式的特点是: ① CPU与I/O设备之间,数据传输的基本单位是数据块; ② 所传送的数据是从设备直接送入内存的,或者相反; ③ 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需CPU干预,整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。


#### 2. DMA控制器的组成



DMA控制器的组成


实现在主机与控制器之间成块数据的直接交换, 在DMA 控制器中设置如下四类寄存器:

- (1) **命令/状态寄存器CR。**用于接收从CPU发来的I/O命令或有关控制信息,或设备的状态。
- (2) **内存地址寄存器MAR**。在输入时,它存放把数据从设备传送到内存的起始目标地址;在输出时,它存放由内存到设备的内存源地址。
- (3) **数据寄存器DR**。用于暂存从设备到内存,或从内存 到设备的数据。
  - (4) 数据计数器DC。 存放本次CPU要读或写的字(节)数。



Operation of a DMA transfer

#### 3. DMA工作过程



DMA方式的工作流程

### I/O通道控制方式

- 1. I/O通道控制方式的引入
- I/O通道方式是DMA方式的发展,进一步减少CPU的干预

把对一个数据块的读(或写)为单位的干预,减少为对一组数据块的读(或写)及有关的控制和管理为单位的干预。 实现 CPU、通道和I/O设备三者的并行操作

●当CPU要完成一组相关的读(或写)操作及有关控制时,只需向I/O通道发送一条I/O指令,以给出其所要执行的通道程序的首址和要访问的I/O设备,通道接到该指令后,通过执行通道程序便可完成CPU指定的I/O任务。

#### 2. 通道程序

(1) 操作码。	操作	P	R	计数	内存地址
(2) 内存地址。	WRITE	0	0	80	813
(3) 计数。	WRITE	0	0	140	1034
(4) 通道程序结束位P。	WRITE	0	1	60	5830
(5) 记录结束标志R。	WRITE	0	1	300	2000
	WRITE	0	0	250	1850
	WRITE	1	1	250	720

#### 6.5 设备独立的I/O软件

早期以物理设备名使用设备

引入逻辑设备 如 /dev/printer

需要实现逻辑设备名到物理设备名转换

### 设备独立性软件

- 设备独立性软件
  - 驱动程序为硬件相关,为实现硬件无关而设置
  - 1) 执行所有设备的公有操作
    - ① 设备的分配与回收;
    - ② 将逻辑设备名映射为物理设备名,进一步可以找到相应物理设备的驱动程序;
    - ③ 对设备进行保护,禁止用户直接访问设备;
    - ④缓冲管理,即对字符设备和块设备的缓冲区进行有效的管理,以提高I/O的效率;
    - ⑤ 差错控制。由于在I/O操作中的绝大多数错误都与设备有关, 故主要由设备驱动程序处理,而设备独立性软件只处理那些设 备驱动程序无法处理的错误。
    - 6 提供与设备无关的数据块大小
  - 2) 设备驱动程序的统一接口

# Uniform Interfacing for Device Drivers




Figure 5-14. (a) Without a standard driver interface. (b) With a standard driver interface.

#### 提供与设备无关的逻辑数据块

磁盘的访问是以扇区为单位,但不同的磁盘可能会有不同的扇区大小,因此,设备独立的 I/0软件可以向上层掩盖这一事实,并提供统一的逻辑块大小,例如,它可以将若干个物理扇区合并成一个逻辑块,这样,对于上层的软件来说,它们所面对的都是一些抽象的设备,这些设备都使用相同大小的逻辑块。

# 设备分配

# 设备分配用数据结构

- 记录设备和控制器的状态及有关控制信息
- 设备控制表Device Control Table
  - ■每个设备
  - 记录设备特性、连接情况
- 控制器表 (Controler Control Table COCT)
  - 每个控制器
- 通道控制表 (Channel Control Table CHCT)
  - 通道
- 系统设备表(System Device Table)
  - 整个系统

### 设备分配时考虑的因素

- 1 设备的固有属性
  - 独占、共享、可虚拟设备(独占变为共享)
- 2 设备分配算法 (FCFS, PF)
- 3 设备分配中的安全性
  - 安全分配方式
    - ■进程请求IO后阻塞。CPU与IO串行
  - 不安全分配方式
    - ■进程请求IO后还可以继续请求其它IO
    - ■如申请的设备不可用才阻塞
    - ■可能死锁

#### 独占设备的分配程序

- 1 基本的设备分配程序
  - 某进程提出IO请求后
  - 1) 分配设备
    - ■根据物理设备名,查找系统设备表SDT,找出该设备的DCT
    - 根据DCT中的设备状态字,可知该设备是否忙碌
    - 如忙,请求进程的PCB挂在设备队列
    - 否则,检查安全性,决定是否分配
  - 2) 分配控制器
    - 设备分配给进程后,从DCT中找到与该设备连接的控制器的 COCT
    - 从COCT的状态字段判断该控制器是否忙碌,从而决定进程是 等待还是分配控制器给进程

#### 独占设备的分配程序

- 1 基本的设备分配程序
  - 3) 分配通道
    - 从COCT中找到与该控制器连接的通道的CHCT,
    - 判断状态决定是否分配
  - 设备、设备控制器、通道、三者均分配成功、才可是可以启动传输。
  - 缺点:
    - 使用物理设备名;单通道
- 2 设备分配程序的改进
  - 1)增加设备的独立性
    - □使用逻辑设备名:在SDT中找到第一个DCT,如忙,查找下一个DCT
  - 2) 考虑多通路情况
    - 第一个控制器或通道忙时,查找下一个控制器及通道

#### ■ 逻辑设备名到物理设备名映射的实现

- 1) 逻辑设备表 Logic Unit Table
- 2) LUT的设置
  - ■整个系统一张LUT
  - ■每个用户一张LUT

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序 入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/printer	5	2046
:	•	•

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/printer	5
:	

(a)

#### 6.6 用户层的I/O软件

虽然大多数的I/O软件都包含在操作系统中,但也有一小部分是与用户程序进行链接的库函数,或者是完全运行在用户空间的程序。

- ❖ 库函数:如C语言里与I/O有关的库函数write、read等,它们实质上只是将它们的参数再传递给系统调用函数,并由后者来完成实际的I/O操作:
- ❖ Spooling技术: 在多道系统中,一种处理独占设备的方法。

#### 什么是SPOOLing

- 缓和CPU的高速性与I/O设备低速性间的矛盾
- 脱机输出技术
  - 利用专门的外围控制机,将低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上; 或者相反。
- 当系统中引入了多道程序技术后,利用其中的一道程序模拟脱机输入时的外围控制机功能,把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上;再用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能,把数据从磁盘传送到低速输出设备上。这样,便可在主机的直接控制下,实现脱机输入、输出功能。
- 此时的外围操作与CPU对数据的处理同时进行,把这种在联机情况下实现的同时外围操作称为SPOOLing (Simultaneaus Periphernal Operating On-Line),或称为假脱机操作。

- SPOOLing系统的组成
  - 输入井、输出井
    - ■磁盘
  - 输入缓冲区、输出缓冲区
    - 缓和CPU和磁盘间速度不匹配问题
    - 内存中暂存输入输出数据,以便和输入井、输出井传递
  - 输入进程、输出进程
    - 模拟外围控制机



- SPOOLing系统的特点
  - ■提高了I/O的速度
    - 改CPU对低速外设操作为磁盘操作
  - ■将独占设备改造为共享设备
  - 实现了虚拟设备功能
    - 多个进程同时使用一台独占设备,但对每个进程而 言,感觉自己独占设备

- 共享打印机
  - 当用户进程请求打印输出时, SPOOLing系统同意为它 打印输出, 但并不真正立即把打印机分配给该用户进 程
  - 由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区, 并将要打印的数据送入其中;
  - 输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并将用户的打印要求填入其中,再将该表挂到请求打印队列上。
  - 打印机空闲时,输出进程从请求打印队列的队首取出一张请求打印表,根据表内信息,将数据从输出井传到内存缓冲区,再由打印机打印。
  - 重复上一个过程直至请求打印队列空。输出进程自我 阻塞,下次打印请求将其唤醒。

### 设备管理

- 6.1 I/O系统功能模型和接口
- 6.2 I/O 设备和设备控制器
- 6.3 中断机构和中断处理程序
- 6.4 设备驱动程序
- 6.6 用户层的I/O软件
- 6.5 设备独立的I/O软件
- 6.7 缓冲管理
- 6.8 磁盘存储器的性能和调度

# 6.7 缓冲管理

### 缓冲的引入

- -(1)缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾。
- (2) 减少对CPU的中断频率, 放宽对CPU中断响应时间的限制。
- (3) 提高CPU和I/O设备之间的并行性。


# 单缓冲和双缓冲

■ 1. 单缓冲(Single Buffer)

■ 2. 双缓冲(Double Buffer)

# 循环缓冲

- 1. 循环缓冲的组成
  - 多个缓冲区:空缓冲区R、有数据的缓冲区G、计算进程正在使用的缓冲区C
  - 多个指针: 计算进程下一个可用缓冲区的指针Nextg、输入进程下一个可用空缓冲区的指针Nexti、计算进程正在使用的指针Current



# 循环缓冲

- 2. 循环缓冲区的使用
  - Getbuf
    - ■计算进程
      - Nextg指针指向的缓冲区可使用
      - 将其改为现行工作缓冲区,令Current指针指向该缓冲区
      - Nextg下移至下一个G缓冲区
    - ■输入进程
      - Nexti指针指向的缓冲区供使用使用
      - Nexti下移至下一个R缓冲区
  - Releasebuf
    - ■计算进程
      - 计算进程取走缓冲区C的数据后,释放C。
      - 把C改为R

- 3 进程同步
  - Nexti指针追赶上Nextg指针
    - 輸入数据速度大于大于计算进程处理速度
    - ■输入进程阻塞
  - Nextg指针追赶上Nexti指针
    - ■计算进程阻塞

# 缓冲池

- 公共缓冲池
  - ■多个进程共享的缓冲区
  - 1. 缓冲池的组成
    - ① 空(闲)缓冲区;
    - ② 装满输入数据的缓冲区;
    - ③ 装满输出数据的缓冲区。
    - 为了管理上的方便,将相同类型的缓冲区链成队列

# 缓冲池

- 2 缓冲池操作
  - 队列操作: 进队、出 队
  - ■临界资源、同步互斥
  - MS互斥信号量
  - RS资源信号量

```
Procedure Getbuf(type)
 begin
   Wait(RS(type));
   Wait(MS(type));
   B(number): =Takebuf(type);
   Signal(MS(type));
  end
 Procedure Putbuf(type, number)
 begin
  Wait(MS(type));
  Addbuf(type, number);
  Signal(MS(type));
  Signal(RS(type));
 end
```

# 缓冲池


- 3 缓冲区的工作方式
  - 收容输入
    - 输入进程需要输入数据时
    - 取一空缓冲区;将其作为收容输入缓冲区;输入数据到其中;
    - 将该缓冲区挂到输入队列
  - 提取输入
    - 计算进程需要输入数据时
    - 从输入队列取缓冲区;作为提取输入工作缓冲区
    - 提取数据;将缓冲区挂到空缓冲区队列
  - 收容输出
    - 计算进程需要输出数据时
    - 取一空缓冲区;将其作为收容输出缓冲区;输出数据到其中;
    - 将该缓冲区挂到输出队列
  - 提取输出
    - 输出进程从输出队列取以有数据的缓冲区,作为提取输出缓冲区;
    - 取数据,将空缓冲区挂在空缓冲队列队尾;

### 6.8 磁盘存储器的性能和调度

#### 1 磁盘性能简述

- 1 数据的组织和格式
  - ■盘片 -- 磁道 -- 扇区
  - ■低级格式化
    - ■划分扇区
  - ■分区
    - ■每个分区为一个独立的逻辑磁盘
    - 0扇区中有主引导记录分区表
    - ■有一个分区为活动分区有硬盘引导记录
  - ■高级格式化
    - ■设置引导块、空闲存储管理、根目录、文件系统

# 侧视图



EMPARTE

9176

### 磁盘性能简述

#### ■ 2. 磁盘的类型

- ■固定头磁盘
  - 在每条磁道上都有一读/写磁头,所有的磁头都被装在一刚性 磁臂中。
  - 通过这些磁头可访问所有各磁道,并进行并行读/写
  - 速度快, 主要用于大容量磁盘上。

#### ■移动头磁盘

- 每一个盘面仅配有一个磁头,也被装入磁臂中
- 为能访问该盘面上的所有磁道,该磁头必须能移动以进行寻道。
- 移动磁头仅能以串行方式读/写
- 速度较慢;但由于其结构简单,故仍广泛应用于中小型磁盘 设备中。

### 磁盘性能简述

- 3. 磁盘访问时间
  - 工作时,磁盘旋转,磁头移动到欲读数据所在磁道,等待数据所在扇区旋转到磁头下,然后开始读数据
  - 寻道时间、旋转延迟时间、传输时间
  - 1) 寻道时间Ts
    - 把磁臂(磁头)移动到指定磁道上所经历的时间
    - 为启动磁臂的时间s与磁头移动n条磁道所花费的时间之和, 即
    - $\blacksquare$  Ts=m $\times$ n+s
    - 其中, m是一常数,与磁盘驱动器的速度有关,对一般磁盘, m=0.2;对高速磁盘, m≤0.1,磁臂的启动时间约为2 ms。这样, 对一般的温盘, 其寻道时间将随寻道距离的增加而增大,大 体上是5~30 ms。

#### ■ 3. 磁盘访问时间

- 2) 旋转延迟时间Tτ
  - 指定扇区移动到磁头下面所经历的时间。
  - ■对于硬盘,典型的旋转速度大多为5400 r/min,每转需时11.1 ms,平均旋转延迟时间Tτ为5.55 ms;对于软盘,其旋转速度为300 r/min或600 r/min,这样,平均Tτ为50~100 ms。

#### ■ 3. 磁盘访问时间

- 传输时间Tt
  - 指把数据从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间。 To 的大小与每次所读/写的字节数b和旋转速度有关

$$T_{t} = \frac{b}{rN}$$

- 其中,r为磁盘每秒钟的转数
- 访问时间Ta表示为:

$$T_a = T_s + \frac{1}{2r} + \frac{b}{rN}$$

- 3. 磁盘访问时间
  - ■寻道时间和旋转延迟时间与读写数据量无关
  - ■寻道时间和旋转延迟时间占主要时间
  - ■集中数据传输,有利于提高传输效率

#### 2 磁盘调度

- 问题描述
  - 多个进程要求访问磁盘时,采用合理的访问次序,使各进程对磁盘的平均访问时间最小。
  - ■主要考虑寻道时间
- 1. 先来先服务FCFS(First-Come, First Served)
  - ■简单公平
  - 平均寻道时间可能较长,适用于请求磁盘IO进 程数目较少的场合

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
55	45	
58	3	
39	19	
18	21	
90	72	
160	70	
150	10	
38	112	
184	146	
平均寻道长度: 55.3		

#### ■ 1. 先来先服务FCFS(First-Come, First Served)

- 2. 最短寻道时间优 先SSTF(Shortest Seek Time First)
  - 访问与当前磁头所 在磁道距离最近的 磁道
  - 每次寻道时间最短, 但不能保证平均寻 道时间最短

(从 100 号磁道开始)		
被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
90	10	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	
150	132	
160	10	
184	24	
平均寻道长度: 27.5		

#### ■ 3 扫描(SCAN)算法

- 1) 进程"饥饿"现象
  - ■SSTF算法中,只要不断有新进程的请求到达,且其所要访问的磁道与磁头当前所在磁道的距离较近, 其请求必须优先满足,可导致某些老进程出现"饥饿"现象。

#### ■ 2) SCAN算法

- 除考虑与当前磁道的距离外,优先考虑磁头当前的 移动方向,即选择当前移动方向最近的磁道,直到 该方向无访问,磁头换方向移动
- 电梯调度算法

#### 3 扫描(SCAN)算法 (从 100 \* 磁道开始, 向磁道号增加方向

(从 100<sup>#</sup> 磁道开始,向磁道号增加方向 访问)

被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
150	50	
160	10	
184	24	
90	94	
58	32	
55	3	
39	16	
38	1	
18	20	

平均寻道长度: 27.8

- 4. 循环扫描 (CSCAN)算法
  - ■磁头单向移动;最 大磁道号和最小磁 道号构成循环
  - ■即磁头自里向外移动,访问最外的磁道后,回到最里的待访问磁道

(从 100<sup>#</sup> 磁道开始,向磁道号增加方向 访问)

被访问的下	移动距离	
一个磁道号	(磁道数)	
150	50	
160	10	
184	24	
18	166	
38	. 20	
39	1	
55	16	
58	3	
90	32	

平均寻道长度: 35.8

#### ■ 5. N-Step-SCAN和FSCAN调度算法

- 1) N-Step-SCAN算法
  - ■磁臂粘着(Armstickiness)
    - 在SSTF、SCAN及CSCAN几种调度算法中,都可能出现磁臂停留在某处不动的情况,例如,有一个或几个进程对某一磁道有较高的访问频率,即这个(些)进程反复请求对某一磁道的I/O操作,从而垄断了整个磁盘设备。
  - 将请求队列分成若干个长度为N的子队列,磁盘调度将按FCFS 算法依次处理这些子队列。
  - 每处理一个队列时又是按SCAN算法,对一个队列处理完后,再处理其他队列。当正在处理某子队列时,如果又出现新的磁盘I/O请求,便将新请求进程放入其他队列,这样就可避免出现粘着现象。
  - 当N值取得很大时,会使N步扫描法的性能接近于SCAN算法的性能; 当N=1时, N步SCAN算法便蜕化为FCFS算法。

- 5. N-Step-SCAN和FSCAN调度算法
- 2) FSCAN算法
  - 是N步SCAN算法的简化,
  - 只将磁盘请求队列分成两个子队列。
  - 一个是由当前所有请求磁盘I/O的进程形成的队列,由磁盘调度按SCAN算法进行处理。
  - 在扫描期间,将新出现的所有请求磁盘I/O的进程, 放入另一个等待处理的请求队列。这样, 所有的新请求都将被推迟到下一次扫描时处理。

- 有一个磁盘队列,其I/O对各个柱面上的请求顺序为98、183、37、122、14、124、65、67,如果磁头开始位于53,是从63柱面移至的。
- FCFS, SSTF, SCAN, CSCAN

# 设备管理

- 6.1 I/O系统功能模型和接口
- 6.2 I/O 设备和设备控制器
- 6.3 中断机构和中断处理程序
- 6.4 设备驱动程序
- 6.6 用户层的I/O软件
- 6.5 设备独立的I/O软件
- 6.7 缓冲管理
- 6.8 磁盘存储器的性能和调度