WORD Standard Class 0.1

WORD LATEX Team

2017/10/23

目次

1 オプションスイッチ

後程使用する幾つかのスイッチを定義しています。

\if@evenstart 偶数始まりかどうかのスイッチです。主にヘッダの位置に関わります。

\newif\if@evenstart \@evenstartfalse

\if@draft draft かどうかのスイッチです。オンでページ番号を付与します。画像をオフにしたいときは graphicx のオプションに別に draft を付けてください。

\newif\if@draft \@draftfalse
\newif\if@pagenumber \@pagenumberfalse

2 オプションの宣言

\DeclareOption{evenstart}{\@evenstarttrue}
\DeclareOption{draft}{%
\setlength\overfullrule{5pt}
\@drafttrue
\@pagenumbertrue
}
\ProcessOptions\relax

3 クラスのロード

WORD では環境変数によって変数を指定しています。環境変数 WORD_FONT によって、埋め込むフォントを決定します。この環境変数が指定されていない場合、フォントは auto となります。

\RequirePackage{ifluatex}
\RequirePackage{ifxetex}
\ifluatex
\newcommand{\WORDFONT}{%
\directlua{

```
WORD_FONT = os.getenv("WORD_FONT")
      if WORD_FONT then
        tex.print(WORD_FONT)
      else
        tex.print("auto")
      end
   }
 }
\fi
\ifluatex
\LoadClass[autodetect-engine, dvipdfmx-if-dvi, base=8.5pt, b5j, ja=standard, jafont=\WORDFONT]{bxjsarticle}
\else
\ifxetex
\newcommand{\mathmc}{\mcfamily}
\newcommand{\mathgt}{\gtfamily}
\LoadClass[autodetect-engine, dvipdfmx-if-dvi, base=8.5pt, b5j, ja=standard, jafont=auto]{bxjsarticle}
\LoadClass[autodetect-engine, dvipdfmx-if-dvi, base=8.5pt, b5j, ja=standard]{bxjsarticle}
\fi
\fi
```

4 set spacing

WORD では欧文フォントが 8.5pt で 48 字 33 行を設定している。設定自体に必然性は無いが、一太郎での設定との互換のために現在の設定になっている。左右は一太郎では 24mm だが、1 行 48 字を実現するため下記のようになっている。

\geometry{top=15truemm, bottom=15truemm, right=24.25truemm, left=24.25truemm, includehead, includefoot}\renewcommand{\baselinestretch}{1.4}

\@twosidetrue

WORD では奇数ページと偶数ページで出力が異なるため、twoside を強制的に true にしています。fancyhdr の設定で使われます。

\@twosidetrue

5 パッケージのロード

```
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage{amsmath, amssymb}
\RequirePackage{newtxtext, newtxmath}
\RequirePackage{ifluatex}
```

6 スタイル

7 fontsize の変更

\renewcommand{\scriptsize}{\@setfontsize\scriptsize\@vpt\@viiipt}

```
\renewcommand{\tiny}{\@setfontsize\tiny{4.25}\@vipt}
  \label{large} $$\operatorname{\normand}(\arge}(0.5){19})$
  \renewcommand{\Large}{\@setfontsize\Large{10.5}{21}}
  \renewcommand{\LARGE}{\@setfontsize\LARGE{12.75}{25}}
  \label{local-command} $$\operatorname{\normand}(\normal-command) = (28)}
  \renewcommand{\Huge}{\@setfontsize\Huge\@xxpt{33}}
  \renewcommand{\HUGE}{\@setfontsize\HUGE{30}{40}}
7.1 ヘッダの設定
  \fancyhead{}
  \fancyfoot{}
  \if@pagenumber
```

```
\if@evenstart
    \fancyhead[RE]{\@subtitle\@articleheader\thepage}
    \fancyhead[L0]{\thepage\@articleheader\@subtitle}
    \fancyhead[RO]{\@subtitle\@articleheader\thepage}
    \fancyhead[LE]{\thepage\@articleheader\@subtitle}
  \fi
 \else
   \if@evenstart
     \fancyhead[RE]{\@subtitle\@articleheader}
     \fancyhead[L0]{\@articleheader\@subtitle}
   \else
     \fancyhead[RO]{\@subtitle\@articleheader}
     \fancyhead[LE]{\@articleheader\@subtitle}
   \fi
\fi
```

7.2 subtitle の定義

```
\def\subtitle#1{\gdef\@subtitle{#1}}
\let\@subtitle\@empty
```

7.3 articleheader の定義

```
subtitle 互換の articleheader を定義しました。
\def\articleheader#1{\gdef\@articleheader{#1}}
\let\@articleheader\@empty
```

基本フォントの変更

```
フォントの英数字部分を Times フォントに変更しています。
\renewcommand{\rmdefault}{ptm}
\renewcommand{\sfdefault}{ptm}
```

9 authormark の定義

著者名の横に付与する情報です。表示したくない場合、プリアンブルで authormark を上書きしてください。 \def\authormark#1{\gdef\@authormark{#1}} \newcommand{\@authormark}{文\hskip\Cwd 編集部}

10 Chapter の設定

```
\newcommand{\chapter}{%
\clearpage
\global\@topnum\z@
\afterindenttrue
\@chapter}
\def\chapter#1{\@makechapterhead{#1}\@afterheading}
\def\@makechapterhead#1{%
{\parindent\z@
\raggedright
\reset@font\huge\gtfamily\bfseries
\leavevmode
\begin{center}
\setlength\baselineskip{.7\baselineskip} #1%
\end{center}}
\par \nobreak \vskip\Cvs
\begin{flushright}
{\reset@font\large\@authormark\hskip\Cwd\@author}%
\end{flushright}
\vskip.5\Cvs
\reset@font\normalsize
}
```

11 section、subsection、subsubsectionのゴシック体化

```
\renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\reset@font\LARGE\gtfamily\bfseries}}
\renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\reset@font\Large\gtfamily\bfseries}}
\renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\z@}%
{\reset@font\large\gtfamily\bfseries}}
```

12 future settings

\def\articletitle#1{\gdef\@articletitle{#1}}

```
\let\@articletitle\@empty
  \def\articleauthor#1{\gdef\@articleauthor{#1}}
  \let\@articleauthor\@empty
  \newcommand{\makearticletitle}{%
  \vspace*{-2mm}
    \begin{center}
    {\huge\gtfamily\bfseries\@articletitle}
    \end{center}
    \par \nobreak \vskip\Cvs
    \begin{flushright}
    {\tt \{\large\@authormark\hskip\Cwd\@articleauthor\}}
    \end{flushright}
    \vskip.5\Cvs
    \let\@articleauthor\relax
    \let\@articletitle\relax
    \let\@thanks\relax
   }
   \newcommand{\makeerticleauthor}{%
   \begin{flushright}
    {\large\@authormark\hskip\Cwd\@articleauthor}
   \end{flushright}
13
     for wordlogo.sty
  \xeCJKDeclareCharClass{CJK}{`■}
  \fi
     脚注の位置
14
  \renewcommand\@makefntext[1]{%
  \parindent 1em
    \baselineskip = 0.75\baselineskip
    \noindent\hbox to 1em{\hss\@makefnmark}
  #1}
  % \end{macrocode}
  % \section{脚注の線}
  % 脚注部に引く線をテキストの幅に変更しています。
       \begin{macrocode}
  \verb|\renewcommand{\footnoterule}{%}|
  \mbox{kern-3}p@
  \hrule width\textwidth
  \kern 2.6\p@}
```

15 本文スタイル