BUAA OS Lab1

一、实验思考题

Thinking 1.1

请阅读 附录中的编译链接详解,尝试分别使用实验环境中的原生x86 工具 链(gcc、ld、readelf、objdump等)和 MIPS 交叉编译工具链(带有 mips-linux-gnu-前缀),重复其中的编译和解析过程,观察相应的结果,并解释其中向objdump传入的参数的含义。

执行:

```
gcc -E hello.c
```

得到结果: C语言的预处理器将头文件的内容添加到了源文件中

```
extern char *ctermid (char *_s) _attribute_ ((_nothrow__ , _leaf__))
    _attribute_ ((_access_ (_write_only__, 1)));
# 867 "/usr/include/stdio.h" 3 4
extern void flockfile (FILE *_stream) _attribute_ ((_nothrow__ , _leaf__));

extern int ftrylockfile (FILE *_stream) _attribute_ ((_nothrow__ , _leaf__));

extern void funlockfile (FILE *_stream) _attribute_ ((_nothrow__ , _leaf__));
# 885 "/usr/include/stdio.h" 3 4
extern int _uflow (FILE *);
extern int _overflow (FILE *, int);
# 902 "/usr/include/stdio.h" 3 4

# 2 "hello.c" 2

# 2 "hello.c" 2

# 2 "hello.c" int main(){
    printf("hello");
    return 0;
}
```

执行:

```
gcc -c hello.c
```

得到hello.o文件,在对hello.o文件进行反汇编,导入到obj文件中

```
objdump -DS hello.o > obj
```

obj中main函数部分代码如下所示:

```
000000000000000000 <main>:
  0: f3 Of 1e fa
                             endbr64
  4: 55
                                    %rbp
                             push
  5: 48 89 e5
8: 48 8d 05 00 00 00 00
                                    %rsp,%rbp
                             mov
                                                        # f <main+0xf>
                                    0x0(%rip),%rax
                             lea
  f: 48 89 c7
                                  %rax,%rdi
                             mov
 12: b8 00 00 00 00
                             mov
                                   $0x0,%eax
 17: e8 00 00 00 00
                                    1c <main+0x1c>
                             call
 1c: b8 00 00 00 00
                                    $0x0,%eax
                             mov
 21: 5d
                                    %rbp
                             pop
 22: c3
                             ret
```

执行:

```
gcc -o hello hello.c
objdump -DS hello > obj_hello
```

obj_hello部分结果如图:

```
Disassembly of section .interp:
00000000000000318 <.interp>:
318:
       2f
                            (bad)
                                  (%dx),%es:(%rdi)
319:
      6c /
                            insb
31a: 69 62 36 34 2f 6c 64
                           imul $0x646c2f34,0x36(%rdx),%esp
321: 2d 6c 69 6e 75
                            sub $0x756e696c, %eax
326:
      78 2d
                            js
                                  355 <__abi_tag-0x37>
328: 78 38
                            js
                                 362 <__abi_tag-0x2a>
32a: 36 2d 36 34 2e 73
                           ss sub $0x732e3436,%eax
330: 6f
                            outsl %ds:(%rsi),(%dx)
331: 2e 32 00
                            cs xor (%rax),%al
Disassembly of section .note.gnu.property:
0000000000000338 <.note.gnu.property>:
338: 04 00
                                   $0x0,%al
                            add
33a: 00 00
                            add %al,(%rax)
                            and %al,(%rax)
33c: 20 00
                            add %al,(%rax)
33e: 00 00
340: 05 00 00 00 47
                            add
                                   $0x47000000,%eax
                            rex.WRX push %rbp
345:
      4e 55
347: 00 02
                                  %al,(%rdx)
                            add
349:
      99 99
                            add
                                  %al,(%rax)
                            rolb $0x0,(%rax,%rax,1)
34b: c0 04 00 00
34f: 00 03
                            add
                                 %al,(%rbx)
351: 00 00
                            add
                                  %al,(%rax)
353: 00 00
                            add
                                  %al,(%rax)
355: 00 00
                            add %al,(%rax)
357: 00 02
                                  %al,(%rdx)
                            add
359: 80 00 c0
                            addb $0xc0,(%rax)
35c: 04 00
                                  $0x0,%al
                            add
35e: 00 00
                            add
                                  %al,(%rax)
360: 01 00
                            add
                                  %eax,(%rax)
                            add %al,(%rax)
362: 00 00
364:
      00 00
                                  %al,(%rax)
                            add
```

objdump传入的第一个参数为需要反编译的文件名,第二个参数为反编译结果输入到的文件。

Thinking 1.2

尝试使用我们编写的readelf程序,解析之前在target目录下生成的内核ELF文件。

也许你会发现我们编写的readelf程序是不能解析readelf文件本身的,而我们刚 才介绍的系统工具 readelf则可以解析,这是为什么呢?(提示:尝试使用readelf-h,并阅读tools/readelf目录下的 Makefile,观察readelf与hello的不同)

解析结果:

```
git@22373180:~/22373180/tools/readelf (lab1)$ ./readelf hello
0:0x0
1:0x8048134
2:0x8048158
3:0x8048178
4:0x8049000
5:0x8049028
6:0x80490a0
7:0x80b71f0
8:0x80b7d98
9:0x80b8000
10:0x80d4040
11:0x80e98a0
12:0x80eaca8
13:0x80eacb8
14:0x80eacb8
15:0x80eacbc
16:0x80eacc0
17:0x80ecfb4
18:0x80ed000
19:0x80ed060
20:0x80edf08
21:0x80edf40
22:0x80ee2f4
23:0x80ee300
24:0x80f11c4
25:0x0
26:0x0
27:0x0
28:0x0
29:0x0
30:0x0
31:0x0
32:0x0
33:0x0
34:0x0
```

执行:

```
readelf -h hello
```

结果如图:

git@22373180:~/22373180/tools/readelf (lab1)\$ readelf -h hello ELF 头: Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 03 00 00 00 00 00 00 00 00 类别: ELF32 数据: 2 补码, 小端序 (little endian) Version: 1 (current) OS/ABI: UNIX - GNU ABI 版本: 类型: EXEC (可执行文件) 系统架构: Intel 80386 版本: 0x1 入口点地址: 0x8049600 程序头起点: 52 (bytes into file) Start of section headers: 746252 (bytes into file) 标志: 0x0 Size of this header: 52 (bytes) Size of program headers: 32 (bytes) Number of program headers: 8 Size of section headers: 40 (bytes) Number of section headers: Section header string table index: 34

执行:

readelf -h ./readelf

结果如图:

```
ELF 头:
         7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Magic:
 类别:
                                  ELF64
 数据:
                                  2 补码, 小端序 (little endian)
 Version:
                                  1 (current)
 OS/ABI:
                                  UNIX - System V
 ABI 版本:
                                  a
 类型:
                                  DYN (Position-Independent Executable file)
 系统架构:
                                  Advanced Micro Devices X86-64
 版本:
                                  0x1
 入口点地址:
                          0x1180
 程序头起点:
                     64 (bytes into file)
 Start of section headers:
                                 14488 (bytes into file)
 Size of this header:
                                64 (bytes)
 Size of program headers:
                                 56 (bytes)
 Number of program headers:
                                 13
 Size of section headers:
                                 64 (bytes)
 Number of section headers:
 Section header string table index: 30
```

由上可知: hello的文件类型是EXEC(可执行文件),而readelf的文件类型是DYN(地址独立的可执行文件),readelf程序本身只能解析可执行文件,所以解析不了readelf文件本身,而系统工具readelf可以解析所有可执行文件,所以可以解析./readelf。

Thinking 1.3

在理论课上我们了解到,MIPS体系结构上电时,启动入口地址为0xBFC00000 (其实启动入口地址是根据具体型号而定的,由硬件逻辑确定,也有可能不是这个地址,但一定是一个确定的地址),但实验操作系统的内核入口并没有放在上电启动地址,而是按照内存布局图放置。思考为什么这样放置内核还能保证内核入口被正确跳转到? (提示:思考实验中启动过程的两阶段分别由谁执行。)

因为引导加载程序在初始化虚拟内存系统时,会将内核映像加载到虚拟地址空间的某个位置,并设置相应的页表条目。这样,CPU就可以通过虚拟地址访问内核,之后会执行一个跳转指令,将控制权交给内核的入口点。

二、实验难点

readelf.c文件编写

需要通过教程中的结构体数据类型和变量定义,查表得到节头表的地址、节头数量和大小。

```
sh_table = (const void *)((char *)binary + ehdr->e_shoff);
sh_entry_count = ehdr->e_shnum;
sh_entry_size = ehdr->e_shentsize;
```

要获得每个节头的地址需要用节头表指针加上index与节头大小的乘积。

```
shdr = (Elf32_Shdr *)((char *)sh_table + (i * sh_entry_size));
```

补全kernel.lds文件

根据教程格式写即可,注意内核的位置。

init/start.S文件补全

将栈指针指向kernelbase, 跳转到mips init函数即可。

完成vprintfmt()函数

由于vprintfmt()函数的实现方法有很多种,所以在完成这一部分时可以不按照教程代码注释的指引来写。需要注意的是循环的break条件,遇见'\0'需要跳出循环,不然会陷入死循环。还需要注意实现解析各个符号的含义,按照教程来即可。

三、实验体会

本次实验总体而言难度不大,但由于教程写的比较难懂,所以需要多耗费一些时间在教程的阅读和理解上面。同时也需要注意一些细节,容易在细节上出错。