### Morphologie mathématique

- Chapitre 5 -

Ligne de partage des eaux

(watershed transform)

Christophe Ducottet d'après les diapositives de Cécile Barat

### Introduction

#### Ligne de Partage des Eaux (LPE)

⇒ Outil de segmentation

#### Segmentation?


Une segmentation est une partition  $R_1, R_2, ..., R_n$  telle que:

$$- \cup R_i = I$$

$$- R_i \cap R_i = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

$$-$$
 H(R<sub>i</sub>) = VRAI  $\forall$  i

- 
$$H(R_i \cup R_j)$$
 = FAUX  $\forall i \neq j$  R<sub>i</sub> adjacente à R<sub>j</sub>



H : fonction qui évalue la similarité entre pixels d'une région H(R) – homogénéité de la région R intensité moyenne, variance, couleur, texture, taille, mouvement, profondeur

### Introduction

#### 3 approches pour la segmentation :

- Approches globales

Histogrammes

- Approches régions

Croissance de régions
Division-fusion (split and merge)
Classification statistique

Ligne de partage des eaux

- Approches contours

Détection de contours Contours actifs

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

### Plan du cours

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications de la LPE


4. LPE sous contraintes

- 4. LPE par filtrage
- 5. LPE sous contraintes

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


## Caractère topographique d'une image

Image interprétée comme une surface topographiqueniveau de gris = altitude



- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## Caractère topographique d'une image



1ère vue 3D


2ème vue 3D

Analogie image / relief justifie interprétation et terminologie de l'algorithme de LPE

1.2. Construction par inondation

Algorithme de LPE
 Applications

### Construction par inondation



Topographic surface

(S.Beucher)


Image initiale

Image topographique

On inonde cette surface à partir de ses minima, et on empêche les eaux provenant de deux sources de se mélanger ...

- Algorithme de LPE
- **Applications**

## Construction par inondation (1D)




Algorithme de LPE

- 1.1. Caractère topographique d'une image
- 1.2. Construction par inondation
- 1.3. Étapes de la construction

3. Applications

## Etapes de construction par inondation



(S.Beucher)


- L'eau jaillit de chaque minimum
- La surface est progressivement inondée par ces sources : remplissage des bassins versants
- Pour empêcher le mélange des eaux provenant de minima différents : construction de **barrages** en chaque point de contact.
- L'eau continue de s'élever.
- A la fin, ne restent que les digues achevées entourées d'eau,

- Algorithme de LPE
- **Applications**

## Etapes de construction par inondation

Résultat de la LPE : partition de l'image en :

- lignes de partage des eaux = barrages
- bassins versants (régions uniformes)




(Cours S.Beucher)

- 1.1. Caractère topographique d'une image
- 1.2. Construction par inondation

Algorithme de LPE
 Applications

## Construction par inondation (2D)



(S.Beucher)

... on partitionne l'image en deux ensembles :


- les bassins versants
- les lignes de partage des eaux (barrages)

- Principe de la LPE
   Algorithme de LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 1.1. Caractère topographique d'une image
- 1.2. Construction par inondation
- 1.3. Étapes de la construction

3. Applications

## 2 classes d'algorithmes

Par montée des eaux



 Par amincissement homotopique




- Principe de la LPE
   Algorithme de LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 1.1. Caractère topographique d'une image
- 1.2. Construction par inondation
- 1.3. Étapes de la construction

3. Applications

### Plan du cours

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications de la LPE
- 4. LPE par filtrage
- 5. LPE sous contraintes

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications



Algorithme de LPE

MINR<sub>h</sub>: minima régionaux d'élévation h

BV(M): bassin versant associé au minimum M

SKIZ : squelette par zone d'influence géodésique


 $h_{\min}$  et  $h_{\max}$  valeurs minimales et maximales de l'image


- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

MINR<sub>h</sub> ensemble des points appartenant au minima régional d'élévation h.

$$\begin{aligned} & \text{MINR}_h(f) = MINR(f) \cap T_h(f) \\ &= (R_f^{\epsilon}(f+1) - f) \cap T_h(f) \end{aligned}$$

T<sub>h</sub>: opérateur de seuillage au niveau = h





- Reconstruction par érosionMinima régionaux
- \_\_\_\_ T<sub>3</sub>

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

BV(M): bassin versant associé au minimum M.

• Notons  $BV_h(M)$  les points de ce bassin versant ayant une altitude inférieure ou égale à h :


$$BV_h(M) = \{ p \in BV(M) \mid f(p) \le h \} = BV(M) \cap T_{t \le h}(f)$$


• Notons  $X_h$  le sous-ensemble de tous les bassins versants ayant une valeur inférieure ou égale à h :

$$X_h = \bigcup_i BV_h(M_i)$$

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

### SKIZ géodésique






- Algorithme de LPE
- 3. Applications


Les bassins versants se remplissent progressivement

premiers points atteints

= points appartenant aux minima régionaux de niveau  $h_{\min}$ 

= ensemble  $X_{h_{\min}} = MINR_{h_{\min}}(f)$ 







- Algorithme de LPE
- 3. Applications

- inondation jusqu'au niveau  $h_{\min} + 1$ 
  - soit l'eau s'étend dans les bassins déjà atteints
  - soit elle commence d'inonder les BV de min égaux à  $h_{\min}+1$

Appelons Y une composante connexe de  $T_{t \leq h_{\min}+1}(f)$ 





- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

a)  $Y \cap X_{h_{\min}} = \emptyset$  (= Composante connexe de Y ne contenant aucune composante de  $X_{h_{\min}}$  )

Y est un nouveau minimum régional de f au niveau  $h_{\min}+1$  L'ensemble de tous les minima au niveau  $h_{\min}+1$  défini par  $MINR_{h_{\min}+1}(f)$  , permet de définir  $X_{h_{\min}+1}$  .

b) 
$$Y \cap X_{h_{\min}} \neq \emptyset$$
 et est connecté.



Y correspond aux pixels appartenant au bassin versant associé au minimum  $Y \cap X_{h_{\min}}$  et ayant un niveau de gris inférieur ou égal à  $h_{\min} + 1$ 

$$Y = BV_{h_{\min}+1}(Y \cap X_{h_{\min}}) = IZ_Y(Y \cap X_{h_{\min}})$$

- Algorithme de LPE
- **Applications**

c)  $Y \cap X_{h_{\min}} \neq \emptyset$  et est non-connecté.

Y contient plus d'un minimum de f du niveau  $h_{\min}$ Appelons Z1, Z2, Z3, etc.. ces minima.

Meilleure approximation du BV à ce niveau pour un Zi

$$BV_{h_{\min}+1}(Zi) = IZ_{Y}(Zi)$$

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

- cas b) et c) = cas d'expansion de l'eau dans des bassins déjà atteints par l'eau.
- Expansion totale modélisée par une unique équation :

$$X_{h_{\min}+1} = MINR_{h_{\min}+1}(f) \cup IZ_{T_{t \leq h_{\min}+1}(f)}(X_{h_{\min}})$$


C'est l'union des nouveaux minima régionaux avec les zones d'influence géodésiques.


Cette récursivité tient pour tous les niveaux h.

- 1. Principe de la LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 2.1. Notions utiles et notations
- 2.2. Algorithme

Algorithme de LPE
 Applications

## Algorithme







1. Principe de la LPE

Applications

- Algorithme de LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 2.1. Notions utiles et notations
- 2.2. Algorithme

## Algorithme





- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


Résultat : l'ensemble des bassins versants d'une image f est égal à  $X_{h_{\max}}$ , une fois que tous les niveaux ont été remplis.


$$\begin{split} &(i)\,X_{h_{\min}} = T_{h_{\min}}(f)\\ &(ii)\,\forall h \in \big[h_{\min},h_{\max}-1\big], X_{h+1} = RMIN_{h+1}(f) \cup IZ_{T_{t \leq h+1}(f)}(X_h) \end{split}$$

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

- 4. LPE sous contraintes
- 2.1. Notions utiles et notations
- 2.2. Algorithme
- 2.3. Exemple simple

### Exemple simple








Image initiale.


Minima (1), et niveau suivant (2).


Skiz géodésique de (1) dans (2) (en trait blanc).


- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

- 4. LPE sous contraintes
- 2.1. Notions utiles et notations
- 2.2. Algorithme
- 2.3. Exemple simple

### Exemple simple







Niveau (2), diminué du premier skiz, et niveau (3).

Deuxième skiz (on notera qu' il prolonge le premier).

L.P.E. finale (le résultat est significatif malgré le faible nombre de niveaux).

1. Principe de la LPE

Algorithme de LPE

- 4. LPE sous contraintes
- 2.1. Notions utiles et notations
- 2.2. Algorithme
- 2.3. Exemple simple

3. Applications

### Plan du cours

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications de la LPE
- 4. LPE par filtrage
- 5. LPE sous contraintes

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## **Applications**


#### Segmentation:

identification des zones homogènes de l'image

Séparation d'objets

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


### Problème : segmentation des tâches noires



Démarche?

- Principe de la LPE
   Algorithme de LPE
- 3. Applications

### LPE de l'image



Comment segmenter plus précisément ?

- Principe de la LPE
   Algorithme de LPE
- 3. Applications

LPE: remplissage des « bassins » de la fonction de gris

La limite des bassins doit correspondre aux bords de l'objet : il faut calculer le gradient de l'image (par exemple, gradient morphologique)



souvent : LPE sur l'image gradient plutôt que sur l'image originale (afin de segmenter les objets)


- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

Image

LPE du

gradient

### Résultats: segmentation des tâches noires




Gradient morphologique

Superposition sur l'image initiale

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

### Résultats sans prétraiter le gradient :




Sur-segmentation : chaque minimum local produit un bassin versant !

- 3.1. Segmentation
- 3.2. Problème de sursegmentation

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

#### Problème: sursegmentation




Electrophoresis gel image and watershed transformation of the gradient image.

Remarque : le gradient ne fait qu'augmenter le bruit et accentue le phénomène de sursegmentation


- 1. Principe de la LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 3.1. Segmentation
- 3.2. Problème de sursegmentation

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

### Problème : sursegmentation



# Autre exemple de sursegmentation




- 3.1. Segmentation
- 3.2. Problème de sursegmentation

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


## Segmentation par LPE

## • Problème : sursegmentation



(lié à la non uniformité du fond)
Solutions?

Problème de sursegmentation car grand nombre de minima locaux



I. Principe de la LPE

**Applications** 

Algorithme de LPE

- 4. LPE sous contraintes
- 3.1. Segmentation
- 3.2. Problème de sursegmentation
- 3.3. Solutions

# Segmentation par LPE

Solutions à la sursegmentation

### 2 approches:

### 1. Approche filtrage:

- permet de supprimer les minima non-significatifs.
- filtre moyenneur : fournit la moyenne sur les voisins d'un point (calcul par convolution)
- filtre alterné séquentiel

### 2. Approche marqueurs :

- permet de choisir le nombre de minima significatifs (et donc le nombre de zones que l'on veut mettre en évidence)

- Principe de la LPE
- 4. LPE sous contraintes
- Algorithme de LPE
- Applications

## Plan du cours


- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications de la LPE
- 4. LPE par filtrage
- 5. LPE sous contraintes

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## LPE par filtrage

Idée : sélection des bassins versants qui apparaîtront dans la LPE en fonction de leur « importance »

### 2 possibilités:




Cet aspect est lié à la notion de bruit spatial dans l'image Cet aspect est lié à la notion de *dynamique* dans l'image (illustration A. Manzanera)

Morphologie mathématique - Chapitre 5 - Télécom Saint Etienne - Image2

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## LPE par filtrage spatial

But : élimination des digues produites par des bassins de faible surface par filtrage morphologique spatial





- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


# LPE par filtrage de dynamique

But : élimination des digues produites par des bassins de faible dynamique par filtrage morphologique de dynamique

La reconstruction de la fonction I dans la fonction I+h élimine les minima régionaux de dynamique inférieure à h:








- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

#### 4. LPE sous contraintes


# LPE par filtrage


### 2 bassins fusionnés




- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


# LPE par filtrage : résultats








Opérateur MinH sur le gradient







- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## LPE par filtrage : résultats

En appliquant les deux filtrages précédents sur l'image (uranium) ou sur le gradient morphologique de l'image (bureau), on élimine dans la LPE les bassins non significatifs.









Morphologie mathématique - Chapitre 5 - Télécom Saint Etienne - Image2

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

## Plan du cours

- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications de la LPE

4. LPE sous contraintes

- 4. LPE par filtrage
- 5. LPE sous contraintes


- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


## Méthode

choisir le nombre de minima locaux
 le nombre de zones que l'on souhaite mettre en évidence

Ainsi, suppression des informations non-significatives.

Un seul minimum doit être imposé par région à détecter.





# Méthode d'imposition des minima

opérateur permettant de placer sur une image f des minima régionaux aux seuls endroits où l'image des marqueurs g est maximum

⇒ assure aucun autre minimum régional que ceux présents dans l'image des marqueurs g.

technique de swamping

- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

# Méthode d'imposition des minima

### Image des marqueurs : fm


$$f_m(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \in g \\ t_{\text{max}} \text{ sinon} \end{cases}$$


### Reconstruction par érosion

$$R_{\min(f+1,f_m)}^{\varepsilon}(f_m)$$

2 étapes :


- $min(f+1,f_m)$
- reconstruction par érosion de f<sub>m</sub> dans le résultat précédent






- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima

# Méthode d'imposition des minima



- 1. Principe de la LPE
- 4. <u>LPE sous contraintes</u>
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima

# Principe de la LPE sous contraintes




1. Principe de la LPE

**Applications** 

- Algorithme de LPE
- 4. LPE sous contraintes
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima

Principe de la LPE sous contraintes



Il faut aussi marquer l'extérieur

4.2. Imposition des minima


Algorithme de LPE
 Applications

# Principe de la LPE sous contraintes

- Sélection des marqueurs internes
  - A partir de l'image originale
    - Min ou max locaux
    - Pré-segmentation
- Sélection des marqueurs externes
  - Déduits à partir des marqueurs internes
    - LPE sur l'image originale
    - Avec marqueurs internes
- LPE sur le gradient
  - Avec marqueurs internes+externes


# Principe de la LPE sous contraintes

### 1. Sélection des marqueurs internes




# Principe de la LPE sous contraintes

### 2. Sélection des marqueurs externes



- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima


# Principe de la LPE sous contraintes



- Algorithme de LPE
- **Applications**

# Principe de la LPE sous contraintes

### Sur les images :



1. Principe de la LPE

**Applications** 


- de la LPE 4. <u>LPE sous contraintes</u>
- 4.1. Principe

4.4. Marqueurs intérieurs/extérieurs

- 2. Algorithme de LPE
- 4.3. Séparation d'objets connectés

4.2. Imposition des minima

## Autre exemple de segmentation



http://www.mmorph.com/mxmorph/html/mmdemos/mmdcalc.html


- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

- 4. LPE sous contraintes
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima
- 4.3. Séparation d'objets connectés

## LPE et fonction distance

## Séparation d'objets connectés






- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications

- 4. LPE sous contraintes
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima
- 4.3. Séparation d'objets connectés

## LPE et fonction distance

### Séparation d'objets connectés

LPE sur le négatif de la fonction distance



### Résultat?


- 1. Principe de la LPE
- 2. Algorithme de LPE
- 3. Applications


- 4. LPE sous contraintes
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima
- 4.3. Séparation d'objets connectés

## LPE et fonction distance

## Séparation d'objets connectés

LPE sur le négatif de la fonction distance







- Principe de la LPE
- Algorithme de LPE


**Applications** 


- 4. LPE sous contraintes
- 4.1. Principe
- 4.2. Imposition des minima
- 4.3. Séparation d'objets connectés


## LPE et fonction distance











### Séparation d'objets connectés

- Image initiale
- Fonction distance et marqueurs de maxima régionaux
- LPE à partir des marqueurs de b) et du négatif de b)
- Lignes de partage des eaux séparant les cellules