Задание на отбор стажера:

1. Краткий обзор (не более 1 страницы) методов трансфекции клеток: их преимущества и недостатки.

Вид	Методы	Достоинства	Недостатки	Пример
Физические	1) Инъекция и микроинъекция 2) Баллистическая трансфекция 3) Электропорация 4) Фотопорация 5) Сонопорация 6) Магнитофекция	 Простые и понятные принципы; Нет необходимости в использовании носителя (напр., упаковки в капсид вируса, обр-я комплекса с полимером); Основаны нефизическом перемещении нуклеиновых кислот в клетку; Возможность работать в масштабе одной клетки; Возможен перенос в конкретные клетки; Меньшая зависимость от типа клеток и условий. 	 Необходимо специализированное оборудование; Трудоемкость; Необходима подготовка оператора; Высокий риск необратимого повреждения клеток и генетического материала. 	Микроигла, «Генная пушка», Amaxa Nucleofector, фототрансфекция, магнитофекция
Химические	1) Слияние мембран 2) Липофекция 3) Кальциевая трансфекция 4) Использование катионных полимеров	 Невирусный метод доставки; Высокая эффективность (возможно подобрать оптимальные концентрации реагента); Относительная простота; Нет ограничений по размеру трасфицируемого генетического материала; Большой выбор коммерчески доступных решений; Эффективны на отдельных клетках и срезах 	• Токсичность для некоторых типов клеток; • Разная эффективность трансфекции в зависимости от типа клеток и условий; • Сложно нацелить перенос на конкретные клетки.	Микровезикулы, экзосомы, ДЭАЭ-декстран, полиэтиленимин, дендример, полибрен, фосфат кальция, DOTAP, DOTMA, DOSPA
Биологические	1) Вирусная трансдукция 2) Агроинфильтрация	 Эффективность на одиночных клетках, гистологических срезах и in vivo; Высокая эффективность; Простота. 	 Потенциальная опасность для исследователя; Инсерционный мутагенез Иммуногенность; Ограничение по размеру ДНК-вставки. 	Аденовирусы, адено- ассоциированные вирусы, лентивирусы, ретровирусы, вирус простого герпеса, вирус Синдбис Agrobacterium tumefaciens

2. Задача: Какой объем (мкл) клеточной суспензии необходим для пересева НЕК293Т?

Условие: адгезионную клеточную линию HEK293T необходимо засеять в культуральный флакон площадью $225 \text{ cm}^2 \text{ c}$ посевной концентрацией клеток $0.01*10^6 \text{ клеток/cm}^2$. Имеется 7 мл клеточной суспензии HEK293T с концентрацией клеток $4.3*10^6 \text{ клеток/мл}$.

Дано:	Решение:
• Культуральный	Так как культура адгезионная, при расчётах исходить нужно
флакон 225 см ² ;	из площади (S) субстрата и посевной концентрации (спос).
• Посевная	1) Находим необходимое число клеток для засева
	субстрата:
концентрация $c_{\text{пос}} = 0.01 \times 10^6$ изотрация $c_{\text{пос}} = 0.01 \times 10^6$	1
$0.01*10^6$ клеток/см ² ;	$N = S \cdot c_{\text{noc}} = 225 \ cm^2 \cdot 0.01 \cdot 10^6 \frac{cells}{cm^2} = 2.25 \cdot 10^6 \ cells$
• Сток суспензии	2) Рассчитываем аликвоту исходной суспензии,
$V_{cT} = 7$ мл;	содержащей необходимое количество клеток:
• Концентрация	$N = 2.25 \cdot 10^6$ cells
исходной суспензии сст	$V_{\rm cyc} = \frac{N}{c} = \frac{2.23 \text{ To cetts}}{cells} = 0.5233 (ml) = 523.3 (\mu l)$
4,3*10 ⁶ клеток/мл.	$V_{\text{cyc}} = \frac{N}{c_{\text{cr}}} = \frac{2.25 \cdot 10^6 \text{ cells}}{4.3 \cdot 10^6 \frac{\text{cells}}{ml}} = 0.5233 \text{ (ml)} = 523.3 \text{ (µl)}$
Рассчитать: Объем	Проверка: Возможно осуществить пересчёт через фактор
клеточной суспензии для	разведения (F).
пересева.	1) Рассчитаем общее число клеток в исходной
V _{cyc} -?	суспензии:
	N V 7 1 12 106 cells
	$N_{\text{сток}} = V_{\text{ст}} \cdot c_{\text{ст}} = 7 \ ml \cdot 4.3 \cdot 10^6 \frac{cells}{ml} = 30.1 \cdot 10^6 cells$
	2) Рассчитаем необходимое количество клеток:
	$N_{\text{пересев}} = S \cdot c_{\text{пос}} = 225 \ cm^2 \cdot 0.01 \cdot 10^6 \frac{cells}{cm^2}$
	$= 2.25 \cdot 10^6 \ cells$
	3) Рассчитаем фактор разведения:
	$F = \frac{N_{\text{сток}}}{N_{\text{пересев}}} = \frac{30.1 \cdot 10^6 cells}{2.25 \cdot 10^6 cells} = 13.3778$
	$N_{\text{nepeces}} = 2.25 \cdot 10^6 \text{ cells}$
	4) Рассчитаем объем необходимой суспензии:
	$V_{\text{cyc}} = \frac{V_{\text{CT}}}{F} = \frac{7 \ ml}{13.3778} = 0.5233 \ (ml) = 523.3 \ (\mu l)$
	1 10.0770
	Общая формула (для однотипных флаконов):
	$V_{\rm cyc} = \frac{S \cdot c_{\rm noc} \cdot n}{c}$, где
	$c_{ m cyc} = c_{ m cyc}$
	S – площадь субстрата;
	спос – посевная концентрация;
	n – число флаконов;
	сст - концентрация исходной суспензии.
	Общая формула (для разных флаконов):
	$V_{ ext{cyc}} = rac{\sum_{1}^{n} S_{i} \cdot c_{i}}{c_{ ext{cyc}}}$, где
	$v_{\rm cyc} = \frac{c_{\rm cyc}}{c_{\rm cyc}}$, i de
	S _i – площадь і-го субстрата;
	с _і – посевная концентрация і-го субстрата;
	n – число флаконов.
Ответ:	$V_{\rm cyc} = 523.3(\mu l)$

3. Необходимо приготовить 500 мл полной ростовой среды для клеточной линии НЕК293Т. Рассчитать объемы компонентов среды:

Реактив	Необходимый объем / концентрация компонента в среде	Исходная концентрация компонентов	Необходимый объем компонентом (мкл)
ДМЕМ без	90 %	_	4,5 · 10 ⁵ мкл
глутамина	<i>70</i> 70	_	= 450 мл
Фетальная бычья	10 %		5 · 10⁴мкл
сыворотка	10 /0	-	= 50 мл
Глутамин	4 мМ	200мМ	1 · 10⁴мкл
1 лутамин			= 10 мл
Гентамицин	20 мкг/мл	5 мг/мл	2000 мкл = 2 мл