

Countdown Trap 调节速查

测试白模位置： DemoScene/Countdown Trap Test Arena 。

红色检测范围由 TrapDetectionZoneGizmo 绘制；在 Scene 视图右上角开启 Gizmos 即可查看。

通用

1. 每个 Trap 根物体包含自身机关与检测范围；静态平台是场景中的同级物体。
2. 在 Inspector 选中 Trap 根物体后调节对应脚本的字段。
3. 所有 Trap 在一次 Play 中只触发一次；停止再开始 Play 即可重置。
4. 调整检测范围后，确认红框覆盖玩家正常会走到的位置，同时保留可躲避的边缘。

Trap 1 - Moving Platform Trap

根物体： Trap 1 - Moving Platform Trap （移动平台与检测范围在同一物体）。

1. Move Offset ： 平台触发后移动的世界坐标位移；改方向或距离。
2. Move Duration ： 完成移动的秒数；数值越小，平台移开得越突然。
3. Detection Center ： 检测框相对平台中心的偏移。
4. Detection Size ： 检测框长宽高；红框会实时同步。
5. Trap 1 - Moving Platform Start 只是静态承重白模，不挂陷阱脚本。

Trap 2 - Meme Pusher Trap

根物体： Trap 2 - Meme Pusher Trap （检测范围与大 Meme 在同一 Trap 中）。

1. Meme ： 大 Meme 根物体引用；替换模型后，将新模型根物体拖入此字段。
2. 旋转 Meme 的 Transform 即可改变推进方向；它始终沿自身 Forward 移动。
3. Meme Move Speed ： 大 Meme 的移动速度。
4. Meme Travel Distance ： 大 Meme 的总移动距离。
5. 新 Meme 需带一个或多个非 Trigger Collider，接触到角色时才会将角色推走。
6. 编辑器中 Meme 默认显示；进入 Play 后隐藏，角色进入检测范围时出现。
7. Trap 2 - Static Platform 是场景静态平台，不属于 Trap 2 根物体。

Trap 3 - Directional Wall Trap

根物体： Trap 3 - Directional Wall Trap （检测范围与四面墙都在同一 Trap 中）。

1. 根物体的 Box Collider 就是检测范围；用其 Center 与 Size 调整红框。
2. Forward/Right/Back/Left Wall 分别引用四面墙；墙体为根物体的子物体。
3. 角色在红框内输入某方向时，对应方向的墙立即出现；每面墙只出现一次。
4. Input Threshold：输入灵敏度，越低越容易触发；测试场景当前为 0.05。
5. Direction Dot Threshold：方向判定精度，越高越接近正方向才触发；当前为 0.7。
6. 四个 Movement Direction：设置各墙对应的世界方向；当前前/右/后/左为 +X/-Z/-X/+Z。
7. 调整墙体位置和缩放时，让它们贴住红框四周，避免覆盖检测范围内部。
8. 编辑器中四面墙默认显示；进入 Play 后隐藏，检测到对应输入时出现。

测试

进入 Play 后按正常路线走入红框，确认陷阱能触发且玩家可从检测范围边缘绕开。