## 动态法测定良导体的热导率

**1.** 测量原理:通过控制实验条件使得热量沿一维传播,令冷端温度恒定,热端温度按照简谐规律变化,则利用热传导方程  $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial^2 x^2}$ ,可以解出棒内各点的温度随时间的变化关系:

$$T = T_0 - kx + T_m e^{-\sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}x} \sin\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}x}\right)$$

其中  $\alpha = \frac{\kappa}{c\rho}$  称为热扩散率。热波波速  $v = \sqrt{2\alpha\omega}$ ,热波波长  $\lambda = 2\pi\sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}}$ ,所以在  $\omega$  已知的情况下,只要测出波速或波长就可以计算出  $\alpha$ ,从而计算出热导率  $\kappa$ 。

在实验中需要保证的热学条件有:①热量沿一维传播;②实现热端温度随时间按简谐 形式变化的边界条件。

**2.**①实验系统设计:脉动热源和冷却装置负责实现边界条件(冷端恒定,热端简谐); 样品需要沿轴放置,保证一维传播;

②样品:将材料制成圆棒状,并用绝热材料紧裹其侧表面,这样热量将只沿轴向传播,并且在任一垂直于棒轴的截面上各点的温度可保持相同;

③实验操作:用冷却水冷却棒尾,保持温度恒定,防止整个棒温度起伏;提供周期 T = 180s 的脉动热源,使得热源温度按周期起伏;

**3.** 理想实验曲线应该满足: ①稳定性: 平均温度不随时间变化,即棒的温度不会出现整体漂移; ②简谐: 热波的高频分量应该很快衰减,观测到的曲线应该是基频的简谐曲线;

判断这些条件可以通过: 观察曲线有没有出现整体的温度漂移(可以通过观察每个 波峰的高度是否相同来判断); 用一个同周期的简谐波作参考, 判断曲线与简谐的接近程 度;

**4.** 不能,因为热波波长为  $\lambda = 2\pi \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}} = 2\pi \sqrt{\frac{2\kappa}{c\rho\omega}}$ ,对于热的不良导,体  $\kappa$  很小,导致热波长也很小,衰减很快,无法进行有效的测量。