
关于BGP的一些难点(为了工作方便回忆)

关于 ebap-multihop 和 next-hop-self



因为EBGP默认TTL=1,所以EBGP需要修改跳数;如果到对端只有2跳可以用ebgp-multihop2但最好不要那么写(可能有30%无法建立),最好不加参数(默认255)

生产环境中EBGP是很少使用LOOP地址的,一般都是使用对联地址,但实验时可以这么整,那么这个命令写谁身上了,当然是写到对方身上,比如说在R2上,如果写在R2-1的AS100的邻居上面,是没有必须的这个命令只使用在EBGP上面,所以要写在对端上,除自己的AS2外的所有EBGP邻居上面

next-hop-self 这个是使用在IBGP中的,使用就是改变路由的下一跳,当从EBGP对等体学到的路由,传给IBGP对等体时,不会改变原来的下一跳很可能不可达,这时,就用next-hop-self强制将路由条目的下一跳改为本路由器,使其可达 既有IBGP又有EBGP的路由器创建IBGP邻居必须使用next-hop-self,否则可能IBGP邻居收不到EBGP下一跳地址

要记得 IBGP之间学习和发放路由信息,默认是不改变任何信息的,学来就给你,一点都不动,这就会造成在我这可以用,但在你刚就用不了的情况 这里可以看 R1-R2,他俩是IBGP,当R2学到一个去R5的路由,他的下一跳是 R4,R2学到后,按IBGP的规则是原封不到的传给R1的,R1学到了,去R5得先跳到R4,这里就完玩了,你R2有到R4的直连路由,你说去R5先一站先要到R4,但我R1没有啊,你R2明显是站着说话不腰痛,我R1怎么去R4,你让我R1情何以堪,这不是玩我呢吗,越想越生气,最后就想把R2杀了得了。

所以R2就得就得怪点,没事引什么仇恨,做事太死板,要学的灵活点,就加上 next-hop-self 这个命令,在哪加呢,这是属于你们BGP内部的问题,当然是加给BGP的邻居,和EBGP有毛关系,这时

R1学到的去R5的路由信息就下一跳就是R2了,R1就高兴了,这就对了,你去R5下一跳是从R2到R4,我去R5下一跳当然是先到你R2了,以后就这么告诉我,别和二逼一样。

强IGP路由优先于EBGP路由,这个概念也就是"后门链路"(backdoor link).EBGP路由可以标记为后门链路,它将设置这些路由的管理距离与BGP本地或200相同(命令在原有network后加backdoor)

目的:使BGP中的某些路由不通过BGP传递而优先使用其它后门链路,可以实现对特定流量的路径调整