KONSEP SUBNETTING IP ADDRESS UNTUK EFISIENSI INTERNET

Oleh: Lilik Eko Nuryanto

Staf Pengajar Teknik Elektro – Politeknik Negeri Semarang Jl.Prof. H. Sudarto. SH, Tembalang Semarang - 50329

Abstrak

Jumlah IP Address sangat terbatas, apalagi jika harus memberikan alamat semua host di Internet. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi dalam penggunaan IP Address supaya dapat mengalamati semaksimal mungkin host yang ada dalam satu jaringan. Konsep subnetting dari IP Address merupakan teknik yang umum digunakan di Internet untuk mengefisienkan alokasi IP Address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP Address. Routing & konsekuensi logis lainnya akan terjadi dengan lebih effisien dengan metoda subnetting yang baik. Tulisan ini akan menyorot secara seksama konsep / cara melakukan subnetting pada IP Address.


Kata kunci: IP Address, network, host, bit, routing

1. Pendahuluan

Untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP Address, mengatasi masalah topologi network dan organisasi, network administrator biasanya subnetting. Esensi dari subnetting adalah pemisah antara "memindahkan" garis bagian network dan bagian host dari suatu IP Address. Beberapa bit dari bagian host dialokasikan menjadi bit tambahan pada bagian network. Address satu network menurut struktur baku dipecah menjadi beberapa subnetwork. Cara ini menciptakan seiumlah network tambahan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut.

Tujuan lain dari subnetting yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengurangi tingkat kongesti dalam suatu network. Perhatikan bahwa pengertian satu network secara logika adalah host-host yang tersambung pada suatu jaringan fisik. Misalkan pada suatu LAN dengan topologi


bus, maka anggota suatu network secara logika haruslah host yang tersambung pada bus tersebut. Jika menggunakan hub untuk topologi star, maka keseluruhan network adalah semua host yang terhubung dalam hub yang sama. Bayangkan jika network kelas B hanya dijadikan satu network secara logika, maka seluruh host yang jumlahnya dapat mencapai puluhan ribu itu akan "berbicara" pada media yang sama. Jika kita perhatikan ilustrasi pada Gambar 1, hal ini sama dengan ratusan orang berada pada suatu ruangan. Jika ada banyak orang yang berbicara pada saat bersamaan, maka pendengaran terhadap kita seorang pembicara akan terganggu oleh pembicara lainnva. Akibatnya, kita bisa menangkap isi pembicaraan, atau bahkan sama sekali tidak bisa mendengarnya. Artinya tingkat kongesti dalam jaringan yang besar akan sangat tinggi, karena probabilitas "tabrakan" pembicaraan bertambah tinggi jika jumlah yang berbicara bertambah banyak.



Gambar 1. Satu Physical Network dengan Host yang SangatBanyak

Konsep Subnetting IP Address

Untuk menghindari terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu physical network, dilakukan segmentasi jaringan. Misalkan suatu perusahaan yang terdiri dari 4 departemen ingin memiliki LAN yang dapat mengintegrasikan seluruh departemen. Masing-masing departemen memiliki Server sendiri-sendiri (bisa berupa Novell Server, Windows NT atau UNIX, termasuk Linux). Cara yang sederhana membuat topologi adalah network perusahaan tersebut, diilustrasikan pada Gambar 2. Kita membuat 5 buah physical network (sekaligus logical network), yakni 4 buah pada masing-masing departemen, dan satu buah lagi sebagai jaringan backbone antar departemen. Dengan kata lain, kita membuat beberapa subnetwork (melakukan subnetting). Keseluruhan komputer tetap dapat saling berhubungan karena Server Gateway juga berfungsi sebagai router. Pada Server Gateway terdapat dua network interface, masingmasing tersambung ke jaringan backbone departemennya jaringan sendiri



Gambar 2. Subnetting secara Fisik

Subnetting juga dilakukan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Router IP dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda hanya jika setiap network memiliki address network vang unik. Selain itu, dengan subnetting, seorang network administrator mendelegasikan alokasi IP address untuk host di seluruh departemen dari suatu perusahaan besar kepada setiap departemen, untuk memudahkannya dalam mengatur keseluruhan network. Setelah membuat secara fisik, kita juga harus membuat subnet logic. Masing-masing setiap departemen harus subnet fisik mendapat subnet logic yang berbeda, berupa network address yang merupakan bagian (sub) dari network address perusahaan.

subnet didefinisikan dengan Suatu mengimplementasikan masking bit (subnet mask) kepada IP Address. Struktur subnet *mask* sama dengan struktur IP Address, yakni terdiri dari 32 bit yang dibagi atas 4 segmen. Bentuk subnet mask adalah urutan bit 1, diikuti bit 0. Jumlah bit 1 menentukan

tingkat subnet mask. Tabel berikut memberikan beberapa contoh harga subnet mask.

Tabel 1. Contoh Subnet Mask

No	Subnet Mask (Biner)	Desimal	Hexa	Tingkat
1	111111111111111111100000000.00000000	255.255.0.0	FF.FF.00.00	16 bit
2	11111111.111111111.111111111.00000000	255.255.255.0	FF.FF.FF.00	24 bit
3	11111111.111111111.111111111.10000000	255.255.255.128	FF.FF.FF.80	25 bit
4	11111111.111111111.111111111.11000000	255.255.255.192	FF.FF.FF.C0	26 bit
5	11111111111111111111111111111111100000	255.255.255.224	FF.FF.FF.E0	27 bit

Bit pada subnet mask berarti mengaktifkan masking (on), sedangkan bit 0 tidak aktif (off). Bit-bit dari IP Address yang "ditutupi" oleh bit-bit subnet mask aktif dan bersesuaian diinterpretasikan sebagai bit network. Sebagai contoh kita ambil satu IP Address kelas A dengan nomor 44.132.1.20. Dengan aturan standard, nomor network IP Address ini adalah 44 dan nomor host adalah 132.1.20. Network addressnya adalah 44.0.0.0 dan broadcast addressnya 44.255.255.255. Network tersebut dapat menampung maksimum lebih dari 16 juta host yang terhubung langsung. Misalkan pada address ini akan dikenakan subnet

mask sebanyak 16 bit (desimal = 255.255.0.0, hexa = FF.FF.00.00 atau biner

11111111.111111111.00000000.000000000. Perhatikan bahwa pada 16 bit pertama dari mask tersebut berharga sedangkan 16 bit berikutnya 0. Dengan demikian, 16 bit pertama dari suatu IP Address yang dikenakan subnet mask tersebut akan dianggap sebagai network. Nomor network akan berubah menjadi 44.132 dan nomor host menjadi 1.20. Kapasitas maksimum host yang langsung terhubung pada network menjadi sekitar 65 ribu host.

Perhatikan Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Subnetting 16 bit untukKelas A

Address	Desimal	Biner
IP Address	44.132.1.20	00101100.10000100.00000001.00010100
Subnet Mask	255.255.0.0	11111111.111111111.00000000.00000000
Network	44.132.0.0	00101100.100000100.00000000.00000000
Broadcast	44.132.255.255	00101100.100000100.111111111.1111111

Subnetmask di atas identik dengan standard IP Address kelas B. Dengan menerapkan subnet mask tersebut pada satu network kelas A, dapat dibuat 256 subnetwork baru (44.1.xxx.xxx, 44.2.xxx.xxx, 44.3.xxx.xxx dst. sampai 44.255.xxx.xxx) dengan kapasitas masing-masing subnet setara dengan satu network kelas B. Network address dan broadcast address untuk setiap network berubah, karena komposisi bit-bit host dan bit-bit network juga berubah. Penerapan subnet yang lebih jauh, misalnya

24 bit (255.255.255.0 atau FF.FF.FF.00) pada kelas A akan menghasilkan 256² network (lebih dari 65 ribu network) setara kelas C dengan kapasitas masing-masing subnet sebesar 256 host. Network kelas A, B atau C juga dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subnet dengan menerapkan subnet mask yang lebih tinggi seperti 25 bit, 26 bit atau 27 bit dst. Jangan lupa bahwa setiap melakukan subnetting, maka network address dan broadcast address akan berubah.

Address	Desimal	Biner
IP Address	192.168.1.66	11000000.10101000.00000001.01000010
Subnet Mask	255.255.255.224	11111111.111111111.11111111.11100000
Network	192.168.1.64	11000000.10101000.00000001.01000000
Broadcast	192.168.1.127	11000000.10101000.00000001.01111111

Sebagai penutup, kita akan membahas contoh kasus (sebenarnya merupakan "true story") dari alokasi IP Address untuk penerapan pada jaringan internet dan intranet di POLINES Semarang. Dengan memanfaatkan alamat network pribadi yang tidak perlu didaftarkan di NIC, dialokasikan alamat network kelas C dengan nomor 192.168.xxx.xxx, di bawah koordinasi UPT KOMPUTER. Langkah selanjutnya, IP Address tersebut di distribusikan kepada bagian-bagian yang ada di lingkungan POLINES yang ingin bergabung ke Internet melalui Server Gateway utama Internet di ruang UPT KOMPUTER. Untuk fakultas maupun bagian-bagian yang mempunyai beberapa LAN, akan diberikan satu subnet setara kelas C. Sebagai contoh alokasinya sebagai berikut:

192.168.0.xxx 192.168.1.xxx 192.168.2.xxx dst.	Reserved jurusan teknik elektro jurusan teknik sipil,
---	---

Gambar 3. Subnetting pada jaringan **Internet POLINES**

Misalnya, Jurusan Teknik Elektro mendapat alokasi subnet 192.168.1.xxx. (256 buah nomor IP Address). Dengan pendelegasian ini, maka IP Address 192.168.1.xxx tidak dapat dipakai lagi oleh bagian manapun, selain di lingkungan Jurusan Teknik Penggunaan ΙP Elektro. Address 192.168.1.xxx ini pun diatur pada Server Gateway lokal. Selanjutnya, dengan Server Gateway lokal tersebut dapat dibuat beberapa subnet yang lebih kecil untuk bagian-bagian yang ada di lingkungan Jurusan Teknik Elektro, misalkan untuk LAN yang ada di ruang Dekanat, ruang dosen Manajemen Informatika, ruang dosen Tehnik Informatika, ruang Tata Usaha, dan seterusnya. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian ini adalah berapa jumlah LAN yang ada dan berapa jumlah komputer pada setiap LAN serta prediksi jumlah tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Setelah didapat data mengenai jumlah komputer, maka konfigurasi subnetmask yang sesuai dapat segera dicari. Untuk subnet 192.168.1.xxx, kita memiliki 24 bit network yang sudah tetap dan 8 bit host (pada segmen terakhir) sebagai variabel. Sekarang mari kita pandang segmen sebagai bilangan terakhir biner, ini penulisannya meniadi sehingga 192.168.1..hhhhhhhh (h=bit untuk host). Untuk membuat subnet yang lebih kecil 192.168.1.hhhhhhhh subnet beberapa bit pertama dari 8 bit host ini harus diambil sebagai bit network, sisanya tetap sebagai bit host. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat subnetting yang dapat diterapkan, dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Beberapa Alternatif Tingkatan Subnetting

No	Komposisi	Tinjauan 8 bit terakhir	Tinjauan keseluruhan 32 bit
1	Hhhhhhhh	seluruh bit tetap menjadi bit host (bit network=0, bit host=8). Kita hanya memiliki 1 buah (2°) subnetwork yang berkapasitas 256 host (2 ⁸).	Bit network = 24 dan bit host = 8. Tingkat masking adalah 24 bit (netmask 255.255.255.0)
2	Nhhhhhhh	bit network=1, bit host=7. Kita memiliki 2 buah (2¹) subnetwork yang berkapasitas 128 host (2²)	Bit network = 25 dan bit host = 7. Tingkat masking adalah 25 bit (netmask 255.255.255.128)
3	Nnhhhhhh	bit network=2, bit	Bit network = 26

		host=6. Kita memiliki 4 buah (2²) subnetwork yang berkapasitas 64 host (2 ⁶)	dan bit host = 6. Tingkat masking adalah 26 bit (netmask 255.255.255.192)
4	Nnnhhhhh	bit network=3, bit host=5. Kita memiliki 8 buah (2³) subnetwork yang berkapasitas 32 host (2⁵)	Bit network = 27 dan bit host = 5. Tingkat masking adalah 27 bit (netmask 255.255.255.224)
5	Nnnnhhhh	bit network=4, bit host=4. Kita memiliki 16 buah (2 ⁴) subnetwork yang berkapasitas 16 host (2 ⁴)	Bit network = 28 dan bit host = 4. Tingkat masking adalah 28 bit (netmask 255.255.255.240)

Diasumsikan bahwa jumlah komputer maksimum yang tersambung di dalam setiap LAN tidak akan melebihi 30 buah. Oleh karena itu, pemilihan subnetmask yang tepat untuk ini adalah 27 bit (255.255.255.224 atau FF.FF.FF.E0), yang berarti jumlah bit host adalah 5. Maka, subnet 192.168.1.xxx tadi dipecah menjadi 8 buah subnet baru yang lebih kecil. Setiap subnet baru terdiri dari 32 IP Address. Namun demikian, yang dapat dipakai oleh host pada subnet tersebut adalah 30 buah. Ingat bahwa address paling awal dalam setiap subnet (seluruh bit host bernilai 0) digunakan sebagai network address dan address paling akhir (seluruh bit host bernilai 1) digunakan sebagai broadcast address. Rincian kedelapan subnet baru yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pembagian Net 192.168.1.xxx menjadi 8 buah Subnet

Subnet	Struktur IP Address	Network Address	Broadcast Address
Subnet 1	(192.168.1). 000hhhhh	192.168.1.0	192.168.1.31
Subnet 2	(192.168.1). 001hhhhh	192.168.1.32	192.168.1.63
Subnet 3	(192.168.1). 010hhhhh	192.168.1.64	192.168.1.95
Subnet 4	(192.168.1). 011hhhhh	192.168.1.96	192.168.1.127
Subnet 5	(192.168.1). 100hhhhh	192.168.1.128	192.168.1.159
Subnet 6	(192.168.1). 101hhhhh	192.168.1.160	192.168.1.191
Subnet 7	(192.168.1). 110hhhhh	192.168.1.192	192.168.1.223
Subnet 8	(192.168.1). 111hhhhh	192.168.1.224	192.168.1.255

Setelah mendapatkan angka-angka di atas, pendelegasian IP address dapat segera dilakukan. Contoh pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. subnet 1 (192.168.1.0) untuk alamat jaringan LAN pada Ruang Dekanat
- b. subnet 2 (192.168.1.32) untuk alamat jaringan LAN pada Ruang Dosen Manajemen Informatika
- c. subnet 3 (192.168.1.64) untuk alamat jaringan LAN pada Ruang Dosen Tehnik Informatika
- d. subnet 4 (192.168.1.96) untuk alamat jaringan LAN pada Ruang Tata Usaha Fasilkom, dst.

Jika jumlah 30 host dalam satu subnet masih dianggap terlalu besar, maka kita dapat menggunakan masking 28 bit, yang berkapasitas 16 buah IP Address dalam setiap subnet (jumlah host maksimum 14 buah). Hal ini dilakukan untuk efisiensi IP Address, terutama jika jumlah yang kita miliki sangat terbatas. Perlu diperhatikan bahwa jika kita hanya memiliki 10 buah komputer pada LAN yang berkapasitas 30 host (penerapan masking 27 bit), maka 20 IP address lainnya yang belum/tidak terpakai tidak dapat digunakan pada LAN lainnya, karena akan mengacaukan jalannya routing paket data.

3. Penutup

Pemberian subnet ini dilakukan pada saat meng-konfigurasi interface yang menghubungkan router / host ke dalam jaringan. Perintah yang digunakan akan beragam sekali tergantung pada jenis komputer, Sistem Operasi maupun Router yang digunakan.

Jika subnet telah di set dengan baik, selanjutnya kita tinggal menjalankan protokol routing yang ada di TCP/IP untuk dapat menjalankan jaringan dengan routing yang otomatis. Beberapa routing protokol terdapat di jaringan TCP/IP seperti RIP (Routing Information Protocol) pada suatu autonomous system.

Jika IP Address untuk seluruh LAN yang terintegrasi telah di desain dengan benar dan routing protokol dijalankan dengan baik maka yang akan terjadi adalah Dynamic Routing, dimana jaringan dapat secara otomatis mengkonfigurasi routing dan topologinya sendiri secara otomatis. Artinya jika ada jaringan / host baru yang diintegrasikan ke dalam jaringan, maka secara otomatis jaringan akan dapat mengidentifikasi dan melakukan routing ke host / network tersebut. Konsep-konsep routing secara otomatis baru dapat jalan dengan benar dan lancar jika kita memahami secara betul-betul konsep subnetting.

DAFTAR PUSTAKA

- Heywood, D. 1998. Networking with Microsoft TCP/IP 3rd Edition. USA: New Riders Publishing
- Mogul, J., "Internet Subnets", RFC 917, http://asg2.web.cmu.edu/rfc/rfc917.ht ml, diakses tanggal 16 Oktober 2001
- Mogul, J., and J. Postel, "Internet Standard Subnetting Procedure", RFC 950, http://www.faqs.org/rfcs/rfc950.html, diakses tanggal 18 Oktober 2001
- Pummill, T., and B. Manning, "Variable Length Subnet Table For IPv4", RFC 1878 http://www.cis.ohiostate.edu/cgi-bin/rfc/rfc1878.html, diakses tanggal 18 Oktober 2001