# ВЫЧИСЛЕНИЯ HA GPU

OpenCL и обёртки вокруг него. Основные концепции GPU compute.

K. Владимиров, Syntacore, 2023 mail-to: konstantin.vladimirov@gmail.com

> Логическая модель OpenCL

□ Память и синхронизация

□ OpenCL C++ API

□ Битоническая сортировка

#### Гетерогенные системы

- Когда мы говорим о вычислениях, мы часто имеем в виду CPU.
- Но в жизни существуют также:
  - Видеокарты.
  - Графические ускорители.
  - Карты для машинного обучения.
  - И многое другое.
- Существует ряд API для работы с ними. В основном всех их поддерживает Khronos.


- OpenGL, WebGL графика.
- OpenVG векторная графика
- Vulkan графика и вычисления.
- OpenCL вычисления.
- OpenVX компьютерное зрение и обработка изображений.
- OpenXR дополненная и виртуальная реальность.

### Обсуждение

- До некоторой степени Vulkan можно использовать для вычислений, там есть даже специальные compute queues.
- Зачем нам специализированный compute?

## Stateful память в GLSL: binding table

```
struct Particle { vec4 pos, vel; };
layout(std140, binding = 0) buffer Pos {
  Particle particles[];
layout (binding = 1) uniform UBO {
  float deltaT;
  int count;
} ubo;
for (int i = 0; i < ubo.count; i += DataSz)</pre>
  if (i + x < ubo.count)
    someData[x] = particles[i + x].pos;
```



## Binding table и структура указателя

• "Указатель" particles, таким образом, – это индекс в ВТІ и смещение в буфере.

```
for (int i = 0; i < ubo.count; i += DataSz)
  if (i + x < ubo.count)
    someData[x] = particles[i + x].pos;</pre>
```

- То, что выглядит как доступ к массиву, является доступом к памяти через два уровня.
- Такая память называется **stateful** (пример state это базовый адрес в памяти).
- В таких языках, как GLSL, просто нет концепции **stateless** (настоящего) указателя.

#### Настоящего?

- Слово "настоящий" в отношении указателя может показаться казуистикой.
- Но давайте посмотрим на вот такой простой пример.

```
int *uboPtr = &ubo.deltaT; // так сделать нельзя
int *ssboPtr = &particles[i + x].pos; // и так тоже
int *somePtr = CTUnknownCondition() ? ssboPtr : uboPtr;
*somePtr = 8; // store в какой буфер? По какому индексу?
```

• По определению BTI задаётся именем буфера. Stateful pointer – это индекс.

```
int * addrspace(binding(1)) ssboPtr = offset(ubo.deltaT);
```

### Typed и untyped память


• Концепция stateful памяти есть и в compute языках при работе со сложно структурированными изображениями.

```
accessor<float4, 2, sycl_read, sycl_image> Img(Src, Cgh);
sampler Sampler(unnormalized, clamp, nearest);
....
Value = Img.read(Coords, Sampler);
```

- Здесь state это уже не только базовый адрес, но и детали Image: формат, длина и ширина, питч. По определению typed память является stateful.
- Напротив, обычный буфер это **untyped**, и он может быть и stateful, и stateless.

### Дивергенция 3D: bindless

- Есть некая проблема в классическом ВТІ: что делать если у нас  $2^{20}$  дескрипторов?
- Bindless память позволяет привязывать к одной точке целый массив текстур.
- Увы, такая память до сих пор не доступна в compute.
- Но есть расширение GLSL (и HLSL).



```
#extension GL_EXT_nonuniform_qualifier : enable
layout (set = 1, binding = 10) uniform sampler2D textures[];
vec4 color = texture(textures[albedo_id], final_uv.xy)
```


### Конвергенция 3D: device pointers

• Нечто вроде настоящих указателей начинает появляться на GPU.

```
// forward declaration
layout(buffer_reference) buffer blockType;
layout(buffer reference, std430, buffer reference align = 16)
buffer blockType { int x; blockType next; };
layout(std430) buffer rootBlock { blockType root; } r;
void main() {
  blockType b = r.root;
  // "pointer chasing" through a linked list
  b = b.next.next.next.next;
```

### Модель вычислений OpenCL

- В модели OpenCL разделены host и device.
- Host это та машина, на которой выполянется программа-драйвер.
- Device (устройство) это та машина, на которой проводятся инициированные драйвером вычисления.
- Ничего не мешает им физически быть одним и тем же, скажем, микропроцессором.



### Запросить платформы и устройства


Полезные АРІ для того, чтобы получить информацию о платформах и устройствах, доступных на вашей системе

- clGetPlatformIDs чтобы получить список платформ
- clGetPlatformInfo чтобы получить информацию о платформе
- clGetDevicelDs чтобы получить список устройств на данной платформе
- clGetDeviceInfo чтобы получить информацию об устройстве

Чтобы посылать запросы к устройствам, инициировать вычисления и получать результаты, для них надо создавать **контексты** 

#### Модель владения OpenCL

- Ключевое понятие это контекст, который создаётся для коммуникации с конкретным устройством
- Контекст владеет очередями запросов, а также дополнительными объектами: buffer, image, pipe, sampler, etc...
- Несколько контекстов могут владеть одним устройством с разными очередями запросов



#### Подсчёт ссылок

• Многие объекты (памяти и проч.) выделяются на стороне хоста.

```
cl_mem buf = clCreateBuffer( .... ); // счётчик ссылок = 1
```

• При этом этот объект является ref-counted. Рантайм сам его уничтожает когда количество ссылок становится равным нулю.

```
clRetainMemObject(buf); // увеличили счётчик ссылок до 2 clReleaseMemObject(buf); // уменьшаем счётчик ссылок до 1 clReleaseMemObject(buf); // уменьшаем счётчик ссылок до 0
```

• В этот момент буфер совобождён и попытка его использовать это UB.

### Создать контекст, очередь, буфер

- Существуют АРІ для того, чтобы создать контекст, очередь и буферы в нём
  - clcreateContext чтобы создать контекст
  - clcreateCommandQueue чтобы создать очередь (до OpenCL 2.0)
  - И так далее, они приблизительно однотипные
- Все такого рода вещи тоже создаются refcounted.
  - Например парным к clRealeaseContext является clRetainContext
- Чтобы записать или прочитать буфер на устройстве мы должны поставить запись в очередь (как в вулкане но без CmdBuffer посередине)
  - clEnqueueWriteBuffer / clEnqueueReadBuffer

### Обсуждение


- Также как в Vulkan многовато кода, который просто должен быть (boilerplate).
- Какое у нас должно быть первое побуждение, когда мы видим **такое** С API?
- Правильно: написать C++ wrapper.
- Далее мы разберём как может выглядеть и что делать такой враппер на примере стандартного opencl.hpp

### Пересылка буфера на OpenCL C++

```
// Буферы А и В на хосте
cl::vector<int> A(BUFSZ), B(BUFSZ);
cl::Context Context{CL_DEVICE_TYPE_GPU, properties};
cl::CommandQueue Queue{Context};
// Буфер D на устройстве
cl::Buffer D{Context, CL_MEM_READ_WRITE, BUFSZ * sizeof(int)};
// Пересылка A → D
cl::copy(Queue, A.begin(), A.end(), D);
// Пересылка D → B
cl::copy(Queue, D, B.begin(), B.end());
```

### Модель вычислений OpenCL

- Пересылать данные хорошо, но хотелось бы что-то считать.
- Устройства исполняют ядра (kernels), которые на них отсылаются, попадая в их очередь
- Исходный код совокупности ядер называется программой (program) и компилируется на устройстве
- И вот те данные над которыми ядра работают уже пересылаются.



#### Итерационное пространство задачи

• Посмотрим на kernel для сложения векторов

```
__kernel void
vector_add(__global int *A, __global int *B, __global int *C) {
  int i = get_global_id(0);
  C[i] = A[i] + B[i];
}
```


- Мы пока плохо понимаем что такое \_\_global
- Кроме того, такое чувство, что тут написано сложение одного элемента векторов
- Это связано с тем, что устройство OpenCL это **SIMT**

#### Одна инструкция – много потоков

- Аббревиатура SIMT похожа на известную многим SIMD, но разница в нюансах.
- Single instruction multiple data имеется в виду, что **одна инструкция** работает с большим количеством данных.
- Single instruction multiple threads имеется в виду, что **с одной инструкцией** работает большое количество потоков.
- Модель SIMT характерна для сверхпараллельных устройств (GPU, APU) и реализует идею throughput-first вычисления.
- В обычных CPU победила latency-first модель. Процесс посылки задачи на обработку стороннему вычислителю называется **offload**.


#### Итерационное пространство задачи

- В парадигме SIMT, одно ядро исполняется на многих элементах итерационного пространства (range) в параллель.
- В примере vector add мы имели дело с одномерным пространством, но оно может быть и двумерным и трёхмерным.
- Из-за этого самая лучшая задача для OpenCL это та, которая лучше всего параллелится.



#### Идея глобальной памяти

- Хостовая память это привычная программисту RAM
- Устройства состоят из computing units (CU, вычислительные модули)
- Вычислительные модули поддерживают фиксированное количество потоков исполнения
- Все вычислительные модули внутри устройства имеют общий доступ к его глобальной памяти



#### Где мы в глобальной памяти


- По сути указатель в глобальную память это uniform переменная.
- A вот global id это уже varying.

```
__kernel void
vector_add(__global int *A, __global int *B, __global int *C) {
  int i = get_global_id(0); // varying i
  C[i] = A[i] + B[i];
}
```

- Kernel это точка входа вроде функции main.
- Буфер в глобальной памяти устанавливается на хосте как аргумент кернела.

#### C++ API: kernel functor

```
cl::Context Context{CL_DEVICE_TYPE_GPU, prop};
cl::CommandQueue Queue{Context};
// true == build immediately
cl::Program program{Context, vakernel, true};
cl::NDRange GlobalRange{Sz};
cl::EnqueueArgs Args{Queue, GlobalRange};
cl::KernelFunctor<cl::Buffer, cl::Buffer,</pre>
cl::Buffer> add vecs{program, "vector add"};
// enque, execute, wait
cl::Event evt = add vecs(Args, A, B, C);
```



### Информация о выполнении

• Результатом выполнения функтора является Event.

```
cl::Event evt = add_vecs(Args, A, B, C); evt.wait();
```

• Его можно использовать чтобы подождать результат, а можно для профилировочной информации.

```
time_start = evt.getProfilingInfo<CL_PROFILING_COMMAND_START>();
time_end = evt.getProfilingInfo<CL_PROFILING_COMMAND_END>();
```

• Это позволяет чётко понимать сколько мы провели собственно на GPU, выполняя задачи (из всего потраченного времени).

#### Взаимозависимость кернелов

• В структуре EnqueueArgs мы можем сконфигурировать систему Events.

```
cl::EnqueueArgs Args{Queue, GlobalRange};
cl::Event Evt = add_vecs(Args, A, B, C); // C = A + B
cl::EnqueueArgs DepArgs{Queue, Evt, GlobalRange};
cl::Event Evt = add_vecs(DepArgs, A, C, B); // B = A + C
```

- Здесь мы сказали запускать второе ядро только после выполнения первого
- Одна из сложностей OpenCL: мы всегда должны думать в терминах асинхронных очередей.

□ Логическая модель OpenCL


> Память и синхронизация

□ OpenCL C++ API

□ Битоническая сортировка

### Обсуждение: а что для матриц?

- Вам нужно умножить матрицу (N x M) на матрицу (M x K)
- Что будет элементом итерационного пространства этой задачи?



### Case study: перемножение матриц

• Простейшее ядро для перемножения

```
__kernel void simple_multiply(__global int *A,
    __global int *B, __global int *C, int AX, int AY, int BY) {
    int row = get_global_id(0);
    int col = get_global_id(1);
    int sum = 0;

    for (int k = 0; k < AY; k++)
        sum += A[row * AY + k] * B[k * BY + col];
    C[row * BY + col] = sum;
}</pre>
```

• Уже даёт ощутимый выигрыш над аналогичной программой для CPU.

### Обсуждение

• Работа с памятью это всегда проблемы производительности


```
for (int k = 0; k < AY; k++)

sum += A[row * AY + k] * B[k * BY + col];
```

- Можно ли здесь как-то всё улучшить?
- Подумайте как бы вы подошли к задаче если бы вы писали программу для обычного CPU?

### Локальная память в OpenCL

- Каждое вычислительное устройство делится на Processing Elements (в терминологии CUDA threads).
- Все потоки внутри вычислительного устройства имеют общий доступ к локальной памяти.
- Думайте о локальной памяти, как о кэше.



#### Локальная память: управление с хоста

• Для OpenCL C используется модификатор local

```
__kernel void histogram(__global uchar *data, int nelts,
  __global int *histogram, __local int *local_hist, int bins) {
    ....
    int lid = get_local_id(0); // varying внутри local space
    int gid = get_global_id(0); // varying внутри global space
```

• В хостовом C++API есть специальный псевдо-буффер, обозначающий "тут локальная память" (это буфер с памятью null pointer, ненулевого размера).

```
cl::KernelFunctor hist<cl::Buffer, cl_int, cl::Buffer,
  cl::LocalSpaceArg, cl_int>(program, "histogram");
```

#### Локальная память внутри ядра

```
__kernel void matrix_multiply(__global float *A,
    __global float *B, __global TYPE *C, int AX, int AY, int BY) {

const int row = get_local_id(0); // Local row ID (max: TS)

const int col = get_local_id(1); // Local col ID (max: TS)

...

_local TYPE Asub[TS][TS]; // local memory buffer
    __local TYPE Bsub[TS][TS];


• С хоста в любом случае нужно передать размеры локальной памяти в описании
```

cl::EnqueueArgs Args(Queue, GlobalRange, LocalRange);

аргументов

### Приватная память в OpenCL

- Каждый поток обладает приватной памятью (пока её мало, думайте о ней как о регистрах).
- Соотношение скорости локальной и приватной памяти это сложный вопрос.
- Работа с локальной и приватной памятью это высший пилотаж OpenCL.



#### Summary: память

- Хостовая память.
- Разновидности памяти на устройстве
  - Private memory (просто переменная внутри ядра).
  - Global memory (обозначается <u>global</u>).
  - Constant memory (обозначается <u></u>constant).
  - Local memory (обозначается \_\_local).
- Shared virtual memory (SVM).
  - Хостовая память, видимая с устройства. Нужна для динамических структур данных (деревья, списки).

### Вложенный параллелизм


```
parallel for workgroup:
 private memory<int, 2> S;
 parallel for workitem: S(wi) = 0;
 for (T = 0; T < NT; ++T) {
   parallel for workitem:
     ALocal[...] = A[...]; BLocal[...] = B[...]
    parallel for workitem:
     for (K = 0; K < LSZ; K++)
       S(wi) += ALocal[...] * BLocal[...];
  parallel for workitem: C[...] = S(wi)
```


## В общем случае

```
for (auto i : N_i)
  for (auto j : N_i)
    parallel for (auto k : N_k)
      do(i, j, k); // порядок по k не важен, и N_k не велико
• Трансформируется в следующий более выгодный вид:
parallel for (auto k : N_k)
  for (auto i : N_i)
    for (auto j : N_i) {
      do(i, j, k); // порядок по k не важен, и N_k не велико
      barrier(k); // тут все work items ждут перед итерацией
```

## Идея барьеров

- На картинке сверху показано желаемое поведение
- Снизу вариант реального поведения из-за рассинхронизации потоков в пределах CU
- Для того чтобы все потоки внутри СU ждали друг друга используется барьер (т. е. разновидность семафора)
- Барьеры могут быть и по глобальной и по локальной памяти





#### Упражнение в инверсии параллелизма

```
private S = 0;
for (Tile = 0; Tile < NumTiles; ++Tile) {
  parallel for(auto Wi: Workitems)
    copy global to local(Tile, Wi);
  parallel for(auto Wi: Workitems)
    S = calculate local mmult(wi);
parallel for(auto Wi: Workitems)
  update global memory(S, Wi);
• Как мы это развернём далее?
```

## Вводим барьеры

```
parallel for(auto Wi: Workitems)
  for (Tile = 0; Tile < NumTiles; ++Tile) {
    copy_global_to_local(Tile, Wi);
    barrier;
  }

parallel for(auto Wi: Workitems)
  for (Tile = 0; Tile < NumTiles; ++Tile) {
    S = calculate_local_mmult(wi);
    barrier;
  }</pre>
```

• И теперь поскольку это параллельные циклы их можно смержить

## Волшебство барьеров

```
parallel for(auto Wi: Workitems) {
  private S = 0;

  for (Tile = 0; Tile < NumTiles; ++Tile) {
    copy_global_to_local(Tile, Wi);
    barrier;
    S = calculate_local_mmult(wi);
    barrier;
    }
    update_global_memory(S, Wi);
}</pre>
```


• Осталось понять какие фенсы ставить на барьерах. Отложим это пока.

## Case study: улучшаем матрицы

```
const int tiledRow = TS * t + row, tiledCol = TS * t + col;
Asub[col][row] = A[globalRow * AY + tiledCol];
Bsub[col][row] = B[tiledRow * BY + globalCol];
// Синхронизируем чтобы гарантировать что всё загружено
barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
for (k = 0; k < TS; k++)
    acc += Asub[k][row] * Bsub[col][k];
// Синхронизируем прежде чем начать следующую загрузку
barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);</pre>
```

#### Гистограмма


- Идея гистограммы это сложить в histarray[n] количество элементов из dataarray со значением n.
- Главная проблема в том, что массив данных может быть куда больше чем количество доступных нам потоков даже на GPU.
- И нам как-то надо его поделить, ну и локальную память использовать разумно.



#### Идея: делим ответственность

```
int gid = get_global_id(0), gsize = get_global_size(0);
for (i = gid; i < num_data; i += gsize)
  histogram[data[i]] += 1; // всё ли видят проблему?</pre>
```

#### Data array



## Сложение должно быть атомарным

```
int gid = get_global_id(0), gsize = get_global_size(0);
for (i = gid; i < num_data; i += gsize)
   atomic_add(&histogram[data[i]], 1);</pre>
```

- Теперь всё будет работать, но медленно
- У кого есть идеи, как это ускорить, подключив локальную память?

## Идея: подключаем локальную память

```
int lid = get_local_id(0), gid = get_global_id(0),
    lsize = get local size(0), gsize = get global size(0);
for (i = lid; i < num_bins; i += lsize)</pre>
  local hist[i] = 0; // зануляем только то, с чем работаем
barrier(CLK LOCAL MEM FENCE);
for (i = gid; i < num_data; i += gsize)</pre>
  atomic add(&local_hist[data[i]], 1); // локальная часть
barrier(CLK LOCAL MEM FENCE);
for (i = lid; i < num_bins; i += lsize)</pre>
  atomic_add(&histogram[i], local_hist[i]); // собираем
```

# Демонстрация и обсуждение

- Надо всегда понимать:
  - Сколько у вас глобальное итерационное пространство?
  - Сколько у вас глобальной памяти (обычно больше)
  - То же самое про локальную память и локальное итерационное пространство
- Синхронизация и атомарность внутри OpenCL C могут показаться сложными вещами, но в реальности они там проще, чем на CPU.
- Разумеется мы могли бы разбить гистограмму на подзадачи на СРU и синхронизировать евентами. Было бы это лучше? Попробуйте!

## Обсуждение

- Чтобы упрощать наши программы мы использовали С++ API
- Но пока что мы не заглядывали в то, как именно оно устроено.
- А там есть несколько очень важных уроков.

□ Логическая модель OpenCL

□ Память и синхронизация

> OpenCL C++ API

□ Битоническая сортировка

## Первый шаг: reference handler

- Почти любая сущность в OpenCL является ref-counted и имеет два специальных метода: retain и release
- clRetainMemObject(cl\_mem), clReleaseMemObject(cl\_mem)
- clRetainDevice(cl\_device\_id), clReleaseDevice(cl\_device\_id)
- clRetainContext(cl\_context), clReleaseContext(cl\_context)
- И так далее
- Разумно сделать некий класс, абстрагирующий это. Но увы, нет никакой системности в этих функциях

#### Идея специализации

• Шаблон класса может быть специализирован, то есть его частный случай для конкретного типа может быть указан непосредственно

```
template <typename T> struct S {
  void dump() { std::cout << "for all\n"; }
};

template <> struct S<int> {
  void dump() { std::cout << "for int\n"; }
};

S<int> s1; s1.dump(); // используется ваша специализация S<double> s2; s2.dump(); // специализацию делает компилятор
```

## Собираем reference handler

```
• Общий случай:
template<typename T> struct ReferenceHandler { };
• Конкретные случаи:
template <> struct ReferenceHandler<cl_mem> {
  static cl int retain(cl mem memory)
    { return ::clRetainMemObject(memory); }
  static cl int release(cl mem memory)
    { return ::clReleaseMemObject(memory); }
};
• Теперь ReferenceHandler<X>::release() это либо release X либо ошибка
```

## Второй шаг: wrapper

• Враппер хранит в себе объект и вызывает release на уничтожении

```
template <typename cl_type> class Wrapper {
protected:
    cl_type obj_;

public:
    Wrapper(cl_type obj = NULL) : obj_(obj) {}
    ~Wrapper() { if (obj_) release(); }

    // делегирует к ReferenceHandler<cl_type>::release(obj_)
    cl_int release() const;
```

• Как бы вы написали копирование и присваивание?

## Второй шаг: wrapper

• Также обратим внимание на перегруженные круглые скобки:

```
const cl_type& operator ()() const { return object_; }
cl_type& operator ()() { return object_; }
cl_type get() const { return object_; }
```

• У этого решения есть очевидная проблема:

```
Wrapper<T> a, b;
a() = b();
```

• Будет работать без release и retain. Чудовищное нарушение инкапсуляции?

# Обсуждение

- Эта идея завернуть всё лишнее в namespace detail пока что встречается в мире часто
- С распространением модулей она уйдёт в прошлое, так как модули позволяют определять классы не экспортируя их из модуля
- Кстати, как вы думаете, а делать ли врапперу виртуальный деструктор?

## Третий шаг: девайс

Теперь конкретный класс для девайса может быть унаследован от враппера class Device : public detail::Wrapper<cl\_device\_id> {
 Возможно некоторое переиспользование копирования и присваивания
 Device(const Device& dev) : detail::Wrapper<cl\_type>(dev) {}
 Device& operator = (const Device &dev) {
 detail::Wrapper<cl\_type>::operator=(dev);
 return \*this;
 }

• Определять их приходится из-за контроля типа в rhs.

## Третий шаг: девайс

Однако у нас есть небольшая засада
vector<Device> devices;
vector<cl\_device\_id> ids(n);
::clGetDeviceIDs(platform, type, n, ids.data(), NULL);
devices.resize(n);
for (size\_type i = 0, e = ids.size(); i < e; ++i)</li>
devices[i] = Device(ids[i]);
Упс... кто видит тут возможную проблему?

## Третий шаг: девайс

• Однако у нас есть небольшая засада

vector<Device> devices;

vector<cl\_device\_id> ids(n);
::clGetDeviceIDs(platform, type, n, ids.data(), NULL);

devices.resize(n);

for (size\_type i = 0, e = ids.size(); i < e; ++i)
 devices[i] = Device(ids[i]); // сору и сразу release

- Таким образом мы теряем девайсы из-за сбоя в счётчике ссылок
- Что делать?

## Выход: специальный конструктор

• Мы можем предусмотреть специальный retain-ctor

• И если надо создать временный объект, создавать его с retain

```
for (size_type i = 0, e = ids.size(); i < e; ++i)
  devices[i] = Device(ids[i], true);</pre>
```

• Теперь всё хорошо, счётчик ссылок сходится

## Этюд: получение информации

• У нас есть возможность запросить информацию о девайсе char buf[STRING BUFSIZE]; ::clGetPlatformInfo(pid, CL\_PLATFORM\_NAME, sizeof(buf), buf, NULL); cl\_uint ubuf; ::clGetDeviceInfo(devid, CL\_DEVICE\_MAX\_WORK\_ITEM\_DIMENSIONS, sizeof(ubuf), &ubuf, NULL); • Мы бы хотели: std::string pname = p.getInfo<CL PLATFORM NAME>(); unsigned md = d.getInfo<CL DEVICE MAX WORK ITEM DIMENSIONS>();

# Этюд: получение информации

Первый шаг очевиден: завести эту функцию
 class Device : public detail::Wrapper<cl\_device\_id> {
 // ....
 template <cl\_device\_info name>
 ???
 getInfo(cl\_int\* err = NULL) const {
 // делегация к detail::getInfo
 }

• Но как разобраться какой у неё должен быть возвращаемый тип?

## Идея: type traits

• Обратите внимание: теперь ключевую роль играют не вложенные функции, а вложенный тип


# Этюд: получение информации

Теперь используем здесь наши type traits
 class Device : public detail::Wrapper<cl\_device\_id> {
 // ....
 template <cl\_device\_info name>
 typename param\_traits<cl\_device\_info, name>::type getInfo(cl\_int\* err = NULL) const {
 // делегация к detail::getInfo
 }

• Вот именно за это многие любят С++, а многие -- нет

## Иерархия классов

- Полученная иерархия классов отражает предметную область естественным образом
- Например на рисунке показана иерархия памяти
- Для C API у нас конечно такого не было, там мы просто использовали cl\_mem небезопасным образом
- Обратите внимание на типы для OGL interop



□ Логическая модель OpenCL


□ Память и синхронизация


□ OpenCL C++ API


> Битоническая сортировка

#### Монотонные последовательности

- Неубывающая (невозрастающая) последовательность монотонная.
- Битонная последовательность состоит из двух разных монотонных.
- Bitonic split: для каждого i от 0 до N/2-1 сравним его с i+N/2 и если он больше, обменяем их местами
- В итоге получится последовательность, каждая половина которой bitonic и правая строго больше левой








## Bitonic merge

- Каждые два элемента уже bitonic.
- Отсортируем подпоследовательности из двух элементов, делая левую возрастающей а правую убывающей.
- Далее по четыре по восемь и т.п.
- Проведём bitonic splits до уровня двух элементов, после чего последовательность отсортирована.



# HWB: битоническая сортировка

- Ваша задача: отсортировать входную последовательность на видеокарте, используя bitonic sort
- Получится ли у вас серьёзно обогнать CPU?
- Входные данные: число элементов N, далее N несортированных элементов
- Выходные данные: сортированная последовательность

## Литература

- [CC11] ISO/IEC 14882 "Information technology Programming languages C++", 2011
- [OCL2] The OpenCL Specification v2.2, 2019
- [BS] Bjarne Stroustrup The C++ Programming Language (4th Edition), 2013
- [TM] Timothy Mattson OpenCL Programming guide, 2011
- [MS] Matthew Scarpino OpenCL in Action, 2011
- [RB] Ravishekhar Banger OpenCL Programming by Example, 2013
- [DK] David Kaeli Heterogeneous Computing with OpenCL 2.0, 2015
- [JK] John Kessenich OpenGL Programming Guide, Version 4.5, 2016

## Демонстрация

- Пока что мы говорили о преимуществах, но не показывали их.
- Кажется настало время.
- Дополнительные темы:
  - Отладка INVALID\_MEMORY\_OBJECT
  - ocloc.exe compile -device TGLLP -file gemm\_simple\_modif.cl
  - ocloc.exe disasm -file gemm\_simple\_modif\_Gen12LPlp.bin
  - Изучение ассемблера.
- Дополнительные темы в С++
  - chrono, random, charconv, system\_error