给jdk自带的jvisualvm安装Visual GC插件,遇到We're sorry the java.net site has closed (我们很抱歉java.net网站已经关闭)

## 1、找到新的更新地址

visualvm新访问地址: https://visualvm.github.io/index.html



## 进入"Plugins",找到对应自己JDK版本的更新地址

## **Plugins Centers**

This document provides links to manual downloads of plugins for all VisualVM and Java VisualVM releases. Click the Plugin Center URL and download the desired plugins. Then use Tools | Plugins | Downloaded to install the plugins.

Note that the preferred way to get plugins is using Tools | Plugins | Available Plugins. Manual download and installation should only be used in offline environments or when experiencing network problems.

| VisualVM  |
|---|
| VisualVM 1.4  |
| https://visualvm.github.io/uc/release14/updates.xml.gz          |
| VisualVM 1.3.9  |
| https://visualvm.github.io/uc/release139/updates.xml.gz         |
| VisualVM 1.3.8  |
| https://visualvm.github.io/archive/uc/release138/updates.xml.gz |
| VisualVM 1.3.7  |
| https://visualvm.github.io/archive/uc/release137/updates.xml.gz |
| VisualVM 1.3.6  |
| https://visualvm.github.io/archive/uc/release136/updates.xml.gz |
| VisualVM 1.3.5  |
| https://visualvm.github.io/archive/uc/release135/updates.xml.gz |
| VisualVM 1.3.4  |
| https://visualvm.github.io/archive/uc/release134/updates.xml.gz |


| Java VisualVM  |
|--|
| JDK 8 Update 131 - 152<br>https://visualvm.github.io/uc/8u131/updates.xml.gz                           |
| JDK 8 Update 40 - 121 JDK 7 Update 79 - 80 https://visualvm.github.io/archive/uc/8u40/updates.xml.gz   |
| https://visualvin.github.io/archive/do/ou-to/updates.ximi.gz   |
| JDK 8 Update 20 - 25<br>https://visualvm.github.io/archive/uc/8u20/updates.xml.gz                      |
| JDK 8 - Update 11<br>JDK 7 Update 60 - 76<br>https://visualvm.github.io/archive/uc/7u60/updates.xml.gz |
| JDK 7 Update 40 - 55<br>https://visualvm.github.io/archive/uc/7u14/updates.xml.gz                      |
| JDK 7 Update 6 - 25<br>https://visualvm.github.io/archive/uc/7u6/updates.xml.gz                        |
| http://blog.csdn.net/shuai825644975  |

IDK 7 Undate 4 - 5

## 2、进入jvisualvm的插件管理


"工具" - "插件"

在"设置"中修改url地址为刚才我们在github上找到的对应我们JDK版本的地址




修改成功后, 可用插件即可刷新出来

3、安装VisualGC插件



4、重启即可看到VisualGC



- 一:整个区域分为三部分: spaces、graphs、histogram
- 1, spaces区域:代表虚拟机内存分布情况。从图中可以看出,虚拟机被分为Perm、Old、Eden、S0、S1

注意:如果对每个区域基本概念不是很熟悉的可以先了解下java虚拟机运行时数据区这篇文字。

- 1.1) perm: 英文叫做Permanent Generation, 我们称之为永久代。(根据深入java虚拟机作者说明,这里说法不是不是很正确,因为hotspot虚拟机的设计团队选择把GC分代收集扩展至此而已,正确的应该叫做方法区或者非堆)。
- 1.1.1) 通过VM Args:-XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m 设置初始值与最大值

- 1.2) heap: java堆(java heap)。它包括老年代(图中Old区域)和新生代(图中Eden/S0/S1 三个统称新生代,分为Eden区和两个Survivor区域),他们默认是8:1分配内存
- 1.2.1) 通过VM Args:-xms512m -Xmx512m -XX:+HeapDumpOnOutofMemoryError -Xmn100m -XX:SurvivorRatio=8 设置初始堆内存、最大堆内存、内存异常打印dump、新生代内存、新生代内存分配比例(8:1:1),因为Heap分为新生代跟老年代,所以512M-100M=412M,老年代就是412M(初始内存跟最大内存最好相等,防止内存不够时扩充内存或者Full GC,导致性能降低)
- 2, Graphs区域:内存使用详细介绍
- 2.1) Compile Time(编译时间): 6368compiles 表示编译总数, 4.407s表示编译累计时间。一个脉冲表示一次JIT编译, 窄脉冲表示持续时间短, 宽脉冲表示持续时间长。
- 2.2) Class Loader Time(类加载时间): 20869loaded表示加载类数量, 139 unloaded 表示卸载的类数量, 40.630s表示类加载花费的时间
- 2.3) GC Time(GC Time): 2392collections表示垃圾收集的总次数, 37.454s表示垃圾收集花费的时间, last cause表示最近垃圾收集的原因
- 2.4) Eden Space(Eden 区): 括号内的31.500M表示最大容量, 9.750M表示当前容量, 后面的4.362M表示当前使用情况, 2313collections表示垃圾收集次数, 8.458s表示垃圾收集花费时间
- 2.5) Survivor 0/Survivor 1(S0和S1区): 括号内的3.938M表示最大容量, 1.188M表示 当前容量, 之后的值是当前使用情况
- 2.6) Old Gen(老年代): 括号内的472.625M表示最大容量,145.031M表示当前容量, 之后的87.031表示当前使用情况,79collections表示垃圾收集次数,28.996s表示垃圾收 集花费时间
- 2.7) Perm Gen(永久代): 括号内的256.000M表示最大容量, 105.250M表示当前容量, 之后的105.032M表示当前使用情况
- 3, Histogram区域: survivor区域参数跟年龄柱状图

- 3.1) Tenuring Threshold:表示新生代年龄大于当前值则进入老年代
- 3.2) Max Tenuring Threshold:表示新生代最大年龄值。
- 3.3) Tenuring Threshold与Max Tenuring Threshold区别: Max Tenuring Threshold是一个最大限定,所有的新生代年龄都不能超过当前值,而Tenuring Threshold是个动态计算出来的临时值,一般情况与Max Tenuring Threshold相等,如果在Suivivor空间中,相同年龄所有对象大小的总和大于Survivor空间的一半,则年龄大于或者等于该年龄的对象就都可以直接进入老年代(如果计算出来年龄段是5,则Tenuring Threshold=5,age>=5的Suivivor对象都符合要求),它才是新生代是否进入老年代判断的依据。
- 3.4) Desired Survivor Size: Survivor空间大小验证阙值(默认是survivor空间的一半),用于Tenuring Threshold判断对象是否提前进入老年代。
  - 3.5) Current Survivor Size: 当前survivor空间大小
  - 3.6) histogram柱状图:表示年龄段对象的存储柱状图
- 3.7) 如果显示指定-XX:+UseParallelGC --新生代并行、老年代串行收集器 , 则 histogram柱状图不支持当前收集器

引用:

http://www.oracle.com/technetwork/java/visualgc-136680.html

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html