南京航空航天大学

操作系统实践 Proj3

> 班级: 1618001 学号: 161840230

姓名: 王可

一、题目简述

1. 信号量(50%)

• 借助spinlock, 为xv6添加信号量的支持。

定义一个信号量结构体 struct semaphore,成员自定,然后在内核里开辟一个包含100个信号量的空间,假如是s[100],提供以下**系统调用**给用户程序:

```
1 int alloc_sem (int v);
```

创建一个初始值为v的信号量,返回信号量的下标。若返回值为-1,表明分配失败。分配失败的原因可能是初始值为负数或者系统中信号量资源不足。

```
1 | int wait_sem(int i);
```

对信号量s[i]执行wait操作;成功返回1,出错返回-1。出错的原因可能是该信号量不存在,如i不在0~99之间,或者信号量尚未分配。

```
1 | int signal_sem(int i);
```

对信号量s[i]执行signal操作;成功返回1,出错返回-1。出错的原因同上。

```
1 | int dealloc_sem(int i);
```

删除信号量s[i],将s[i]标记为未分配。同时将所有等待s[i]的进程终止(终止进程时参考kill的实现)。成功返回1,失败返回-1。失败的情况包括下标不在合法范围内以及信号量未被分配。

2. 消息传递(50%)

xv6没有实现消息传递机制,你需要添加这个支持,实现以下系统调用。

```
1 \mid \text{int msg\_send} (int pid, int a, int b, int c);
```

将a,b,c三个整数发送给编号为pid的进程,直到接收者进程执行完receive才返回。若接收者尚未执行receive,则进入阻塞状态。成功返回1,失败返回-1。失败的情况包括系统资源不足或者不存在编号为pid的进程。

```
1 | int msg_receive(int *a, int *b, int *c);
```

接收一个消息(三个整数),返回发送者的进程编号。如果未接收到任何消息,则陷入阻塞状态。

你可以用前面实现的信号量,但请注意:

- 信号量应当用时分配,不可以提前分配
- 当进程消亡时,它所占用的信号量资源应当释放
- 先执行receive,则receive会阻塞,直到有进程send
- 先执行send,则send会阻塞,直到有进程receive

二、实验过程

1. 信号量

1.1 全局考虑

- 1. 信号量的实现较为简单,观察测试程序可以得出,信号量的测试主要是考察如下两点
 - 。 对于错误情况的处理
 - 。 阻塞与唤醒的控制

因此,事实上信号量实验的核心就是实现题给四个函数调用,完成介绍中描述的功能即可。

- 2. 在本次实验中,需要设计一个数据结构用于表示信号量并且完成一定功能。包括分配,使用和删除。
- 3. 为了使得删除时杀死所有相关进程,那么需要存储进程相关内容,考虑的方法有数组和链表两种, 出于习惯,选择了链表的方式(虽然这给后面的工作带来了很多很多麻烦)。

1.2 数据结构

建立的数据结构主要考虑:需要记录信号量值,需要对信号量加锁,需要记录信号量当前状态,同时使用链表结构记录相关进程,并用一个整型数记录相关进程数量(等待阻塞状态的进程数量)。对于链表中的进程,使用另一个数据结构proc_list,存储是否被使用,进程PCB,下一个结点。

```
1 //semaphore
2 struct semaphore{
    struct spinlock lock;
3
    int value;
 5
    int used;
    struct proc_list *procList;
 6
7
    int length;
8 };
9
10 | struct proc_list{
11
    int id;
    int used;
12
    struct proc *proc;
13
14
    struct proc_list *next;
15 };
```

1.3 分配信号量

1.3.1 主要思路

对于信号量的分配主要关注两点

1. 逻辑的实现:

首先,规定了SEM_SIZE,信号量的最大数量,控制最多能访问的信号量数量,同时检测信号量初始值不能为负。当找到可用的信号量时,将其标记为不可用并进行初始化。

2. 资源的保护

由于信号量表是所有进程共享的资源,容易存在并发问题,因此需要对其加以保护。使用spinlock 对其进行加锁,在更改完表项后解锁。

1.3.2 实现代码

```
int
 1
 2
    alloc_sem(int v)
 3
      if(v < 0) return -1;
 4
 5
      int index;
 6
      acquire(&semaphores_lock);
 7
      for(index = 0; index < SEM_SIZE; index++){</pre>
 8
        if(semaphores[index].used == 0){
 9
          semaphores[index].used = 1;
10
          semaphores[index].value = v;
11
          semaphores[index].procList = NULL;
12
          semaphores[index].length = 0;
13
          initlock(&semaphores[index].lock, "sem");
14
          release(&semaphores_lock);
15
          return index;
        }
16
17
      }
18
      release(&semaphores_lock);
19
      return -1;
20
    }
```

1.4 wait与signal

1.4.1 主要思路

wait和signal是信号量处理的主要机制,在实现上也有对应的关系:

wait时,首先将信号量值减一,若不足0,则进入阻塞,将自己加入到信号量的等待列表中,并增加链表长度,过程中需要对信号量加锁。

而signal时,先将信号量加一,若非正,则说明有任务在等待,所以将等待列表中的第一项释放,唤醒,减少链表长度后退出。

1.4.2 实现代码

```
2
    wait_sem(int i)
 3
      if(i < 0 \mid \mid i >= SEM\_SIZE) return -1;
 4
 5
      if(semaphores[i].used == 0) return -1;
 6
      acquire(&semaphores[i].lock);
 7
      semaphores[i].value--;
 8
      if(semaphores[i].value < 0){</pre>
 9
        struct proc_list *p = semaphores[i].procList;
10
        if(semaphores[i].length == 0) {
           semaphores[i].procList= PLalloc();
11
12
           p = semaphores[i].procList;
13
        }else{
14
          while(p->next != NULL) p = p->next;
15
           p->next = PLalloc();
16
           p = p->next;
17
        }
        if(p == NULL) return -1;
18
19
        semaphores[i].length += 1;
20
        p->proc = myproc();
```

```
21
        p->next = NULL;
22
        sleep(myproc(), &semaphores[i].lock);
23
24
25
      release(&semaphores[i].lock);
26
      return 1;
27
    }
28
29
    int
30
    signal_sem(int i)
31
32
      if(i < 0 \mid | i >= SEM_SIZE) return -1;
33
      if(semaphores[i].used == 0) return -1;
      acquire(&semaphores[i].lock);
34
35
      semaphores[i].value++;
36
      if(semaphores[i].value <= 0){</pre>
37
        wakeup(semaphores[i].procList->proc);
38
        struct proc_list *p = semaphores[i].procList;
39
        semaphores[i].procList = p->next;
40
        PLfree(p);
        semaphores[i].length -- ;
41
42
      }
43
      release(&semaphores[i].lock);
44
      return 1;
45
    }
```

1.5 回收信号量

1.5.1 主要思路

回收信号量,实际上就是将信号量标为未使用状态,但因为还需要同时杀死所有相关进程,所以要遍历信号量的进程链表,找到所有相关进程,用其进程号将其杀死,并回收链表节点资源。

1.5.2 实现代码

```
dealloc_sem(int i)
 2
 3
 4
      if(i < 0 \mid | i >= SEM_SIZE) return -1;
 5
      if(semaphores[i].used == 0) return -1;
 6
      acquire(&semaphores[i].lock);
 7
      if(semaphores[i].used == 1){
 8
        semaphores[i].used = 0;
 9
        while(semaphores[i].procList != NULL)
10
        {
11
          kill(semaphores[i].procList->proc->pid);
          struct proc_list *p = semaphores[i].procList;
12
13
          semaphores[i].procList = p->next;
          PLfree(p);
14
        }
15
16
      release(&semaphores[i].lock);
17
18
      return 1;
    }
19
```

1.6 问题简述

关于你实现的wait_sem,如果多个进程同时执行wait_sem,但wait的具体信号量不同,它们能并发执行吗?(你应该用一个spinlock去保护一个信号量,另外用一个spinlock保护资源分配)

是可以并发执行的。在分配信号量时,由于需要遍历整个表,我使用了semaphores_lock来进行加锁保护,而分配结束后就进行了释放。对于单个信号量的锁,只保护自身。所以多个信号量之间并不涉及到竞争,是可以并发执行的。

2. 消息传递

2.1 全局考虑

消息的传递分为发送和接受,由于是在不同进程内,实现消息传递的同步需要信号量协同完成。当发送 方发送但对方未接收时,或者接收放意图接收但无进程发送消息时,都将进入阻塞状态等待同步。这里 面同样关键的一点在于,设计数据结构使得每一次交互得以被记录。我采用双端记录的方式,每个进程 只考虑与自己相关的内容,不需要对所有信息进行遍历,一定程度上提高了效率。

2.2 数据结构

设计如下数据结构:

在每一个记录的MSGstate结构中包含许多字段,其中pid表示当前处理的进程号,记录下进程号是因为未来表中是以PCB为单位进行记录而不是进程号,因此若进程出现切换,可能导致同一个PCB下其实是不同的进程,如果保留原来的接收块则容易出错。used字段标识资源是否被使用,positive为主动标识,表示该块记录的是pid字段中进程主动发出的行为还是其他进程发出的行为。target为目标,记录发送方或者接收方的PCB id或者pid根据使用需求填写。sid为当前通讯所使用的信号量id。最后还记录了数据和下一条指针。

链表表头以PCB为单位,因为进程号是向上无穷增长的,而xv6中进程PCB是有限的,因此,只需要创建NPROC数量的表块即可,分为发送和接收分别进行记录。事实上,经过分析可以发现,每一个进程至多发送一个消息,即只需要一个发送块,因此事实上发送表并不需要链表的结构,其实数组就可以实现了,并且这些发送都是主动行为,其positive字段均应该为1。

```
1 // Massage trans
 2
   struct MSGstate{
 3
     int id;
 4
     int pid;
 5
     int used;
 6
     int positive;
 7
      int target;
 8
      int sid; //semaphore id
 9
      int data[3];
     struct MSGstate *next;
10
11
   };
12
13
    struct MSGstate * Msend[NPROC];
14
15 | struct MSGstate * Mrecv[NPROC];
```

2.3 发送消息

2.3.1 主要思路

在进程发送消息时,首先要考虑对方是否已经在等待接收消息,如果已经在等待,则直接将数据填入结构中并通过信号量通知对方接收即可,若对方无请求,则需要在己方和对方处均进行记录(将自己的发送块设置为使用并将对方信息填入块中,同时为对方建立一个被动接收块),代码如下:

2.3.2 实现代码

```
1
    int
    msg_send(int pid, int a, int b, int c){
 3
      int found = getProcNum(pid);
      int semaphore;
 4
 5
      if(found < 0)</pre>
 6
       return -1;
 7
 8
      acquire(&Msg_lock);
 9
      int now_pid = myproc()->pid;
10
      int myNum = getProcNum(now_pid);
11
      struct MSGstate *p = Mrecv[found];
12
13
      for(; p != NULL ; p = p->next){ // if the target is waiting for receiving
14
15
        if(p->positive == 1 \&\& p->pid == pid){
16
          p->data[0] = a;
17
          p->data[1] = b;
18
19
          p->data[2] = c;
20
          p->target = now_pid; //set the target to be the process
21
          signal_sem(p->sid);
22
          release(&Msg_lock);
23
          return 1;
24
       }
25
      }
26
      struct MSGstate *myp = Msend[myNum];
27
      p = Mrecv[found];
28
      semaphore = alloc_sem(0);
29
      if(semaphore == -1) return -1;
30
      if(Mrecv[found] == NULL){ // set a nagetive receive for the target
31
        Mrecv[found] = MSalloc();
32
33
        p = Mrecv[found];
34
      }else{
35
36
        for(; p->next !=NULL; p = p->next);
37
        p->next = MSalloc();
38
        p = p -> next;
39
40
      if(p == NULL) return -1;
41
      p->pid = pid;
42
      p->positive = 0;
43
      p->data[0] = a;
44
      p->data[1] = b;
45
      p->data[2] = c;
46
      p->target = myNum;
47
      p->sid = semaphore;
```

```
48
      p->next = NULL;
49
50
      Msend[myNum] = MSalloc();
51
      myp = Msend[myNum];
52
      if(myp == NULL) return -1;
53
      myp->pid = now_pid; // set a positive send for the process itself
54
      myp->positive = 1;
55
      myp->data[0] = a;
56
      myp->data[1] = b;
57
      myp->data[2] = c;
58
      myp->target = found;
59
      myp->sid = semaphore;
60
      release(&Msg_lock);
61
62
      wait_sem(semaphore);
63
64
      acquire(&Msg_lock);
65
      MSfree(myp);
66
      Msend[myNum] = NULL;
67
      dealloc_sem(semaphore);
      release(&Msg_lock);
68
69
70
      return 1;
71
   }
```

2.3 接收消息

2.3.1 主要思路

接收消息时的思路与发送较为类似,首先考虑是否有进程已经向自己发送消息,即检查自己的MRecv表中是否有被动消息,若检查有,则将其中数据和target取出,获得数据并返回对方pid。若没有,则给自己的MRecv表中添加一个被动接收块,以供其他进程查找,自身进入阻塞等待消息。

2.3.2 实现代码

```
1
    msg_receive(int* a, int* b, int* c){
 2
 3
     int i;
 4
      int target;
 5
      int now_pid= myproc()->pid;
 6
      int flag = 0;
 7
      int semaphore;
      int myNum = getProcNum(now_pid);
 8
 9
      struct MSGstate * pre_p = Mrecv[myNum];
10
      struct MSGstate * p = Mrecv[myNum];
11
12
      acquire(&Msg_lock);
13
      for(i = 0; p != NULL; p = p->next ,flag = 1, i++){ // if other process}
14
    has sent some msg
15
          if(flag) pre_p = pre_p->next;
          if(p->pid == now_pid && p->positive == 0){
16
17
            *a = p->data[0];
18
            *b = p->data[1];
19
            *c = p->data[2];
20
            // cprintf("now recieve %d \n",*a);
21
            target = p->target;
```

```
22
            semaphore = p->sid;
23
            if(i == 0) Mrecv[myNum] = p->next;
24
            else{
25
              pre_p->next = p->next;
26
            }
27
            MSfree(p);
28
            signal_sem(semaphore);
29
            release(&Msg_lock);
30
            return target;
31
          }
32
      }
33
34
      for(i = 0; p != NULL; p = p->next, flag = 1, i++){ // if other process
    has sent some msg
35
          if(flag) pre_p = pre_p->next;
          if(p->pid != now_pid){
36
37
            if(i == 0) Mrecv[myNum] = p->next;
            else{
38
              pre_p->next = p->next;
39
40
41
            MSfree(p);
42
          }
43
      semaphore = alloc_sem(0);
44
45
      if(semaphore == -1){
46
        release(&Msg_lock);
47
        return -1;
48
      }
49
      if(Mrecv[myNum] == NULL) {
50
        Mrecv[myNum] = MSalloc();
51
        // cprintf("\n-----want things pid: %d myNUM:
    %d\n\n",now_pid, myNum);
52
        p = Mrecv[myNum];
53
      }else{
54
        pre_p->next = MSalloc();
55
        p = pre_p->next;
56
      }
57
      if(p == NULL) {
        cprintf("allocate wrong\n");
58
59
        return -1;
60
61
62
      p->pid = now_pid;
63
      p->positive = 1;
64
      p->sid = semaphore;
65
      p->target = myNum;
66
      p->next = NULL;
67
68
      // cprintf("in %d recv is %d \n",now_pid,Mrecv[myNum]->pid);
69
      release(&Msg_lock);
70
      // cprintf("%d in waiting\n",p->pid);
71
      wait_sem(semaphore);
72
      acquire(&Msg_lock);
73
      // cprintf("%d finish waiting\n",p->pid);
74
      *a = p->data[0];
75
      *b = p->data[1];
      *c = p->data[2];
76
77
      target = p->target;
```

```
78
     if(i == 0) Mrecv[myNum] = p->next;
79
      else{
80
           pre_p->next = p->next;
81
          }
82
      MSfree(p);
83
      dealloc_sem(semaphore);
84
      release(&Msg_lock);
85
      return target;
86 }
```

2.4 辅助函数

在如下函数中,进行了锁和表的初始化,并且实现一个函数,通过pid值获得该进程存储于PCB中的偏移量,以此确定存储位置。

```
1 // initialize the spinlocks and the tables
 2
   void initMsg(){
 3
     initlock(&Msg_lock,"msg_lock");
 4
      initlock(&semaphores_lock, "sem");
 5
      initlock(&PLlock,"proclist_lock");
      for(int i = 0; i < 1000; i++){
 6
 7
        PL[i].used = 0;
 8
       PL[i].id = i;
 9
        MS[i].id = i;
        MS[i].used = 0;
10
11
      }
      initlock(&MSlock,"massage_lock");
12
      for(int i = 0; i < NPROC; i++){
13
14
          Msend[i] = NULL;
15
          Mrecv[i] = NULL;
16
      }
17
     return;
18
    }
19
20
    // get the location in ptable by pid
21
    int
22
    getProcNum(int pidd)
23
24
     struct proc *p;
25
26
      acquire(&ptable.lock);
27
      int num = 0;
28
      for(p = ptable.proc; p < &ptable.proc[NPROC]; p++,num++){</pre>
29
       if(p->pid == pidd){
30
          release(&ptable.lock);
31
          return num;
32
        }
33
      }
34
      release(&ptable.lock);
35
      return -1;
36 }
```

2.4 问题简述

如果receive先执行,但send未执行,你是如何让receive阻塞的(或者说阻塞到哪个信号量上

- 了)? 如果send先执行,但receive未执行,你是如何让send阻塞的?
 - receive先执行的情况中,接收方进程在自己的MRecv表中建立一个positive字段值为1的接收块,并将自己分配到的信号量id(初始值为0)存入块中,接收方便对此信号量进行wait操作。发送方检查到接收方有主动接收块,则将数据存入其中,并取出semaphore id字段,对其执行signal来唤醒接收方进程。
 - 反之类似,send先执行的情况中,发送方将给接收方在MRecv字段中创建一个被动接收块,并将分配得到的Sid存入,进行wait,接收方在receive时先检测到自身MRecv中有被动接受块,则从其中取出数据与Sid, 执行signal操作唤醒发送方。

3. 其他设计

在整个流程中,因为初期想要使用的是链表,因此第一时间想到动态内存分配,可以节省大量空间。

代码完成后,编译意识到在proc中不能使用malloc,我进一步尝试重新编写malloc,换引用关系,甚至添加系统调用,都无法实现动态的内存分配,出于时间原因,我模仿alloc_proc的做法,先将所有资源分配完成,建立1000个可供分配的资源块,在程序申请时进行分配。以此实现了伪分配的效果,代码如下:

```
1 struct proc_list PL[1000];
    struct MSGstate MS[1000];
 3
 4 struct proc_list *
 5 PLalloc(){
 6
     acquire(&PLlock);
 7
     int i;
8
     for(i = 0 ; i < 1000; i++){
 9
       if(PL[i].used == 0){
10
         goto found;
11
       }
12
13
      release(&PLlock);
14
     return NULL;
15
16 | found:
17
      PL[i].used = 1;
      release(&PLlock);
18
19
     return &PL[i];
20 }
21
22
   struct MSGstate *
23
    MSalloc(){
24
      acquire(&MSlock);
25
     int i;
     for(i = 0 ; i < 1000; i++){}
26
27
       if(MS[i].used == 0){
28
          goto found;
29
30
      }
31
      release(&MSlock);
32
      return NULL;
33
    found:
```

```
35 MS[i].used = 1;
36
     release(&MSlock);
37
    return &MS[i];
  }
38
39
40 int
41 PLfree(struct proc_list *pl){
    acquire(&PLlock);
42
43
    p1->used = 0;
44
     release(&PLlock);
45
    return 1;
46 }
47
48 int
49 MSfree(struct MSGstate *ms){
50
    acquire(&MSlock);
51
    ms->used = 0;
52
    release(&MSlock);
53
    return 1;
54 }
```

三、实验结果

1. 信号量

在xv6中输入semtest,按要求输出了指定内容:

```
| Part | February | 1 | February | 1
```

2. 消息传递

在xv6中输入msgtest,输出以下信息:

四、实验心得

本次实验中,我在动态分配内存上花的时间比较多,虽然最后没有能真正实现内存的分配,但是通过模仿alloc_Proc, 也完成了目标需求,在指针操作的编写和调试时,出现了一些问题,比如指针指向方向并没有连接到链表中,出现了trap等等。指针的错也只能回去一行行看代码,好在进行实验前,我已经对于整体框架的设计比较细节,虽然还有一些没有考虑到的点,但在出错后能很快通过输出标识定位,并解决问题。