
# Docker

Riccardo Cattaneo



# Networking

Il modello di gestione del Networking di docker è denominato «Container Network Model» (CNM). La configurazione di base del networking in docker prevede 3 tipologie di networking :

**BRIDGE** (è quella di default e quella di nostro interesse. Connessione del container con l'host : sono 2 reti)

**HOST** (viene «scavalcato» il networking di Docker. Connessione diretta con l'host : la rete è 1)

**NULL** (nessuna rete quindi nessun ip assegnato, in questo caso non è permessa la comunicazione tramite la rete)


E' possibile verificarlo tramite il comando

docker network Is

# Modalità «bridge»

La modalità «bridge» ci permette di interagire con l'host (ovvero il kernel Linux) tramite l'interfaccia Linux "docker0".

Per cui è presente una dipendenza tra i networking fornito da Docker (bridge) e il networking del sistema operativo.



Docker

# Tipologie di reti in docker

Con il comando docker network ls possiamo visualizzare le reti di default presenti nel docker.

J∓1	ri	ccardo@riccardo-prof01: ~	Q =
riccardo@riccard NETWORK ID		ker network ls DRIVER	SCORE
7601ab9cf367	NAME bridge	bridge	SCOPE local
a32da9a9e666	host	host	local
c890f119ec11	none	null	local

Proviamo ora ad analizzare la rete bridge di default di docker con il seguente comando :

### docker inspect network ID\_NETWORK

Come possiamo vedere abbiamo delle informazioni dettagliate sulla rete, tra cui la modalità dei driver utilizzata, poi abbiamo una sottorete (Subnet) che servirà poi per assegnare un indirizzo ip ad ogni container.

```
iccardo@riccardo-prof01:~$ docker inspect network 7601ab9cf367
      "Name": "bridge".
      "Id": "7601ab9cf367546478fbb57ba2a302056311e57ce52d559a7081f6ac123c69e2".
       "Created": "2020-12-03T09:15:02.168063389+01:00".
       "Scope": "local",
       "Driver": "bridge".
       "EnableIPv6": false.
       "IPAM": {
           "Driver": "default".
           "Options": null.
           "Confia": [
                   "Subnet": "172.17.0.0/16",
                   "Gateway": "172.17.0.1"
       "Internal": false.
       "Attachable": false.
       "Ingress": false,
       "ConfigFrom": {
           "Network": ""
       "ConfigOnly": false,
       "Containers": {},
       "Options": {
           "com.docker.network.bridge.default bridge": "true",
           "com.docker.network.bridge.enable icc": "true".
           "com.docker.network.bridge.enable ip masquerade": "true",
           "com.docker.network.bridge.host binding ipv4": "0.0.0.0".
           "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
           "com.docker.network.driver.mtu": "1500"
       "Labels": {}
```

Andiamo ora a creare un container ubuntu e verifichiamo l'assegnamento dell'indirizzo ip :

docker run -it - - name cnetwork1 ubuntu bash

apt-get update apt-get install net-tools ifconfig

Normalmente viene assegnato un nome alla nostra scheda di rete (di solito è eth0) ed il nostro indirizzo ip viene identificato con la sigla inet:

```
root@9c44cec962e6:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:ac:11:00:02 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 273 bytes 542697 (542.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 247 bytes 14484 (14.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

ctrl p + ctrl q docker network ls docker inspect network ID\_NETWORK

Possiamo quindi verificare che l'indirizzo ip del container rientra nella stessa rete di default di docker.

# Comunicazione tra 2 container

docker run —it - - name cnetworkA ubuntu bash apt-get update apt-get install net-tools ifconfig

CTRL + P e CTRL + Q

docker run –it - - name cnetworkB ubuntu bash apt-get update apt-get install net-tools ifconfig

docker inspect network ID\_NETWORK

Dopo aver creato i due container connettiamoci al primo con il seguente comando :

docker exec -it cnetworkA bash

Proviamo ora a fare un ping verso l'indirizzo ip del secondo container (prima installarlo con apt-get install iputils-ping)

ping INDIRIZZO\_IP

Confermiamo quindi che i due container si «vedono» e possono comunicare tra di loro.

# Comunicazione verso l'esterno NAT

docker run –it - - name cnetworkC ubuntu bash apt-get update apt-get install iputils-ping

Una volta dentro il container vogliamo effettuare un ping verso 8.8.8.8 che è il DNS di Google come esempio per testare la connettività verso l'esterno.

ping 8.8.8.8

Possiamo notare che il server ci risponde regolarmente dimostrando che comunica tranquillamente con server pubblici esterni. Come è possibile ?

Questo avviene perché l'host ci sta offrendo un meccanismo di NAT (Network Address Translation) ovvero sta convertendo il nostro indirizzo ip privato verso il mondo esterno in un indirizzo ip pubblico...

Vediamo ora come può essere effettuato il **Port Mapping delle porte**. Ovvero poter connettere una porta del container con una porta dell'host cosi da poter uscire dal container e comunicare con l'esterno.

Andremo adesso ad eseguire un container e mappare la porta del container con una porta dell'host e poi provare a connetterci a quella porta specificata sull'host e verificare che il traffico sia poi redirezionato verso il container (con l'opzione –p che sta per publish).

docker run –d - -name webserver1 –p 8082:80 nginx

#### **PORTA HOST: PORTA CONTAINER**

Per verificarlo tramite l'host proviamo ad eseguire il seguente comando : wget 127.0.0.1:8082 oppure tramite il browser digitando sempre l'indirizzo 127.0.0.1:8082

## Creazione di una Rete

#### docker network create reteTest

Eseguendo questo comando viene creata una nuova rete di tipo «bridge» e viene chiamata reteTest. A questo punto verifichiamo se è stata creata la rete:

# docker network Is docker inspect network reteTest

Creare ora un container e proviamo ad assegnarlo alla nostra rete appena creata (ricordiamo che è possibile digitare il comando docker network --help per vedere le varie opzioni): docker run -it --name ubuntu1 --network reteTest ubuntu bash

## docker inspect ubuntu1

Verificare che siamo all'interno della nostra reteTest. Ogni rete è isolata, se creo un container nella reteTest, lo stesso container non è visibile all'interno della rete generica bridge.

# Attenzione

Ricordiamo che tutti i container che apparterranno alla reteTest potranno comunicare solo internamente tra di loro. Per farli comunicare dovremmo aggiungere un container che fa da «routing» dei pacchetti, ma questa è una situazione particolare che non rientra nelle casistiche più comuni.

## DNS

La Rete di default bridge non supporta la risoluzione dei DNS. Le reti custom di tipo bridge invece supportano la risoluzione dei nomi tramite un DNS interno a docker.

Per verificarlo eseguiamo due container sulla rete bridge di default e due container sulla reteTest e provare a fare il ping tra i due container della rete generica e il ping tra i due container della reteTest docker run —it --name ubuntu1reteTest --network reteTest ubuntu bash

docker run –it --name ubuntu2reteTest --network reteTest ubuntu bash

docker run -it --name ubuntu1default ubuntu bash

docker run -it --name ubuntu2default ubuntu bash

docker ps

docker exec -it ubuntu1default bash

ping ubuntu2default (NON FUNZIONA)

docker exec -it ubuntu1reteTest bash

ping ubuntu2reteTest (FUNZIONA)