人类颅内流体动力学的数学研究 第一部分—脑脊液脉动压力

王成

2025年3月12日

摘要

这是一篇阅读笔记。文章名为《A MATHEMATICAL STUDY OF HUMAN INTRACRANIAL HYDRODYNAMICS PART I-THE CEREBROSPINAL FLUID PULSE PRESSURE》。

1 引言

颅内压的变化和体循环动脉压的变化为什么呈现相反的趋势?

1. 透壁压(Transmural Pressure)的逆向关系

颅内压升高会直接压缩脑血管,导致脑血管的透壁压(血管内外压力差)降低。此时,为维持脑血流灌注,体循环动脉压会通过压力反射(如 Cushing 反射)代偿性升高 [30]。这种代偿机制使得 ICP 升高时 SAP 同步升高,形成"反向"调节趋势 [1]。

2. 灌注压(Perfusion Pressure)的动态平衡

脑灌注压(CPP)的计算公式为: CPP = SAP - ICP。当 ICP 升高时,若 SAP 未相应增加,CPP 会显著下降,可能导致脑缺血。因此生理调节系统会通过升高 SAP 来抵消 ICP 升高带来的不利影响,维持 CPP 的稳定。这种动态平衡使 SAP 与 ICP 呈现反向关联。

实验证据显示,在颅内高压模型中,当 ICP 超过 60-70 mmHg 时,动脉血管床顺应性急剧增加(图 3),此时 SAP 的脉动波形会显著影响 ICP 波形(图 8a),进一步验证了二者的反向耦合机制[1]。这种关系在 Miller 等(1972)[30]的研究中被首次系统描述,并被整合到本研究的数学模型中(通过式 1-2 的自动调节方程)[1]。

为什么在高颅压下静脉会塌陷?同时静脉塌陷会造成什么后果?是如何造成这些后果的?

- 一、静脉塌陷触发机制
- 1. 透壁压逆转当颅内压(ICP)升高至超过静脉内压时,静脉透壁压(Pv Pic)变为负值。此时静脉壁失去径向支撑力,导致远端静脉床塌陷(主要发生在进入硬脑膜窦前1-2 mm 处)[47]。这种塌陷遵循 Starling 电阻器原理,即当外部压力(ICP)超过静脉内压时,静脉在特定位置发生功能性塌陷(图 2 模型中的 Rvs 段)[8,47]。
- 2. 解剖结构特性脑静脉缺乏肌肉层支撑(与动脉相比),且硬脑膜窦具有刚性壁结构。 当 ICP 升高时,静脉在窦口处的解剖薄弱点优先塌陷[32,47]。
- 二、静脉塌陷的直接后果

1. 静脉阻力激增

塌陷导致远端静脉阻力 (Rvs) 呈非线性增加 (公式 11) 当 ICP 接近静脉压时,分母趋近于零, Rvs 急剧上升 (图 7b、8b 显示 Rvs 从 12 mmHg • s/cm³ 升至 200 mmHg • s/cm³) [1]。

2. 静脉压代偿性升高

塌陷段上游静脉压 (Pv) 被迫与 ICP 同步上升,维持微小正透壁压 (约 2-3 mmHg),防止完全闭塞。这种代偿机制导致静脉压-ICP 耦合现象 (图 7a 显示 Pv 与 Pic 同步上升) [47]。

三、系统级连锁反应

1. 脑血容量增加

静脉回流受阻导致:

- 静脉床扩张 (通过公式 12 的指数容积-压力关系)
- 颅内总血容量增加(公式 16 的 Monro-Kellie 原则) 这进一步升高 ICP, 形成正反馈循环 [1,30]。

2. 动脉-静脉解耦联

静脉塌陷破坏了正常的压力梯度:

- 毛细血管压(Pc)被迫与升高的静脉压同步上升(图 6、7a)
- 动脉-毛细血管压差缩小,削弱脑血流自动调节能力(公式 1-2 的调节方程失效) [23,30]

3. 脑脊液动力学紊乱

静脉高压通过两种途径影响 CSF:

- 蛛网膜颗粒吸收受阻(公式 8 中的 $P_{ic} P_{vs}$ 梯度减小)
- 脉络丛分泌减少(公式 7 中的 $Pc P_{ic}$ 驱动压降低) 导致 CSF 净积累,加剧颅高压 [16,44]。

2 主要内容

为什么脑血容量的增加会导致血管壁变硬

$$P_a - P_{ic} = P_{10} \cdot e^{K_a(V_a - V_{a0})}$$

- $P_a P_{ic}$: 动脉透壁压(血管内外压力差)
- Va: 动脉血容量
- P_{10} 、 K_a 、 V_{a0} : 常数, K_a 为弹性系数

1. 指数型压力-容积关系

公式 3 表明,动脉血容量 V_a 的微小增加会导致动脉透壁压 $P_a - P_{ic}$ 指数级增加。例如,当 $V_a > V_{a0}$ 时,指数项 $e^{K_a(V_a - V_{a0})}$ 迅速放大透壁压,说明血管壁对扩张的阻力 急剧增强。这种关系是由于动脉壁的非线性特性所致。

2. 顺应性下降的数学表达

通过公式 4 推导的动脉顺应性:

$$C_{ai} = \frac{dV_a}{d(P_a - P_{ic})} = \frac{1}{K_a(P_a - P_{ic})}$$

可见顺应性 C_{ai} 与透壁压 $P_a - P_{ic}$ 成反比,公式 3 导致 $P_a - P_{ic}$ 升高,从而直接降低顺应性 C_{ai} ,即弹性减弱,僵硬度增加。

3. 生理学验证

- 正常条件下,颅内大动脉(如 Willis 环)的顺应性为 3.0×10^{-3} cm³/mmHg。
- 当 ICP 升高至 60-70 mmHg 时,透壁压 $P_a P_{ic}$ 显著降低,公式 3 的指数效应 使 C_{ai} 急剧增加,但此时血管已处于被动扩张极限,实际表现为血管壁的结构性 硬化。

脑血流量的减少会导致脑脊液生成速率降低吗? 为什么?

一、毛细血管压 (P_c) 的直接作用

CSF 生成速率由脉络膜丛的 Starling 方程决定(公式7):

$$F_f = \frac{P_c - P_{ic} - \pi_{pl}}{R_f}$$

其中:

- *Pc*: 毛细血管静水压(与 CBF 正相关)
- P_{ic}: 颅内压

- π_{pl} : 血浆胶体渗透压(约 25 mmHg)
- R_f : 脉络膜丛滤过阻力(与 CSF 生成速率负相关)

关键机制: 当 CBF 减少时,动脉灌注压(SAP-ICP)下降,导致 P_c 降低,图 6 显示 P_c 与动脉压线性相关)。若 P_{ic} 和 π_{pl} 保持不变,分子项 $P_c - P_{ic} - \pi_{pl}$ 减少,直接抑制 CSF 的生成。

二、脑血流自动调节的极限效应

1. 短期效应

CBF 减少 \to 脑血容量下降 \to P_{ic} 短暂降低,可能部分抵消 P_c 下降对 F_f 的影响(公式 16 的 Monro-Kellie 原则)[44]。

2. 长期效应

若 CBF 持续不足:

- 脑组织缺血 \rightarrow 细胞毒性水肿 $\rightarrow P_{ic}$ 升高
- CSF 吸收受阻(公式 8 的蛛网膜颗粒功能下降)最终导致 P_{ic} 上升,进一步压缩 $P_c P_{ic}$ 梯度

3 结论