## seata的部署和集成

### 一、部署Seata的tc-server

## 1.下载

首先我们要下载seata-server包,地址在<u>http://seata.io/zh-cn/blog/download.html</u> 当然,课前资料也准备好了:




### 2.解压

在非中文目录解压缩这个zip包,其目录结构如下:

- bin → 运行脚本
- conf→配置文件
- 〗 lib→ 依赖库
- logs
- LICENSE

## 3.修改配置

修改conf目录下的registry.conf文件:



#### 内容如下:

```
1 registry {
     # tc服务的注册中心类,这里选择nacos,也可以是eureka、zookeeper
    type = "nacos"
    nacos {
      # seata tc 服务注册到 nacos的服务名称,可以自定义
      application = "seata-tc-server"
      serverAddr = "127.0.0.1:8848"
      group = "DEFAULT_GROUP"
     namespace = ""
11
      cluster = "SH"
      username = "nacos"
      password = "nacos"
   config {
    # 读取tc服务端的配置文件的方式,这里是从nacos配置中心读取,这样
   如果tc是集群,可以共享配置
   type = "nacos"
    # 配置nacos地址等信息
    nacos {
     serverAddr = "127.0.0.1:8848"
     namespace = ""
     group = "SEATA_GROUP"
     username = "nacos"
      password = "nacos"
      dataId = "seataServer.properties"
```

## 4.在nacos添加配置

特别注意,为了让tc服务的集群可以共享配置,我们选择了nacos作为统一配置中心。因此服务端配置文件seataServer.properties文件需要在nacos中配好。

#### 格式如下:

# 新建配置

| * Data ID: | seataServer.properties               |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| * Group:   | DEFAULT_GROUP                        |  |  |  |  |  |
|            | 更多高级选项                               |  |  |  |  |  |
| 描述:        |                                      |  |  |  |  |  |
| 配置格式:      | TEXT JSON XML YAML HTML • Properties |  |  |  |  |  |
| * 配置内容: ②: | 1                                    |  |  |  |  |  |

#### 配置内容如下:

```
1 #数据存储方式,db代表数据库
2 store.mode=db
3 store.db.datasource=druid
4 store.db.dbType=mysql
5 store.db.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
6 store.db.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/seata?
   useUnicode=true&rewriteBatchedStatements=true
7 store.db.user=root
8 store.db.password=123
9 store.db.minConn=5
10 store.db.maxConn=30
store.db.globalTable=global table
12 store.db.branchTable=branch_table
13 store.db.queryLimit=100
14 store.db.lockTable=lock table
15 store.db.maxWait=5000
16 # 事务、日志等配置
17 server.recovery.committingRetryPeriod=1000
18 server.recovery.asynCommittingRetryPeriod=1000
   server.recovery.rollbackingRetryPeriod=1000
20 server.recovery.timeoutRetryPeriod=1000
```


```
21 server.maxCommitRetryTimeout=-1
22 server.maxRollbackRetryTimeout=-1
23 server.rollbackRetryTimeoutUnlockEnable=false
24 server.undo.logSaveDays=7
25 server.undo.logDeletePeriod=86400000
26
27 # 客户端与服务端传输方式
28 transport.serialization=seata
29 transport.compressor=none
30 # 关闭metrics功能,提高性能
31 metrics.enabled=false
32 metrics.registryType=compact
33 metrics.exporterList=prometheus
34 metrics.exporterPrometheusPort=9898
```

其中的数据库地址、用户名、密码都需要修改成你自己的数据库信息。

#### 5. 创建数据库表

特别注意:tc服务在管理分布式事务时,需要记录事务相关数据到数据库中,你需要提前创建好这些表。

新建一个名为seata的数据库,运行课前资料提供的sql文件:



这些表主要记录全局事务、分支事务、全局锁信息:

```
12
      `transaction_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL,
     `resource_group_id` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE
   utf8 general ci NULL DEFAULT NULL,
     `resource_id` varchar(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
   NULL DEFAULT NULL,
     `branch_type` varchar(8) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
     `status` tinyint(4) NULL DEFAULT NULL,
     `client_id` varchar(64) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL
   DEFAULT NULL.
     `application_data` varchar(2000) CHARACTER SET utf8 COLLATE
   utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
     `gmt_create` datetime(6) NULL DEFAULT NULL,
20
     `gmt_modified` datetime(6) NULL DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`branch_id`) USING BTREE,
21
    INDEX `idx_xid`(`xid`) USING BTREE
23 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci
   ROW FORMAT = Compact;
26 -- 全局事务表
27 -- ----
28 DROP TABLE IF EXISTS `global_table`;
29 CREATE TABLE `global_table` (
     `xid` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
     `transaction_id` bigint(20) NULL DEFAULT NULL,
     `status` tinyint(4) NOT NULL,
     `application_id` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
     `transaction_service_group` varchar(32) CHARACTER SET utf8 COLLATE
   utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
     `transaction_name` varchar(128) CHARACTER SET utf8 COLLATE
   utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
     `timeout` int(11) NULL DEFAULT NULL,
     `begin_time` bigint(20) NULL DEFAULT NULL,
     `application data` varchar(2000) CHARACTER SET utf8 COLLATE
   utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
     `gmt_create` datetime NULL DEFAULT NULL,
     `gmt modified` datetime NULL DEFAULT NULL,
     INDEX `idx_gmt_modified_status`(`gmt_modified`, `status`) USING BTREE,
     INDEX `idx_transaction_id`(`transaction_id`) USING BTREE
   ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci
   ROW FORMAT = Compact;
46 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

### 6.启动TC服务



启动成功后, seata-server应该已经注册到nacos注册中心了。

打开浏览器,访问nacos地址: <a href="http://localhost:8848">http://localhost:8848</a>, 然后进入服务列表页面,可以看到seatatc-server的信息:



## 二、微服务集成seata

## 1.引入依赖

首先,我们需要在微服务中引入seata依赖:

```
• • •
   <dependency>
       <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
       <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-seata</artifactId>
       <exclusions>
           <!--版本较低, 1.3.0, 因此排除-->
           <exclusion>
               <artifactId>seata-spring-boot-starter</artifactId>
               <groupId>io.seata/groupId>
           </exclusion>
       </exclusions>
   </dependency>
   <!--seata starter 采用1.4.2版本-->
   <dependency>
       <groupId>io.seata
       <artifactId>seata-spring-boot-starter</artifactId>
       <version>${seata.version}</version>
   </dependency>
```

### 2.修改配置文件

需要修改application.yml文件,添加一些配置:

```
registry: # TC服务注册中心的配置,微服务根据这些信息去注册中心获
  取tc服务地址
     #参考tc服务自己的registry.conf中的配置
     type: nacos
     nacos: # tc
       server-addr: 127.0.0.1:8848
       group: DEFAULT_GROUP
       application: seata-tc-server # tc服务在nacos中的服务名称
       cluster: SH
   tx-service-group: seata-demo # 事务组,根据这个获取tc服务的cluster
11
   名称
12
   service:
     vgroup-mapping: # 事务组与TC服务cluster的映射关系
```

## 三、TC服务的高可用和异地容灾

### 1.模拟异地容灾的TC集群

计划启动两台seata的tc服务节点:

| 节点名称   | ip地址      | 端口号  | 集群名称 |
|--------|-----------|------|------|
| seata  | 127.0.0.1 | 8091 | SH   |
| seata2 | 127.0.0.1 | 8092 | HZ   |

之前我们已经启动了一台seata服务,端口是8091,集群名为SH。

现在,将seata目录复制一份,起名为seata2

修改seata2/conf/registry.conf内容如下:

```
1 registry {
2  # tc服务的注册中心类,这里选择nacos,也可以是eureka、zookeeper
等
3  type = "nacos"
4
5  nacos {
6  # seata tc 服务注册到 nacos的服务名称,可以自定义
```

进入seata2/bin目录, 然后运行命令:


```
● ● ●

1 seata-server.bat -p 8092
```

#### 打开nacos控制台,查看服务列表:

| 服务名             | 分组名称          | 集群数目 | 实例数 | 健康实例数 |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|
| seata-tc-server | DEFAULT_GROUP | 2    | 2   | 2     |


#### 点进详情查看:




# 2.将事务组映射配置到nacos

接下来,我们需要将tx-service-group与cluster的映射关系都配置到nacos配置中心。 新建一个配置:

# 新建配置



#### 配置的内容如下:



```
# 与TC服务的通信配置
   transport.type=TCP
  transport.server=NIO
  transport.heartbeat=true
10 transport.enableClientBatchSendRequest=false
11 transport.threadFactory.bossThreadPrefix=NettyBoss
transport.threadFactory.workerThreadPrefix=NettyServerNIOWorker
13 transport.threadFactory.serverExecutorThreadPrefix=NettyServerBizHandler
14 transport.threadFactory.shareBossWorker=false
15 transport.threadFactory.clientSelectorThreadPrefix=NettyClientSelector
16 transport.threadFactory.clientSelectorThreadSize=1
   transport.threadFactory.clientWorkerThreadPrefix=NettyClientWorkerThread
18 transport.threadFactory.bossThreadSize=1
19 transport.threadFactory.workerThreadSize=default
20 transport.shutdown.wait=3
21 # RM配置
22 client.rm.asyncCommitBufferLimit=10000
23 client.rm.lock.retryInterval=10
24 client.rm.lock.retryTimes=30
25 client.rm.lock.retryPolicyBranchRollbackOnConflict=true
26 client.rm.reportRetryCount=5
27 client.rm.tableMetaCheckEnable=false
28 client.rm.tableMetaCheckerInterval=60000
29 client.rm.sqlParserType=druid
30 client.rm.reportSuccessEnable=false
31 client.rm.sagaBranchRegisterEnable=false
32 # TM配置
33 client.tm.commitRetryCount=5
34 client.tm.rollbackRetryCount=5
35 client.tm.defaultGlobalTransactionTimeout=60000
36 client.tm.degradeCheck=false
   client.tm.degradeCheckAllowTimes=10
   client.tm.degradeCheckPeriod=2000
40 # undo日志配置
41 client.undo.dataValidation=true
42 client.undo.logSerialization=jackson
43 client.undo.onlyCareUpdateColumns=true
44 client.undo.logTable=undo log
45 client.undo.compress.enable=true
46 client.undo.compress.type=zip
   client.undo.compress.threshold=64k
48 client.log.exceptionRate=100
```

### 3.微服务读取nacos配置

接下来,需要修改每一个微服务的application.yml文件,让微服务读取nacos中的client.properties文件:

```
1 seata:
2 config:
3 type: nacos
4 nacos:
5 server-addr: 127.0.0.1:8848
6 username: nacos
7 password: nacos
8 group: SEATA_GROUP
9 data-id: client.properties
```

重启微服务,现在微服务到底是连接tc的SH集群,还是tc的HZ集群,都统一由nacos的client.properties来决定了。