# 使用SentimentNet实现情感分类 (基于华为云 mindspore框架)

请同学们自行配置好自己的python工具,可以使用anaconda(推荐),jupyter或者pycharm。 此处展示以anaconda作为内核的jupyter:


## Annaconda安装:

选择清华大学的独立镜像网站


根据自己的机器配置来选择下载版本:

Anaconuas-2021.11-Windows-X86.0X0	464.1 MIB	2021-11-18 02:14
Anaconda3-2021.11-Windows-x86_64.exe	510.3 MiB	2021-11-18 02:14
Anaconda3-2022.05-Linux-aarch64.sh	567.6 MiB	2022-05-11 02:35
Anaconda3-2022.05-Linux-ppc64le.sh	367.3 MiB	2022-05-11 02:35
Anaconda3-2022.05-Linux-s390x.sh	279.8 MiB	2022-05-11 02:35
Anaconda3-2022.05-Linux-x86_64.sh	658.8 MiB	2022-05-11 02:35
Anaconda3-2022.05-MacOSX-arm64.pkg	428.3 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-2022.05-MacOSX-arm64.sh	420.0 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-2022.05-MacOSX-x86_64.pkg	591.0 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-2022.05-MacOSX-x86_64.sh	584.0 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-2022.05-Windows-x86.exe	487.8 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-2022.05-Windows-x86_64.exe	593.9 MiB	2022-05-11 02:36
Anaconda3-4.0.0-Linux-x86.sh	336.9 MiB	2017-01-31 01:34
Anaconda3-4.0.0-Linux-x86_64.sh	398.4 MiB	2017-01-31 01:35
Anaconda3-4.0.0-MacOSX-x86_64.pkg	341.5 MiB	2017-01-31 01:35
Anaconda3-4.0.0-MacOSX-x86_64.sh	292.7 MiB	2017-01-31 01:36

点击next安装,选择all user:



选择安装路径 (c盘有地方可以安装到c盘中):



点击next直至安装完成。

#### 添加系统环境变量:

\$path of Anaconda\$ \Scripts

\$path of Anaconda\$ \mingw-w64\bin

\$path of Anaconda\$ \Library\usr\bin

\$path of Anaconda\$ \Library\bin

打开cmd,输入conda -version检查conda环境是否配好(显示版本号即成功)。

## Mindspore框架配置:

创建conda虚拟环境

```
conda cerate -n $your env name$ python=3.7.5
conda activate $your env name$
```

#### 进入<u>华为mindspore官网</u>,选择1.2.0版本的mindspore并下载镜像:

		linux_x86_64.whl	f979dd0444769e4c6a77fc11880d
CPU	Ubuntu-x86	mindspore-1.2.0-cp37-cp37m- linux_x86_64.whl	92421a45b0e5352621b6d17bcd6deafdbc 9965b7ecd9f1219b83a8c02384c8d3
	Ubuntu-aarch64	mindspore-1.2.0-cp37-cp37m- linux_aarch64.whl	8042752a39c92fe39efc2208e236a3f989a 4bb3d0ab4543b364d00fa79f11913
	Windows-x64	mindspore-1.2.0-cp37-cp37m- win_amd64.whl	6038b1c28d574c565bf6a62a3174214189 60ee7df03bca9487d8f7c909ddb208

进入.whl所在的文件目录,执行

pip install mindspore-1.2.0-cp37-cp37m-win\_amd64.whl

#### 检查是否安装成功:

python -c "import mindspore;mindspore.run\_check()"

如果输出:

MindSpore version: 版本号

The result of multiplication calculation is correct, MindSpore has been installed successfully!

则表示安装成功。

## jupyter配置环境kernels:

conda deactivate

conda install ipykernel

conda activate \$your env name\$

conda install ipykernel

conda install nb\_conda

python -m ipykernel install --user --name nlp(你的环境名) --display-name nlp(显示 名字)

#### 查看可用的kernel内核:

jupyter kernelspec list

打开jupyter lab

jupyter lab

# LSTM简介:


## 1. 普通RNN

先简单介绍一下一般的RNN。

其主要形式如下图所示(图片均来自台大李宏毅教授的PPT):

## Naïve RNN

• Given function f: h', y = f(h, x)



#### 这里:

- $m{x}$  为当前状态下数据的输入, $m{h}$  表示接收到的上一个节点的输入。
- $m{y}$  为当前节点状态下的输出,而  $m{h'}$  为传递到下一个节点的输出。

通过上图的公式可以看到,输出 h'与 x 和 h 的值都相关。

而 y 则常常使用 h' 投入到一个线性层(主要是进行维度映射)然后使用softmax进行分类得到需要的数据。


对这里的y如何通过 h' 计算得到往往看具体模型的使用方式。

通过序列形式的输入, 我们能够得到如下形式的RNN。

## Recurrent Neural Network

• Given function f: h', y = f(h, x)

h and h' are vectors with the same dimension




No matter how long the input/output sequence is, we only need one function f

#### 2. LSTM

#### 2.1 什么是LSTM

长短期记忆(Long short-term memory, LSTM)是一种特殊的RNN,主要是为了解决长序列训练过程中的梯度消失和梯度爆炸问题。简单来说,就是相比普通的RNN,LSTM能够在更长的序列中有更好的表现。

LSTM结构 (图右) 和普通RNN的主要输入输出区别如下所示。



c change slowly ct is ct-1 added by something

h change faster ht and ht-1 can be very different


相比RNN只有一个传递状态  $m{h^t}$  ,LSTM有两个传输状态,一个  $m{c^t}$  (cell state),和一个  $m{h^t}$  (hidden state)。(Tips:RNN中的  $m{h^t}$  对于LSTM中的  $m{c^t}$  )

其中对于传递下去的  $c^t$  改变得很慢,通常输出的  $c^t$  是上一个状态传过来的  $c^{t-1}$  加上一些数值。 而  $h^t$  则在不同节点下往往会有很大的区别。

## 2.2 深入LSTM结构


下面具体对LSTM的内部结构来进行剖析。

首先使用LSTM的当前输入  $oldsymbol{x}^{oldsymbol{t}}$  和上一个状态传递下来的  $oldsymbol{h}^{oldsymbol{t}-1}$  拼接训练得到四个状态。



其中, $z^f$ , $z^i$ , $z^o$  是由拼接向量乘以权重矩阵之后,再通过一个 sigmoid 激活函数转换成0 到1之间的数值,来作为一种门控状态。而 z则是将结果通过一个 tanh 激活函数将转换成-1到1之间的值(这里使用 tanh 是因为这里是将其做为输入数据,而不是门控信号)。

#### 下面介绍这四个状态在LSTM内部的使用



● 是Hadamard Product,也就是操作矩阵中对应的元素相乘,因此要求两个相乘矩阵是同型的。 ● 则代表进行矩阵加法。

#### LSTM内部主要有三个阶段:

1. 忘记阶段。这个阶段主要是对上一个节点传进来的输入进行**选择性**忘记。简单来说就是会"忘记不重要的,记住重要的"。

具体来说是通过计算得到的  $z^{f}$  (f表示forget)来作为忘记门控,来控制上一个状态的  $c^{t-1}$  哪些需要留哪些需要忘。

- 2. 选择记忆阶段。这个阶段将这个阶段的输入有选择性地进行"记忆"。主要是会对输入  $m{x}^{m{t}}$  进行选择记忆。哪些重要则着重记录下来,哪些不重要,则少记一些。当前的输入内容由前面计算得到的  $m{z}$ 表示。而选择的门控信号则是由  $m{z}^{m{i}}$  (i代表information)来进行控制。
- 将上面两步得到的结果相加,即可得到传输给下一个状态的 $c^t$ 。也就是上图中的第一个公式。
- 3. 输出阶段。这个阶段将决定哪些将会被当成当前状态的输出。主要是通过  $z^o$  来进行控制的。并且还对上一阶段得到的  $c^o$  进行了放缩(通过一个tanh激活函数进行变化)。

与普通RNN类似,输出  $oldsymbol{y^t}$  往往最终也是通过  $oldsymbol{h^t}$  变化得到。