
### 、类的加载分几步?

按照 Java 虚拟机规范,从 class 文件到加载到 内存中的类, 到类卸载出内存为止, 类的整个 生命周期包括如下7个阶段:装载、链接(验 证、准备、解析)、初始化、使用、卸载。 其中,类加载的过程包括了加载、验证、准备、 解析、初始化五个阶段。

【注意】在这五个阶段中, 加载、验证、准备 和初始化这四个阶段发生的顺序是确定的, 而**解析阶段则不一定**,它**在某些情况下**可以 在初始化阶段之后开始,这是为了支持 Java 语言的**运行时绑定**(也称为**动态绑定**或晚期绑定)。另外注意这里的几个阶段是**按顺序<u>开始</u>, 而不是按顺序进行或完成**,因为这些阶段通 常都是互相交叉地混合进行的,通常在一个 阶段执行的过程中调用或激活另一个阶段。



<mark>2、都有谁需要加载?(引用数据类型)</mark> 在 Java 中数据类型分为基本数据类型和引用 数据类型。**基本数据类型**由虚拟机**预先定义**, 引用数据类型则需要进行类的加载。

## 的装载做了什么?

装载即将 Java 类的字节码文件 加载到 机器内 存中,并在内存中构建出 Java 类的原型 类模板对象。将从字节码文件中解析出的常 量池、类字段、类方法等**信息存储到类模板中**, 方便 JVM 在运行期通过类模板而获取 Java **类中的任意信息**。(类模板放在<u>方法区</u>)

**查找**并加载类的<u>二进制数据</u>, 生成 Class 实例。 在加载类时 Java 虚拟机必完成以下 3 件事情: 1) 通过**类的全名**,*获取***类的二进制数据流**; 2) *解析***类的二进制数据流**为<u>方法区内的数据结构</u>(Java 类模型);

3) 创建 java.lang.Class 类的实例表示该类型。

### 作为方法区这个类的各种数据的访问入口。 4、Class 实例的位置在哪?

类将.class 文件加载至元空间后,会在**堆中创** 一个 Java.lang.**Class 对象**,用来**封装**类位于 方法区内的数据结构,该 Class 对象是在加载 类的过程中创建的,每个类都对应有一个 Class 类型的对象。(Class 类的构造方法是私 有的, 只有 JVM 能够创建。)

### 加载.class 文件的方式:

- 从**本地系统**中直接**加载**; 1)
- 2) 通过**网络下载**.class 文件;3) 从 **zip**, jar 等归档文件</u>中加载.class 文件;
- 4) 从**专有数据库**中提取.class 文件;
- 5) 将 **Java 源文件动态编译**为.class 文件;

6、数组类的加载有什么不同? 数组类本身并不是由<u>类加载器负责创建</u>, 是由 JVM 在运行时根据需要而直接创建的, 但数组的元素类型仍然需要依靠类加载器去 **创建**。创建数组类(下述简称 A)的过程:

- **遵循定义的加载过程**递归加载和创建数组 A 的元素类型;
- 2)JVM 使用指定的<u>元素类型</u>和<u>数组维度</u>来创 建新的数组类。
- 3) 如果数组的元素类型是引用类型,数组类 **的可访问性**就由<u>元素类型的可访问性</u>决定 否则数组类的可访问性将**被缺省**定义为 <u>public</u>

7、**链接过程之验证阶段(Verification)** 验证是链接操作的第一步,它的目的是**保证** 加载的字节码是**合法、合理并符合规范**的。验证的内容则涵盖了类数据信息的**格式验证**、 **语义检查、字节码验证**,以及**符号引用验证**等。 【整体说明】

- 1) 格式验证会和装载阶段一起执行。验证通过之后,类加载器才会成功将类的二进制数 据信息加载到方法区中。
- 2)格式验证之外的验证操作将会在方法区中
- 3) 在前面 3 次检查中, 已经排除了文件格式 错误、语义错误以及字节码的不正确性,但是

依然不能确保类是没有问题的。还将在进行 符号引用的验证。Class 文件在其常量池会通 过字符串记录自己将要使用的其他类或者方 法,确保解析动作能够被正常执行。

4) 在验证阶段,虚拟机就会检查这些类或者 **方法**确实是**存在**的,并且当前类**有权限访问** 这些数据。

# 8、链接过程之准备阶段(Preparation)

准备阶段为类的静态变量分配内存,并将其 初始化为默认值。

假设一个类变量的定义为: public static int value = 3; 那么变量 value 在准备阶段过后的 初始值为0,而不是3,因为这时候尚未开始 执行任何 Java 方法, 而把 value 赋值为 3 的 put static 指令是在程序编译后, 存放于类构造 .器<clinit>()方法之中的,所以把 value 赋值为 3的动作将在初始化阶段才会执行。

【注意】Java 并不支持 boolean 类型,对于 boolean 类型, 内部实现是 int,由于 int 的默认 值是0,故对应的,boolean的默认值就是false。 1) 这里不包含基本数据类型的字段用 static final 修饰的情况,因为 final 在编译的时候就 会分配了,准备阶段会显式赋值;

2)注意这里不会为**实例变量**分配初始化,实 例变量是会**随着对象**一起**分配到 Java 堆**中; 3)在这个阶段并**不会**像初始化阶段中那样会 有初始化或者代码被执行。

### 链接过程之解析阶段(Resolution)

解析就是将符号引用转为直接引用,也就是 得到类、字段、方法**在内存中的<u>指针</u>或者<u>偏移</u>** <u>量</u>。因此,可以说,如果**直接引用存在**,那么 可以肯定系统中存在该类、方法或者字段。但 **只存在符号引用,不能确定**系统中一定存在 该结构。

以方法为例,Java 虚拟机**为每个类**都准备了 ·**张方法表**,将**其所有的方法**都列在表中, 当 需要调用一个类的方法的时候, 只要知道这 个方法**在方法表中的偏移量**就可以**直接调用** 该方法。通过解析操作,符号引用就可以转变 为**目标方法在类中方法表中的位置**,从而使 得方法被**成功调用**。

# 10、Initialization(初始化)阶段

初始化阶段为<u>**类的静态变量**赋</u>予正确的**初始 值**。(显式初始化)到了初始化阶段,才真正 开始执行类中定义的 Java 程序代码。

初始化阶段执行类的初始化方法: <clinit>() 该方法仅能由 Java 编译器生成并由 JVM 调 <u>用</u>。它是由**类静态成员的<u>赋值语句</u>以及** <u>static</u> 语句块合并产生的。 11、哪些类不会生成<clinit>方法?

Java编译器并不会为所有的类都产生<clinit>() 初始化方法。不会包含<clinit>()方法的情况: 一个类中并没有声明任何的类变量,也没 有静态代码块时

- 一个类中**声明类变量**,但是**没有**明确使用 **类变量的初始化语句**以及**静态代码块**来执行 初始化操作时;
- 3) 一个类中包含 static final 修饰的基本数据 **类型**的字段,这些类字段初始化语句采用编 译时<u>字面量</u>或<u>常量赋值</u>(链接阶段的准备环 节)。【注意】如果初始化语句是是方法或构造 器则还是初始化阶段赋值,会有<clinit>()。

### 12、<clinit>()的调用会死锁吗?

虚拟机会保证一个类的<clinit>()方法在多线 **程环境中**被正确地**加锁、同步**,如果多个线程 同时去初始化一个类,那么只会有一个线程 去执行这个类的<clinit>()方法,其他线程都需 要阻塞等待,直到活动线程执行<clinit>()方法 完毕,引发死锁。

# 13、类加载的时机(哪些情况触发类加载)?

- 1)当**创建一个类的实例**时,比如使用 new 大键字,或者通过反射、克隆、反序列化。 2)当调用类的静态方法时,即当使用了字节
- 码 invokestatic 指令:
- 3) 当使用类、接口的静态变量时(final 修饰特 殊考虑), 比如, 使用 getstatic 或者 putstatic 指
- 4) 当使用 java.lang.reflect 包中反射类的方法 时如: Class.forName("com.atguigu.java.Test"); 5) 当<u>初始化子类</u>时,如果发现其父类还没有 进行过初始化,则需要先**触发其父类的初始**

化;【注意】一个父接口并不会因为它的子接 <u></u> 可或者**实现类**的**初始化而初始化**。只有<u>当程</u> 序**首次使用**特定接口的**静态字段**时,**才会**导 致该接口的初始化。

6. 如果一个接口定义了 default 方法,那么直接实现或者间接实现该接口的类的初始化, **该接口**要在其之前被**初始化**。

7) 当虚拟机启动时,用户需要指定一个要执 行的主类 (包含 main()方法的那个类),虚拟 机会先初始化这个主类。【注意】这个类在 main()方法之前被链接和初始化。

### 14、被动使用的情况

并非在代码中出现的类,就一定会被加载或 者初始化。如果不符合主动使用的条件,类就 不会初始化。被动使用不会引起类的初始化。 1) 当**访问一个静态字段**时,只有**真正声明**这个字段**的类**才会被初始化。如: 当通过**子类引** 用父类的静态变量,不会导致子类初始化

- 2)通过<u>数组定义类引用</u>,不会触发此类的初 始化;
- 3) **引用常量**不会触发此类或接口的初始化。 因为常量在链接阶段就已经被显式赋值了。
- 4) 调用 ClassLoader 类的 loadClass()方法加 载一个类,并不是对类的主动使用,不会导致 类的初始化。

# 15、类的卸载

Java 虚拟机将结束生命周期的几种情况

- 1) 执行了 System.exit()方法;
- 程序正常执行结束;
- 3 ) 程序在执行过程中遇到了**异常或错误而异** <u>常终止</u>;
- 4)由于**操作系统出现错误**而导致 Java 虚拟机 进程终止。 16、什么是类加载器?

类加载器是 JVM 执行类加载机制的前提 它负责通过各种方式将Class信息的二进制数 据流读入 JVM 内部,转换为一个与目标类对 应的 java.lang.Class 对象实例。然后交给 Java 虚拟机进行链接、初始化等操作。 17、<mark>类加载的显式加载与隐式加载</mark>

指 JVM 加载 class 文件到内存的方式:

- 1) 显式加载: 指的是在代码中通过调用 ClassLoader 加载 class 对象,如直接使用Class.forName(name)【默认会执行初始化块】, this.getClass().getClassLoader().loadClass()
- 【不执行初始化块】加载 class 对象
- 2) 隐式加载:则是不直接在代码中调用 ClassLoader 的方法加载 class 对象,而是通 过虚拟机自动加载到内存中, 如在加载某个 类的 class 文件时,该类的 class 文件中引用 **了另外一个类的对象**,此时**额外引用的类**将 通过 JVM 自动加载到内存中。

## 18、Class.forName()和 ClassLoader.loadClass()

- 1) Class.forName(): 将类的.class 文件加载到 jvm 中,还会对类进行解释,执行类中的 static
- 2) ClassLoader.loadClass(): 只干一件事情, 就是将.class 文件加载到 jvm 中,不会执行 static 中的内容,只有在 newInstance 才会去执 行 static 块。
- 3) Class.forName(name, initialize, loader): 带 参函数也可**控制是否加载 static 块**。并且只有 调用了 newInstance()方法采用调用构造函数, 创建类的对象

# 19、什么为类的唯一性?

对于任意一个类,都需要由**加载它的类加载** 器和**这个类本身**一同**确认**其在 Java 虚拟机中 <u>而</u> 的**唯一性。每一个类加载器,都拥有一个独立** 的**类名称空间: 比较两个类是否相等**, 只有在 这**两个类**是**由同一个类加载器加载**的前提下 才有意义。否则,即使这两个类源自同一个 Class 文件,被同一个虚拟机加载,只要加载 他们的**类加载器不同**,那**这两个类就必定不** 相等。

20、子父类加载器的关系? 除了项层的启动类加载器外,其余的类加载 器都应当有自己的"父类"加载器

【注意】不同类加载器看似是继承关系,实际 **上是包含关系。**在**下层加载器中,形参中**包含 着上层加载器的引用。

## 21、类的加载器有哪些?

- 1) 启动类加载器 Bootstrap ClassLoader: 负责 加载存放在 JDK\jre\lib(JDK 代表 JDK 的安装 目录,下同)下,或被-Xbootclasspath参数指定 的路径中的**能被虚拟机识别的类库**(如 rt.jar, 所有的 java.\* 开头的类均被 Bootstrap ClassLoader 加载)。启动类加载器是**无法被** Java 程序直接引用的。
- 2)扩展类加载器 Extension ClassLoader: 该加 载器由 sun.misc.Launcher\$ExtClassLoader 实 现,它**负责加载** <u>IDK\jre\lib\ext</u> 目录中,或者由 java.ext.dirs 系统变量指定的路径中的**所有** 类库(如 javax.\*开头的类),开发者可以直接使 用扩展类加载器
- 3) 应用程序类加载器 Application ClassLoader: 由 sun.misc.Launcher\$AppClassLoader 来实现, 它负责加载用户类路径(ClassPath)所指定的 **类**, 开发者**可以直接使用**该类加载器, 如果应 用程序中没有自定义过自己的类加载器, 般情况下这个就是程序中默认的类加载器。

- 22、JVM 类加载机制 1)全盘负责:当一个类加载器负责加载某个 Class 时,该 Class 所依赖的和引用的其他 Class 也将由该类加载器负责载入,除非显示 使用另外一个类加载器来载入;
- 2) 父类委托: 先让父类加载器试图加载该类 只有在父类加载器**无法加载该类时才尝试从** 自己的类路径中加载该类;
- 3) 缓存机制:缓存机制将会保证<u>所有加载过</u> 的 Class 都会被缓存, 当程序中需要使用某个 Class 时,类加载器先从缓存区寻找该 Class, 只有缓存区**不存在,系统才会读取该类**对应 二进制数据,并将其转换成 Class 对象,存 入缓存区。这就是为什么修改了 Class 后,必
- 须重启 JVM,程序的修改才会生效; 4)双亲委派机制:如果一个类加载器收到了 类加载的请求,它**首先不会自己**去尝试加载 这个类,而是**把请求委托给父加载器**去完成, 依次向上,因此,所有的类加载请求**最终都**应 **被传递到顶层的启动类加载器中**,只有当 **父加载器**在它的搜索范围中**没有找到所需的 类时**,即无法完成该加载,**子加载器才会尝试** 自己去加载该类

# 23、双亲委派机制过程?

当 AppClassLoader 加载一个 class 时,它首先 不会自己去尝试加载这个类,而是把类加载 请求委派给父类加载器 ExtClassLoader 去完 成。当 ExtClassLoader 加载一个 class 时,它 首先也不会自己去尝试加载这个类,而是把 类加载请求委派给 BootStrapClassLoader 去完 成。如果 BootStrapClassLoader 加载失败(例如 在\$JAVA HOME/jre/lib 里未查找到该 class), 会使用 ExtClassLoader 来尝试加载; 若 ExtClassLoader 也加载失败,则会使用 AppClassLoader 来加载,如果 AppClassLoader 也加载失败,则会报出异常。



# 24、双亲委派机制优势和弊端

### 1) 优势:

-避免类重复加载,确保一个类的全局唯一性; -保护程序安全,防止核心 API 被随意篡改。 2) 弊端:

检查类是否加载的**委托过程是<u>单向的</u>**,这个 方式虽然从结构上说比较清晰,使各个ClassLoader 的**职责非常明确**,但是<u>顶层的</u> ClassLoader 无法访问底层的 ClassLoader 所 加载的类。

### 25、双亲委派机制可以打破吗?怎么打破? 可以,双亲委派模型**并不是**一个**具有强制性** 约束的模型,而是 Java 设计者推荐给开发者 们的类加载器实现方式。


方法 1: 不用 loadClass(), 重写 findClass()。 设计者在 java.lang.ClassLoader 中添加一个 新的 protected 方法 findClass(),并引导用户 编写的类加载逻辑时尽可能去**重写这个方法**, 而不是在 loadClass()中编写代码。(双亲委派 的具体逻辑就实现在 loadClass()方法里面,按 照 loadClass()方法的逻辑,如果父类加载失败, 会自动调用自己的 findClass()方法完成加载) 方法 2: 线程上下文类加载器。

这类加载器**默认是**应用程序类加载器,通过 java.lang.Thread 类的 setContextClassLoader() 方法进行设置。这是一种**父类加载器**去**请求 子类加载器完成类加载**的行为,这种行为实 际上是打通了双亲委派模型的层次结构来逆 向使用类加载器

### 方法 3:代码热替换、模块热部署。

每一个程序模块 (OSGi 中称为 Bundle) 都有一个自己的类加载器, 当需要更换一个 Bundle 时,就把 Bundle 连同类加载器一起换 掉以实现代码的热替换。在 OSGi 环境下,类 加载器不再双亲委派模型推荐的树状结构, 而是进一步发展为**更加复杂的网状结构**。 **26、什么是 tomcat 类加载机制?** Tomcat 的类加载机制是违反了双亲委托原则

的,对于一些未加载的非基础类,各个 web 应 用自己的类加载器(WebAppClassLoader)会优 **先查看自己的仓库**加载, 加载不到时再交给 commonClassLoader 走双亲委托。



当 tomcat 启动时,会创建几种类加载器:

# 1) Bootstrap 引导类加载器:

加载 JVM 启动所需的类,以及标准扩展类 (位于 jre/lib/ext 下

### 2) System 系统类加载器:

加载 tomcat 启动的类,比如 bootstrap.jar,通 常在 catalina.bat 或者 catalina.sh 中指定。位于 CATALINA HOME/bin 下。

3) CommonClassLoader, CatalinaClassLoader, SharedClassLoader 和 WebappClassLoader 这些是 Tomcat 自己定义的类加载器,它们分 别加载/common/\*、/server/\*、/shared/\*(在 tomcat 6之后已经合并到根目录下的 lib 目录 下)和/WebApp/WEB-INF/\*中的 Java 类库。 其中 WebApp 类加载器和 Jsp 类加载器通常 会存在多个实例,每一个 Web 应用程序对应

**个** WebApp 类加载器,**每一个** JSP 文件**对** 应一个 Jsp 美加载器。

从图中的委派关系中可以看出:

1) CommonClassLoader 能加载的类都可以被 Catalina ClassLoader 和 SharedClassLoader 使 用, 从而实现了公有类库的共用, 而 CatalinaClassLoader 和 Shared ClassLoader 自 己能加载的类则与对方相互隔离。

- 2) WebAppClassLoader 用 SharedClassLoader 加载到的类,但各个 WebAppClassLoader 实 例之间相互隔离。
- 3) 而 JasperLoader 的加载范围仅仅是这个 JSP 文件所编译出来的那一个.class 文件,它 出现的**目的就是为了被丢弃**: 当 Web 容器检 测到 JSP 文件被修改时,会替换掉目前的 JasperLoader 的实例,并通过再建立一个新 的 Jsp 类加载器来实现 JSP 文件的 HotSwap

### 【注意】当应用需要到某个类时,则会按照下 面的顺序进行类加载

- 1) 使用 bootstrap 引导类加载器加载;
- 2) 使用 system 系统类加载器加载;
- 3) 使用**应用类加载器**在 WEB-INF/classes 中 加载;
- 4)使用**应用类加载器**在WEB-INF/lib 中加载;
- 使用 common 类加载器在 CATALINA HOME/lib 中加载。



【总结】tomcat 为了**实现隔离性**,没有遵守 这个约定,每个 webappClassLoader 加载自 己的目录下的 class 文件,不会传递给父类加