《程序设计基础》第三讲 从-1开始(补码)

原创 2016-09-26 李骏扬 骏扬工作室



今天,我们来介绍计算机是如何表达负数的。其实我们日常表达负数的方式非常的直观,以0为中心,正负数左右对称,正负数字只是相差一个符号。这种方式方便书写,方便认知,但是正负数据的数值计算却略微有点小麻烦,比如同样是加法:2+3和-2+3,本质上一个做的是加法,一个做的是减法,所以这样的正负数表达方式容易识别,却不太利于计算。但是计算机当中,并不一定要以人类习惯的方式来表达数据,只要有利于高速计算,表达方式不太直观也是可以的。实际上计算机中对负数的表达就是这样的:不直观,但方便计算。

为了能够了解计算机中负数的表达方式,我们首先必须理解下面一个问题:数据就在那里,不同的理解将会产生不同的结果。这个问题对于我们理解负数的表达,甚至于后面很多对数据和内存的理解,都至关重要。

3.A 对同一个数据的不同理解

今天小明(朋友圈的小明同学请回避,嘿嘿)回到家,看到墙上写了一个X,咦?这是啥?

第1页 共18页 2016/9/28 22:00

程序设计基础 PROGRAMMING FUNDAMENTALS



旁边一个小朋友说:小明叔叔,这个是乘法,今天老师刚教的。而另一个略微大一点的小朋友说:小明叔叔,这个是未知数x,今天我们老师也刚教的。旁边路过一个工程队的,啧啧道:没搞错吧,这房子明天要拆了?旁边的邻居则告诫小明:小伙子当心点啊,今晚要遭贼啦~~

我们不去关心小明家今晚是怎么过的,我们关心的是这个故事背后的问题:同一个符号,不同的人解读,则会有不同的结果。

同样在计算机存储器中的一个数据,比如说吧,一个字节,里面存储了8个比特位10011100,这8个比特位表示什么呢?

第2页 共18页 2016/9/28 22:00

程序设计基础 PROGRAMMING FUNDAMENTALS

数据在存储器中的表示

1 0 0 1 1 1 0 0

◉ 这表示多少?



程序设计基础 PROGRAMMING FUNDAMENTALS

数据在存储器中的表示

 1
 0
 0
 1
 1
 1
 0
 0

 1.56



最有可能的,这个字节是一个完整的整数,也就是156。

第3页 共18页 2016/9/28 22:00

程序设计基础 PROGRAMMING FUNDAMENTALS



当然,也有可能是这样的:某个程序需要存储一堆小数字(0~15之间),为了节约存储空间,把一个字节拆成两部分用,左边4个比特表示一个数字,右边4个比特表示另一个数字,于是这8个比特位其实表达了两个数字:9和12。

第4页 共18页 2016/9/28 22:00

当然,也可能是这样的:这是一个照明控制程序,这8个比特位对应于8盏灯的亮和灭,所以不能把这个数字看成是一个完整的数字,而应该是8个独立的数字,每个数字只有两种可能:0和1,对应于灯的灭和亮。

因此,数据就在那里,不同的理解将会得到完全不同的结果。计算机中的数据谁去理解呢?你写的程序去理解!

通常,存储在存储器中的数据,程序对其操作有两种方式:读取数据,以及写入数据。如果写入数据的时候,这个数据是用一种方式来理解的,而读取的时候却又用另一种方式去理解,这时候读取的结果就会产生偏差。这种对数据的理解方式,我们又叫做"编码",同一个数据可以用不同的编码去理解。采用相同的编码读写数据,不会有问题,读写数据采用不同的编码方式,读取数据的结果就会出错。

3.B 从-1的表达开始

话又说回来,计算机当中到底是如何表达负数的呢?我们知道:0-1 = -1,好吧,那就让计算机做一个减法,以4位二进制表达为例:0000-0001等于多少呢?

第5页 共18页 2016/9/28 22:00

这是个问题,做减法,又不够减的,咋办呢?

第6页 共18页 2016/9/28 22:00

老师,要是能借一位就好了!那就借呗!老师,借不到怎么办?那就强行借一位!好吧,就当能借到吧——以后了解了计算机到底怎么做计算的,你就会发现,根本不用借也照算不误——这里就当能借到吧,于是乎,我们就得到了下面一张PPT的结果:

第7页 共18页 2016/9/28 22:00

好的,现在老师要郑重宣布,在大多数计算机系统里面(以4位为例):**1111就代表了**-1!

R U kidding? 老师, 1111明明是表示15的好不好!

如果你这么理解,就要想想刚才我们说过的问题了:数据就在那里,表示什么却可以各有各的说法。1111,如果你把它理解成15,没问题,可是要用1111来表示-1,原则上也没有什么不可以的。可是,可是?你让15怎么办呢?

呵呵,这个就更容易解释了:4位二进制数组,一共只用16种组合:0000~1111,如果要将1111表达为-1,那么就没有15的位置了。一共就16个数字,你可以用来表达0~15,也可以表达-1~14。

要是这么说的话,表达范围不就小了吗(至少从绝对值上)?是的,表达范围是小了,因为4个比特位只能表达16个数字,为了表达负数,必须有所牺牲,若你非得既表达15这个数字,也表达-1这个数字,那就用更多的比特位好了(比如8位、16位等等)。

这里需要指出的是,计算机中实际上很少有4位表达一个整数的,而多是用8位、16位、32 位、64位等等,这里我们以4位为例,只是为了方便而已。

说到这里,读者不妨推理一下,8位系统的-1如何表达呢?对了,00000000 - 00000001 = 11111111,也就是8个1,那在16位系统中的-1呢?对,16个1,32位系统中的-1是32个1,64位系统中的-1则是64个1。

第8页 共18页 2016/9/28 22:00

3.C 更多的负数的表达

在本文中,我们所介绍的负数的表达方式有一个专门的名称: **补码**,记住这个在考试中坑了无数人,又是程序员不得不了解的一个名词吧 ^ ^ ~~~

还是回到简单的4位系统,知道了0000-0001=1111来表达-1,那么-2呢?对了,继续做减法,也就是1111-0001=1110,1110即表示-2,以此类推:1101表示-3,1100表示-4,1011表示-5,1010表示-6,1001表示-7,1000表示-8,那继续往下,1000-0001=0111,0111呢?

在4位系统中,我们对负数的表达到-8,也就是1000为止,0111继续表示为7,而不是-9。我们不难发现,从1111降到1000,首比特位都是1,这些数字从-1降到-8,都是负数,而0000递增到0111,则表示0~7,这些都是非负数(0和正数)。不难发现,在补码系统中,第一个比特位(即"首位")为1的数字都是负数,而首位为0的数字都是非负数。于是,四位补码系统中16个完整的数字为:

在这里,我们表达了-8到7共16个整数。这些整数有以下几个特点:

- 1. 二进制中以0开头的为非负数,以1开头的为负数。
- 2. 从0000到0111是递增的,其表的数据0~7也是递增的。从1000~1111是递增的,其 表的数据-8至-1也是递增的。
- 3. 二进制数据0111表达的是最大整数7,0111只要加上1,就会变成1000,而1000表达的是最小数字-8。
 - 4. 0和-1同样只有一步之遥,但是表达他们的二进制数字却是最小的0000和最大的1111。 关于以上的第3和第4点,我们不如用下面这个补码环来表示:

第9页 共18页 2016/9/28 22:00

补码环中,二进制码的分界线出现在环的上侧,也就是从1111到0000,此时其表达的数字仅仅递增了1:从-1到0,但是这是从负数跨越到了非负数。而环中所表达的数字的分界线出现在环的下侧,即从7跌落至-8,而此时二进制码也只是递增了1:从0111到1000,二进制码的首比特位从0变成了1。

3.D 补码的计算

补码的一大优点就是计算机在做加法或减法运算时,不需要考虑补码的存在而直接运算,结果却依然正确。我们可以利用竖式计算-2+5,以及2-5(-2、2、5在四位补码系统中分别为1110、0010和0101):

从左式中我们可以看到,1110(-2)和0101(5)求和,得到10011,去掉首位进位1,

第10页 共18页 2016/9/28 22:00

留下0011,即为答案3。右式中,0010(2)强行借位后减去0101(5),得到1101,在表15中我们看到,1101即为答案-3。

3.E 补码的计算中的溢出

这种计算其实不总是正确的,如果 0110+0110,也就是 6+6,会得到1100。而1100在补码表示的是-4,却不是我们希望的12。究其原因是12已经超出了四位补码系统所能表达的最大数字7(0111)。我们把这种现象叫做"溢出"。"溢出"的问题我们之前在上一讲中已经介绍了,防止溢出通常是采用更多的数据位,有时候调整一下计算次序也可以避免溢出。

3.F 扩展到N位的补码

我们可以将四位补码推广到N位补码系统。在N位补码系统中,有以下规律:

- 1. 各位全部为0, 总是表示0;
- 2. 各位全部为1, 总是表示 -1;
- 3.首位为0,后面全部为1,表示的是最大整数:2的N-1次方减去1;
- 4.首位为1,后面全部为0,表示的是最小整数:负的2的N-1次方。
- 计算机中常用的8、16、32、64位补码如下表:

第11页 共18页 2016/9/28 22:00

第12页 共18页 2016/9/28 22:00

一般的,在计算机中,一个长度为N的整数,既可以表达为不考虑符号的非负整数,我们称作无符号整数,也可以表达为一个用补码表达的有正有负的数字,我们称为**有符号整数**。有符号数的负数部分通常用补码表示。不同的位数所能表达的无符号整数,以及有符号整数的范围如下:

第13页 共18页 2016/9/28 22:00

好了,我们现在可以总结一下补码的两条基本规则啦:

- 1. -1是如何表达的,
- 2. 从0000...000开始递增,产生所有的非负整数,从1111...11开始递减,产生所有的负数,且保持首比特位为0的是非负整数,首比特为1的是负数。

最后一个问题:

第14页 共18页 2016/9/28 22:00

《程序设计基础》	第三讲	从-1开始	(补码
	/ly — v l	// \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/ /

哈哈,如果你在猜测这个是-1还是255那就有问题了,你首先应该问的是:老师,这个字节的编码规则是什么?无符号整数,有符号整数?还是两个整数?还是八个独立的比特位......

写在本节之最后:

《程序设计基础》系列从第〇讲到第三讲,已经写了四篇了。每一篇都要花去三四个小时的时间,而且很多文字在之前的讲义中早已写过。这仅仅是4个45分钟的授课内容。

至此,二进制部分还有一个内容没有讲,就是小数的表达。这部分对于学习者来说,若想要深入了解,可以看看。

本系列所有文字皆为作者原创,转载或引用,请联系作者并注明出处,谢谢。

第15页 共18页 2016/9/28 22:00

关注计算机教育,关注骏扬工作室

第16页 共18页 2016/9/28 22:00

第17页 共18页 2016/9/28 22:00

第18页 共18页 2016/9/28 22:00