

第30章 TCP的用户需求

30.1 引言

本章介绍TCP的用户请求处理函数 tcp_usrreg,它被协议的pr_usrreq函数调用,处理各种与TCP插口有关的系统调用。此外,还将介绍 tcp_ctloutput,应用进程调用 setsockopt设定TCP 插口选项时,会用到它。

30.2 tcp_usrreq函数

TCP的用户请求函数用于处理多种操作。图 30-1给出了tcp_usrreq函数的基本框架,其中switch的语句体部分将在后续部分逐一展开。图 15-17中列出了函数的参数,其具体含义取决于所处理的用户请求。

```
tcp_usrreq.c
45 int
46 tcp_usrreg(so, reg, m, nam, control)
47 struct socket *so:
          req;
48 int
49 struct mbuf *m, *nam, *control;
50 {
      struct inpcb *inp;
51
52
      struct tcpcb *tp;
53
      int
      int
             error = 0;
55
      int
               ostate;
56
      if (reg == PRU_CONTROL)
          return (in_control(so, (int) m, (caddr_t) nam,
57
                              (struct ifnet *) control));
58
       if (control && control->m_len) {
59
60
          m_freem(control);
           if (m)
61
62
               m_freem(m);
63
           return (EINVAL);
64
       }
65
       s = splnet();
       inp = sotoinpcb(so);
66
67
       * When a TCP is attached to a socket, then there will be
68
       * a (struct inpcb) pointed at by the socket, and this.
70
       * structure will point at a subsidary (struct topcb).
71
       */
72
       if (inp == 0 && req != PRU_ATTACH) {
73
           splx(s);
                                  /* XXX */
74
           return (EINVAL);
75
       if (inp) {
76
77
           tp = intotcpcb(inp);
```

图30-1 tcp_usrreq 函数体



```
78
            /* WHAT IF TP IS 0? */
79
           ostate = tp->t_state;
80
       } else
           ostate = 0;
81
        switch (reg) {
82
        /* switch cases */
        default:
276
277
           panic("tcp_usrreq");
278
        if (tp && (so->so_options & SO_DEBUG))
279
            tcp_trace(TA_USER, ostate, tp, (struct tcpiphdr *) 0, req);
280
281
        splx(s):
       return (error);
282
283 }
                                                                       tcp_usrreq.c
```

图30-1 (续)

1. in control 处理ioctl请求

45-58 PRU_CONTROL请求来自于ioctl系统调用,函数in_control负责处理这一请求。

2. 控制信息无效

59-64 如果试图调用 sendmsg,为TCP 插口配置控制信息,代码将释放 mbuf,并返回 EINVAL差错代码,声明这一操作无效。

65-66 函数接着执行splnet。这种做法极为保守,因为并非在所有情况下都需要锁定,只是为了防止在case语句中单个地调用splnet。我们在图23-15中曾提到,调用splnet设定处理器的优先级,唯一的作用是阻止软中断执行 IP输入处理(它会接着调用tcp_input),但却无法阻止接口层接收输入数据分组并放入到 IP的输入队列中。

通过指向插口结构的指针,可得到指向 Internet PCB的指针。只有在应用进程调用 socket系统调用,发出PRU ATTACH请求时,该指针才允许为空。

67-81 如果inp非空,当前连接状态将保存在 ostate中,以备函数结束时可能会调用tcp_trace。

下面我们开始讨论单独的 case语句。应用进程调用 socket系统调用,或者监听服务器收到连接请求(图28-7),调用 sonewconn函数时,都会发出 PRU_ATTACH请求,图 30-2给出了这一请求的处理代码。

```
- tcp_usrreq.c
83
84
             * TCP attaches to socket via PRU_ATTACH, reserving space,
85
             * and an internet control block.
86
             */
87
       case PRU_ATTACH:
88
            if (inp) {
89
                error = EISCONN;
90
                break;
91
92
            error = tcp_attach(so);
93
            if (error)
```

图30-2 tcp_usrreq 函数: PRU_ATTACH 和PRU_DETACH 请求

```
94
                 break:
 95
             if ((so->so_options & SO_LINGER) && so->so_linger == 0)
 96
                 so->so_linger = TCP_LINGERTIME:
 97
             tp = sototcpcb(so);
 98
            break:
 99
100
             * PRU_DETACH detaches the TCP protocol from the socket.
             * If the protocol state is non-embryonic, then can't
101
102
             * do this directly: have to initiate a PRU_DISCONNECT,
103
             * which may finish later; embryonic TCB's can just
104
             * be discarded here.
105
             */
106
        case PRU_DETACH:
107
            if (tp->t_state > TCPS_LISTEN)
108
                tp = tcp_disconnect(tp);
109
            else
110
                tp = tcp_close(tp);
111
            break;
                                                                         tcp_usrreq.c
```

图30-2 (续)

3. PRU ATTACH请求

83-94 如果插口结构已经指向某个PCB,则返回EISCONN差错代码。调用tcp_attach完成处理:分配并初始化Internet PCB和TCP控制块。

95-96 如果选用了SO_LINGER插口选项,且拖延时间为0,则将其设为120 (TCP_LINGERTIME)。

为什么在PRU_ATTACH请求发出之前,就可以设定插口选项?尽管不可能在调用socket之前就设定插口选项,但sonewconn也会发送PRU_ATTACH请求。它在把监听插口的so_options复制到新建插口之后,才会发送PRU_ATTACH请求。此处的代码防止新建连接从监听插口中继承拖延时间为0的SO_LINGER选项。

请注意,此处的代码有错误。常量 TCP_LINGERTIME在tcp_timer.h中初始 化为120,该行的注释为"最多等待2分钟"。但SO_LINGER值也是内核tsleep函数 (由soclose调用)的最后一个参数,从而成为内核的timeout函数的最后一个参数,单位为滴答,而非秒。如果系统的滴答频率 (hz)等于100,则拖延时间将变为1.2秒,而非2分钟。

97 现在,tp已指向插口的TCP控制块。这样,如果选定了SO_DEBUG插口选项,函数结束时就可以输出所需信息。

4. PRU_DETACH请求

99-111 close系统调用在PRU_DISCONNECT请求失败后,将发送PRU_DETACH请求。如果连接尚未建立(连接状态小于ESTABLISHED),则无需向对端发送任何信息。但如果连接已建立,则调用tcp_disconnect初始化TCP的连接关闭过程(发送所有缓存中的数据,之后发送FIN)。

代码if语句的测试条件要求状态大于LISTEN,这是不正确的。因为如果连接状态等于SYN_SENT或者SYN_RCVD,两者都大于LISTEN,此时tcp_disconnect会直接调用tcp_close。实际上,这个case语句可以简化为直接调用tcp_disconnect。



图30-3给出了bind和listen系统调用的处理代码。

```
tcp_usrreq.c
            /*
112
             * Give the socket an address.
113
114
115
        case PRU_BIND:
            error = in_pcbbind(inp, nam);
116
117
            if (error)
118
                break;
119
            break;
120
121
             * Prepare to accept connections.
             */
122
        case PRU_LISTEN:
123
            if (inp->inp_lport == 0)
124
                error = in_pcbbind(inp, (struct mbuf *) 0);
125
126
             if (error == 0)
                tp->t_state = TCPS_LISTEN;
127
128
            break;
                                                                         tcp_usrreq.c
```

图30-3 tcp_usrreq 函数: PRU_BIND 和PRU_LISTEN 请求

112-119 PRU_BIND请求的处理只是简单地调用in_pcbbind。

120-128 对于 PRU_LISTEN请求,如果插口还未绑定在某个本地端口上,则调用 in_pcbbind自动为其分配一个。这种情况十分少见,因为多数服务器会明确地绑定一个知 名端口,尽管 RPC(远端过程调用)服务器一般是绑定在一个临时端口上,并通过 Port Mapper 向系统注册该端口(卷1的29.4节介绍了Port Mapper)。连接状态变迁到 LISTEN,完成了 listen 调用的主要目的:设定插口的状态,以便接受到达的连接请求(被动打开)。

图30-4给出了connect系统调用的处理代码:客户发起的主动打开。

```
tcp_usrreq.c
129
130
             * Initiate connection to peer.
131
             * Create a template for use in transmissions on this connection.
132
             * Enter SYN_SENT state, and mark socket as connecting.
133
              * Start keepalive timer, and seed output sequence space.
134
             * Send initial segment on connection.
135
136
        case PRU_CONNECT:
137
            if (inp->inp_lport == 0) {
138
                error = in_pcbbind(inp, (struct mbuf *) 0);
139
                if (error)
140
                    break:
141
142
            error = in_pcbconnect(inp, nam);
143
            if (error)
144
                break;
145
            tp->t_template = tcp_template(tp);
146
            if (tp->t_template == 0) {
147
                in_pcbdisconnect(inp);
148
                error = ENOBUFS;
```

图30-4 tcp_usrreq 函数: PRU_CONNECT 请求

```
149
                break:
150
            1
151
            /* Compute window scaling to request. */
152
            while (tp->request_r_scale < TCP_MAX_WINSHIFT &&
153
                    (TCP_MAXWIN << tp->request_r_scale) < so->so_rcv.sb_hiwat)
154
                tp->request_r_scale++;
155
            soisconnecting(so);
156
            tcpstat.tcps_connattempt++;
157
            tp->t_state = TCPS_SYN_SENT;
158
            tp->t_timer[TCPT_KEEP] = TCPTV_KEEP_INIT;
159
            tp->iss = tcp_iss;
160
            tcp_iss += TCP_ISSINCR / 2;
161
            tcp_sendseqinit(tp);
162
            error = tcp_output(tp);
163
            break:
                                                                         tcp_usrreq.c
```

图30-4 (续)

5. 分配临时端口

129-141 如果插口还未绑定在某个本地端口上,调用 ip_pcbbind自动为其分配一个。对于客户端,这是很常见的,因为客户一般不关心本地端口值。

6. 连接PCB

142-144 调用in_pcbconnect,获取到达目的地的路由,确定外出接口,验证插口对不重复。

7. 初始化IP和TCP首部

145-150 调用tcp_template分配mbuf,保存IP和TCP的首部,并初始化两个首部,填入 尽可能多的信息。会造成函数失败的唯一原因是内核耗尽了 mbuf。

8. 计算窗口缩放因子

151-154 计算用于接收缓存的窗口缩放因子:左移 65535(TCP_MAXWIN),直到它大于或等于接收缓存的大小(so_rcv.sb_hiwat)。得到的位移次数(0~14之间),就是需要在SYN中发送的缩放因子值(图28-7处理被动打开时,有相同的代码)。应用进程必须在调用 connect之前,设定 SO_RCVBUF插口选项,TCP才会在SYN中添加窗口大小选项,否则,将使用接收缓存大小的默认值(图24-3中的tcp_recvspace)。

9. 设定插口和连接的状态

155-158 调用soisconnecting,置位插口状态变量中恰当的比特,设定TCP连接状态为SYN_SENT,从而在后续的tcp_output调用中发送SYN(参见图24-16的tcp_outlags值)。连接建立定时器启动,时限初始化为75秒。tcp_output还会启动SYN的重传定时器,如图25-16所示。

10. 初始化序号

159-161 令初始序号等于全局变量tcp_iss,之后令tcp_iss增加64 000 (TCP_ISSINCR除以2)。在监听服务器收到SYN并初始化ISS时(图28-17),对tcp_iss的相同的操作。接着调用tcp_sendseqinit初始化发送序号。

11. 发送初始SYN

162 调用tcp_output发送初始SYN,以建立连接。如果tcp_output返回错误(例如,mbuf耗尽或没有到达目的地的路由),该差错代码将成为tcp_usrreq的返回值,报告给应用进程。



图30-5给出了PRU_CONNECT2、PRU_DISCONNECT和PRU_ACCEPT请求的处理代码。
164-169 PRU_CONNECT2请求,来自于socketpair系统调用,对TCP协议无效。
170-183 close系统调用会发送 PRU_DISCONNECT请求。如果连接已建立,应调用tcp_disconnect,发送FIN,执行正常的TCP关闭操作。

```
tcp_usrreq.c
164
165
             * Create a TCP connection between two sockets.
166
             */
167
        case PRU_CONNECT2:
168
            error = EOPNOTSUPP:
169
            break:
170
            /*
171
             * Initiate disconnect from peer.
172
             * If connection never passed embryonic stage, just drop;
173
             * else if don't need to let data drain, then can just drop anyway,
174
             * else have to begin TCP shutdown process: mark socket disconnecting,
175
             * drain unread data, state switch to reflect user close, and
176
             * send segment (e.g. FIN) to peer. Socket will be really disconnected
177
             * when peer sends FIN and acks ours.
178
             * SHOULD IMPLEMENT LATER PRU_CONNECT VIA REALLOC TCPCB.
179
             */
180
181
        case PRU_DISCONNECT:
182
            tp = tcp_disconnect(tp);
183
            break;
184
185
             * Accept a connection. Essentially all the work is
186
             * done at higher levels; just return the address
187
             * of the peer, storing through addr.
188
             * /
189
        case PRU_ACCEPT:
190
            in_setpeeraddr(inp, nam);
191
                                                                        tcp_usrreq.c
```

图30-5 tcp usrreq 函数: PRU CONNECT2 、PRU DISCONNECT 和 PRU ACCEPT 请求

请注意以"应该实现"起头的注释,这是因为无法接着使用出现错误的插口。例如,客户调用 connect,并得到一个错误,它就无法在同一个插口上再次调用 connect,而必须首先关闭插口,调用 socket 创建新的插口,在新的插口上才能再次调用connect。

184-191 与accept系统调用有关的工作全部由插口层和协议层完成。 PRU_ACCEPT请求只简单地向应用进程返回对端的 IP地址和端口号。

图30-6给出了PRU_SHUTDOWN、PRU_RCVD和PRU_SEND请求的处理代码。

12. PRU_SHUTDOWN请求

192-200 应用进程调用 shutdown,禁止更多的输出时, soshutdown会发送 PRU_SHUTDOWN请求。调用socantsendmore置位插口的标志,禁止继续发送报文段。接着调用tcp_usrclosed,根据图24-15的状态变迁图,设定正确的连接状态。tcp_output发送FIN之前,如果发送缓存中仍有数据,会首先发送等待数据。

```
- tcp_usrreq.c
            /*
192
             * Mark the connection as being incapable of further output.
193
194
195
        case PRU_SHUTDOWN:
196
            socantsendmore(so);
197
            tp = tcp_usrclosed(tp);
198
            if (tp)
199
                error = tcp_output(tp);
200
            break:
201
             * After a receive, possibly send window update to peer.
202
             */
203
204
        case PRU_RCVD:
             (void) tcp_output(tp);
205
206
            break:
207
             * Do a send by putting data in output queue and updating urgent
208
             * marker if URG set. Possibly send more data.
209
210
             */
        case PRU_SEND:
211
212
            sbappend(&so->so_snd, m);
213
            error = tcp_output(tp);
214
            break:
                                                                          tcp_usrreq.c
```

图30-6 top usrreq 函数: PRU SHUIDOWN 、 PRU RCVD 和 PRU SEND 请求

13. PRU RCVD请求

201-206 应用进程从插口的接收缓存中读取数据后, soreceive会发送这个请求。此时接收缓存已扩大,也许会有足够的空间,让 TCP发送更大的窗口通告。 tcp_output会决定是否需要发送窗口更新报文段。

14. PRU SEND请求

207-214 图23-14中给出的5个写函数,都以这一请求结束。调用 sbappend,向插口的发送缓存中添加数据(它将一直保存在缓存中,直到被确认),并调用tcp_output发送新报文段(如果条件允许)。

图30-7给出了PRU ABORT和PRU SENSE请求的处理代码。

```
- tcp_usrreq.c
215
216
              * Abort the TCP.
              */
217
218
        case PRU_ABORT:
219
             tp = tcp_drop(tp, ECONNABORTED);
220
        case PRU_SENSE:
221
222
             ((struct stat *) m)->st_blksize = so->so_snd.sb_hiwat;
223
             (void) splx(s);
224
            return (0);
                                                                            - tcp_usrreq.c
```

图30-7 tcp_usrreq 函数: PRU_ABORT 和PRU_SENSE 请求

15. PRU ABORT请求

215-220 如果插口是监听插口(如服务器),并且存在等待建立的连接,例如已发送初始



SYN或已完成三次握手过程,但还未被服务器 accept的连接,调用 soclose会导致发送 PRU_ABORT请求。如果连接已同步,tcp_drop将发送RST。

16. PRU_SENSE请求

221-224 fstat系统调用会生成 PRU_SENSE请求。 TCP返回发送缓存的大小,保存在stat结构的成员变量st_blksize中。

图30-8给出了PRU_RCVOOB的处理代码。当应用进程置位 MSG_OOB标志,试图读取带外数据时,soreceive会发送这一请求。

```
- tcp_usrreq.c
225
        case PRU_RCVOOB:
226
             if ((so->so\_oobmark == 0 \&\&
227
                  (so->so_state & SS_RCVATMARK) == 0) []
228
                 so->so_options & SO_OOBINLINE ||
229
                 tp->t_oobflags & TCPOOB_HADDATA) {
230
                 error = EINVAL;
231
                 break;
232
233
             if ((tp->t_oobflags & TCPOOB_HAVEDATA) == 0) {
234
                 error = EWOULDBLOCK;
235
                 break;
236
237
            m->m_len = 1;
238
            *mtod(m, caddr_t) = tp->t_iobc;
239
            if (((int) nam & MSG_PEEK) == 0)
240
                 tp->t_oobflags ^= (TCPOOB_HAVEDATA | TCPOOB_HADDATA);
241
            break;
                                                                          - tcp_usrreq.c
```

图30-8 top usrreq 函数: PRU RCVOOB 请求

17. 能否读取带外数据

- 225-232 如果下列3个条件有一个为真,应用进程读取带外数据的努力就会失败。
- 1) 如果插口的带外数据分界点(so_oobmark)等于0,并且插口的SS_RCVATMARK标志 未设定:或者
 - 2) 如果SO OOBINLINE插口选项设定;或者
 - 3) 如果连接的TCPOOB_HADDATA标志设定(例如,连接的带外数据已被读取)。如果上述3个条件中任何一个为真,则返回差错代码 EINVAL。
 - 18. 是否有带外数据到达
- 233-236 如果上述3个条件全假,但TCPOOB_HAVEDATA标志置位,说明尽管TCP已收到了对端发送的紧急方式通告,但尚未收到序号等于紧急指针减 1的字节(图29-17),此时返回差错代码EWOULDBLOCK,有可能因为发送方发送紧急数据通告时,紧急数据偏移量指向了尚未发送的字节。卷1的图26-7举例说明了这种情况,发送方的数据传输被对端的零窗口通告停止时,常出现这种现象。
 - 19. 返回带外数据字节
- 237-238 tcp_pulloutofband向应用进程返回存储在t_iobc中的一个字节的带外数据。
 - 20. 更新标志

239-241 如果应用进程已读取了带外数据(而不是仅大致了解带外数据的情况,MSG_PEEK标志置位),TCP清除HAVE标志,并置位HAD标志。case语句执行到此处时,通过前面的代码可



以肯定,HAVE标志已置位,而HAD标志被清除。置位HAD标志的目的是防止应用进程试图再次读取带外数据。一旦HAD标志置位,在收到新的紧急指针之前,它不会被清除(图29-17)。

代码使用了让人费解的异或运算,而不是简单的

```
tp->t_oobflags = TCPOOB_HADDATA;
```

是为了能够在t_oobflags中定义更多的比特。但 Net/3中,实际只用到了上面提及的两个标志比特。

图30-9中的PRU_SENDOOB请求,是在应用进程写入数据并置位 MSG_OOB时,由sosend 发送的。

```
tcp_usrreq.c
242
        case PRU_SENDOOB:
243
            if (sbspace(\&so->so\_snd) < -512) {
244
                m_freem(m);
245
                 error = ENOBUFS;
246
                break;
247
            }
248
249
             * According to RFC961 (Assigned Protocols),
250
             * the urgent pointer points to the last octet
251
             * of urgent data. We continue, however,
252
             * to consider it to indicate the first octet
253
             * of data past the urgent section.
254
             * Otherwise, snd_up should be one lower.
             */
255
256
            sbappend(&so->so_snd, m);
257
            tp->snd_up = tp->snd_una + so->so_snd.sb_cc;
258
            tp->t_force = 1;
259
            error = tcp_output(tp);
260
            tp->t_force = 0;
261
            break;
                                                                          tcp_usrreq.c
```

图30-9 tcp usrreq 函数: PRU SENDOOB 请求

21. 确认发送缓存中有足够空间并添加新数据

242-247 发送带外数据时,允许应用进程写入数据后,待发送数据量超过发送缓存大小,超出量最多为512字节。插口层的限制要宽松一些,写入带外数据后,最多可超出发送缓存1024字节(图16-24)。调用sbappend向发送缓存末端添加数据。

22. 计算紧急指针

248-257 紧急指针(snd_up)指向写入的最后一个字节之后的字节。图 26-30举例说明了这一点,假定发送缓存为空,应用进程写入 3字节的数据,且置位了 MSG_OOB标志。这是考虑到若应用进程置位 MSG_OOB标志,且写入的数据量超过 1字节,如果接收方为伯克利系统,则只有最后一个字节会被认为是带外数据。

23. 强制TCP输出

258-261 令t_force等于1,并调用tcp_output。即使收到了对端的零窗口通告,TCP 也会发送报文段,URG标志置位,紧急指针偏移量非零。卷 1的图26-7说明了如何向一个关闭的接收窗口发送紧急报文段。

图30-10给出了最后3个请求的处理。



```
tcp_usrreq.c
262
        case PRU_SOCKADDR:
263
            in_setsockaddr(inp, nam);
264
            break;
265
        case PRU_PEERADDR:
266
            in_setpeeraddr(inp, nam);
267
            break;
268
              * TCP slow timer went off; going through this
269
270
              * routine for tracing's sake.
             */
271
272
        case PRU_SLOWTIMO:
273
            tp = tcp_timers(tp, (int) nam);
274
            req |= (int) nam << 8; /* for debug's sake */
275
            break;
                                                                           tcp_usrreq.c
```

图30-10 tcp_usrreq 函数: PRU_SOCKADDR 、PRU_PEERADDR 和PRU_SLOWTIMO 请求

262-267 getsockname和getpeername系统调用分别发送 PRU_SOCKADDR和PRU_PEERADDR请求。调用in_setsockaddr和in_setpeeraddr函数,从PCB中获取需要信息,存储在addr参数中。

268-275 执行tcp_slowtimo函数会发送PRU_SLOWTIMO函数。如同注释所指出的,tcp_slowtimo不直接调用tcp_timers的唯一原因是为了能够在函数结尾处调用tcp_trace,跟踪记录定时器超时事件(图30-1)。为了在记录中指明是4个TCP定时器中的哪一个超时,tcp_slowtimo通过nam参数传递了t_timer数组(图25-1)的指针,并左移8位后与请求值(req)逻辑或。trpt程序了解这种做法,并据此完成相应的处理。

30.3 tcp_attach函数

tcp_attach函数,在处理PRU_ATTACH请求(例如,插口系统调用,或者监听插口上收到了新的连接请求)时,由tcp_usrreq调用。图30-11给出了它的代码。

1. 为发送缓存和接收缓存分配资源

361-372 如果还未给插口的发送和接收缓存分配空间, sbreserve将两者都设为8192,即全局变量tcp_sendspace和tcp_recvspace的默认值(图24-3)。

这些默认值是否够用,取决于连接两个传输方向上的 MSS,后者又取决于MTU。例如,[Comer and lin 1994]论证了,如果发送缓存小于 3倍的MSS,则会出现异常,严重降低系统性能。某些实现定义的默认值很大,如 61 444字节,已考虑到这些默认值对性能的影响,尤其对较大的 MTU(如FDDI和ATM)更是如此。

2. 分配Internet PCB和TCP控制块

373-377 in_pcballoc分配Internet PCB, 而tcp_newtcpcb分配TCP控制块,并将其与对应的PCB相连。

378-384 如果tcp_newtcpcb调用malloc时失败,则执行注释为"XXX"的代码。前面已介绍过,PRU_ATTACH请求是插口系统调用或监听插口收到新的连接请求 (sonewconn)的结果。对于后一种情况,插口标志 SS_NOFDREF置位。如果此标志置位,in_pcballoc调用sofree时会释放插口结构。但我们在 tcp_input中看到,除非该函数已完成接收报文段



的处理(图29-27中的dropsocket标志),否则,不应释放插口结构。因此,调用in_pcbdetach时,应将 SS_NOFDREF标志的当前值保存在变量 nofd中,并在tcp attach返回前重设该标志。

385-386 TCP连接状态初始化为CLOSED。

```
tcp_usrreq.c
361 int
362 tcp_attach(so)
363 struct socket *so;
        struct tcpcb *tp;
366
        struct inpcb *inp;
367
                error;
368
        if (so->so_snd.sb_hiwat == 0 || so->so_rcv.sb_hiwat == 0) {
369
            error = soreserve(so, tcp_sendspace, tcp_recvspace);
370
            if (error)
371
                return (error);
372
        }
373
        error = in_pcballoc(so, &tcb);
374
        if (error)
375
            return (error);
376
        inp = sotoinpcb(so);
377
        tp = tcp_newtcpcb(inp);
378
        if (tp == 0) {
                    nofd = so->so_state & SS_NOFDREF; /* XXX */
379
            int
380
            so->so_state &= ~SS_NOFDREF; /* don't free the socket yet */
381
            in_pcbdetach(inp);
382
            so->so_state |= nofd;
383
            return (ENOBUFS);
384
        tp->t_state = TCPS_CLOSED;
385
386
        return (0);
387 }
                                                                         -tcp usrreg.c
```

图30-11 tcp_attach 函数:创建新的TCP插口

30.4 tcp_disconnect函数

图30-12给出的tcp disconnect函数,准备断开TCP连接。

1. 连接未同步

396-402 如果连接还未进入ESTABLISHED状态(如LISTEN、SYN_SENT或SYN_RCVD), tcp_close只释放PCB和TCP控制块。无需向对端发送任何报文段,因为连接尚未同步。

2. 硬性断开

403-404 如果连接已同步,且SO_LINGER插口选项置位,拖延时间(SO_LINGER)设为零,则调用tcp_drop丢弃连接。连接不经过TIME_WAIT,直接更新为CLOSED,向对端发送RST,释放PCB和TCP控制块。调用close会发送PRU_DISCONNECT请求,丢弃仍在发送或接收缓存中的任何数据。

如果SO LINGER插口选项置位,且拖延时间非零,则调用 soclose进行处理。

3. 平滑断开

405-406 如果连接已同步,且SO_LINGER选项未设定,或者选项设定且拖延时间不为零,



则执行TCP正常的连接终止步骤。soisdisconnecting设定插口状态。

```
tcp_usrreq.c
396 struct tcpcb *
397 tcp_disconnect(tp)
398 struct tcpcb *tp;
399 f
400
        struct socket *so = tp->t_inpcb->inp_socket;
401
        if (tp->t_state < TCPS_ESTABLISHED)</pre>
402
            tp = tcp_close(tp);
403
        else if ((so->so_options & SO_LINGER) && so->so_linger == 0)
404
            tp = tcp_drop(tp, 0);
405
        else {
406
            soisdisconnecting(so);
407
            sbflush(&so->so rcv);
408
            tp = tcp_usrclosed(tp);
409
            if (tp)
410
                 (void) tcp_output(tp);
411
        }
412
        return (tp);
413 }
                                                                          tcp_usrreq.c
```

图30-12 tcp_disconnect 函数:准备断开TCP连接

4. 丢弃滞留的接收数据

407 调用sbflush,丢弃所有滞留在接收缓存中的数据,因为应用进程已关闭了插口。发送缓存中的数据仍保留,tcp_output将试图发送剩余的数据。我们说"试图",因为不能保证数据还能成功地被发送。在收到并确认这些数据之前,对端可能已崩溃,即使对端的 TCP模块能够接收并确认这些数据,在应用程序读取数据之前,系统也可能崩溃。因为本地进程已关闭了插口,即使TCP放弃发送仍滞留在发送缓存中的数据(因为重传定时器最终超时),也无法向应用进程通告错误。

5. 改变连接状态

408-410 tcp_usrclosed基于连接的当前状态,促使其进入下一状态。通常情况下,连接将转移到FIN_WAIT_1状态,因为连接关闭时一般都处于ESTABLIDHED状态。后面会看到,tcp_usrclosed通常返回当前控制块的指针(tp)。因为状态必须先同步才会执行此处的代码,所以总需要调用 tcp_output发送报文段。如果连接从 ESTABLISHED转移到FIN WAIT 2,将发送FIN。

30.5 tcp_usrclosed函数

图30-13给出的这个函数,在PRU_SHUTDOWN处理中,由tcp_disconnect调用。

- 1. 未收到SYN时的简单关闭
- 429-434 如果连接上还未收到 SYN,则无需发送 FIN。新的状态等于 CLOSED, tcp_close将释放Internet PCB和TCP控制块。
 - 2. 转移到FIN WAIT 1状态
- 435-438 如果连接当前状态等于 SYN_RCVD和ESTABLISHED,新的状态将等于 FIN_WAIT_1,再次调用tcp_output时,将发送FIN(图24-16中的tcp_outflags值)。
 - 3. 转移到LAST ACK状态



439-441 如果连接当前状态等于 CLOSE_WAIT,新状态等于 LAST_ACK,则再次调用tcp_output时,将发送FIN。

443-444 如果连接当前状态等于FIN_WAIT_2或TIME_WAIT, soisdisconnected将正确地标注插口的状态。

```
tcp_usrreq.c
424 struct tcpcb *
425 tcp_usrclosed(tp)
426 struct tcpcb *tp;
427 {
428
        switch (tp->t_state) {
429
       case TCPS_CLOSED:
430
       case TCPS_LISTEN:
431
       case TCPS_SYN_SENT:
            tp->t_state = TCPS_CLOSED;
432
433
            tp = tcp_close(tp);
434
           break;
435
      case TCPS_SYN_RECEIVED:
       case TCPS_ESTABLISHED:
436
            tp->t_state = TCPS_FIN_WAIT_1;
437
438
            break;
439
       case TCPS_CLOSE_WAIT:
            tp->t_state = TCPS_LAST_ACK;
440
441
            break;
442
        if (tp && tp->t_state >= TCPS_FIN_WAIT_2)
443
            soisdisconnected(tp->t_inpcb->inp_socket);
444
445
        return (tp);
446 }
                                                                        tcp_usrreq.c
```

图30-13 tcp_usrclosed 函数:基于连接关闭的处理进程,将连接转移到下一状态

30.6 tcp_ctloutput函数

tcp_ctloutput函数被getsockopt和setsockopt函数调用,如果它们的描述符参数指明了一个TCP插口,且level不是SOL_SOCKET。图30-14列出了TCP支持的两个插口选项。

选 项 名	变量	存 取	描述
TCP_NODELAY TCP_MAXSEG	t_flags	读、写	Nagel算法(图26-8)
	t_maxseg	读、写	TCP将发送的最大报文段长度

图30-14 TCP支持的插口选项

图30-15给出了函数的第一部分。

```
284 int tcp_usrreg.c
285 tcp_ctloutput(op, so, level, optname, mp)
286 int op;
287 struct socket *so;
288 int level, optname;
```

图30-15 tcp_ctloutput 函数:第一部分



```
289 struct mbuf **mp;
290 {
291
        int.
                error = 0, s;
292
        struct inpcb *inp;
293
        struct tcpcb *tp;
294
        struct mbuf *m;
295
        int
296
        s = splnet();
297
       inp = sotoinpcb(so);
298
        if (inp == NULL) {
299
            splx(s);
300
            if (op == PRCO_SETOPT && *mp)
3.01
                 (void) m_free(*mp);
302
            return (ECONNRESET);
303
304
        if (level != IPPROTO_TCP) {
305
            error = ip_ctloutput(op, so, level, optname, mp);
306
            splx(s);
307
            return (error);
308
        }
309
       tp = intotcpcb(inp);
                                                                        --- tcp_usrreq.c
```

图30-15 (续)

296-303 函数执行时,处理器优先级设为 splnet, inp指向插口的Internet PCB。如果inp为空,且操作类型是设定插口选项,则释放 mbuf并返回错误。

304-308 如果 level(getsockopt和setsockopt系统调用的第三个参数)不等于 IPPROTO_TCP,说明操作的是其他协议(如IP)。例如,可以创建一个TCP插口,并设定其IP 源选路插口选项。此时应由IP处理这个插口选项,而不是TCP。ip_ctloutput处理命令。 309 如果是对TCP选项进行操作,tp将指向TCP控制块。

函数的剩余部分是一个 switch语句,有两个分支:一个处理 PRCO_SETOPT(图30-16中给出),另一个处理 PRCO_GETOPT(图30-17中给出)。

```
tcp_usrreq.c
310
        switch (op) {
311
        case PRCO_SETOPT:
312
            m = *mp;
313
            switch (optname) {
            case TCP_NODELAY:
314
                if (m == NULL || m->m_len < sizeof(int))</pre>
315
                             error = EINVAL;
316
317
                     else if (*mtod(m, int *))
                                  tp->t_flags |= TF_NODELAY;
318
319
320
                         tp->t flags &= ~TF_NODELAY;
321
                break:
322
            case TCP_MAXSEG:
323
                if (m && (i = *mtod(m, int *)) > 0 && i <= tp->t_maxseg)
324
                             tp->t_maxseg = i;
325
                else
326
                     error = EINVAL;
327
                break;
```

图30-16 tcp_ctloutput 函数:设定插口选项



图30-16 (续)

315-316 m是一个mbuf,保存了setsockopt的第四个参数。对于两个 TCP插口选项,mbuf中都必须是整数。如果任何一个 mbuf指针为空,或者mbuf中的数据长度小于整数大小,则返回错误。

- 1. TCP NODELAY选项
- 317-321 如果整数值非零,则置位TF_NODELAY标志,从而取消图26-8中的Negal算法。如果整数值等于0,则使用Negal算法(默认值),并清除TF_NODELAY标志。
 - 2. TCP MAXSEG选项
- 322-327 应用进程只能减少MSS。TCP插口创建时,tcp_newtcpcb初始化t_maxseg为默认值512。当收到对端SYN中包含的MSS选项时,tcp_input调用tcp_mss,t_maxseg最高可等于外出接口的MTU(减去40字节,IP和TCP首部的默认值),以太网等于1460。因此,调用插口之后,连接建立之前,应用进程只能以默认值512为起点,减少MSS。连接建立后,应用进程可以从tcp mss选取的任何值起,减少MSS。
 - 4.4BSD是伯克利版本中第一次支持 MSS做为插口选项,以前的版本只允许利用 getsockopt读取MSS值。
 - 3. 释放mbuf
- 332-333 释放mbuf链。

图30-17给出了PRCO GETOPT命令的处理。

```
tcp_usrreq.c
335
        case PRCO_GETOPT:
336
             *mp = m = m_get(M_WAIT, MT_SOOPTS);
337
            m->m_len = sizeof(int);
338
            switch (optname) {
339
            case TCP_NODELAY:
340
                 *mtod(m, int *) = tp->t_flags & TF_NODELAY;
                break;
            case TCP_MAXSEG:
342
343
                 *mtod(m, int *) = tp->t_maxseg;
344
                break;
            default:
345
346
                 error = ENOPROTOOPT;
347
                 break;
348
            }
349
            break;
350
351
        splx(s);
352
        return (error);
353 }
                                                                           tcp_usrreq.c
```



335-337 两个TCP插口选项都向应用进程返回一个整数值,因此,调用 m_get得到一个mbuf,其长度等于整数长度。

339-341 TCP_NODELAY返回TF_NODELAY标志的当前状态:如果标志未置位(使用Nagel 算法),则等于0;如果标志置位,则等于TF NODELAY。

342-344 TCP_MAXSEG选项返回t_maxseg的当前值。前面讨论PRCO_SETOPT命令时曾提到,返回值取决于插口是否已进入连接状态。

30.7 小结

tcp_usrreq函数处理逻辑很简单,因为绝大多数处理都由其他函数完成。 PRU_xxx请求是独立于协议的系统调用与TCP协议处理间的桥梁。

tcp_ctlsockopt函数也很简单,因为 TCP只支持两个插口选项:使用或取消 Nagel算法,设置或读取最大报文段长度。

习题

- 30.1 现在,我们已经结束了对 TCP的讨论,如果某个客户执行了正常的 socket、connect、 write(向服务器请求)和read(读取服务器响应),分别列出客户端和服务器端的处理步骤及TCP状态变迁。
- 30.2 如果应用进程设定 SO_LINGER插口选项,且拖延时间等于0,之后调用close,我们给出了如何调用tcp_disconnect,从而发送 RST。如果应用进程设定了这个插口选项,且拖延时间等于0,之后进程被某个信号杀死(kill),而非调用close,会发生什么?还会发送 RST报文段吗?
- 30.3 图25-4中描述TCP_LINGERTIME时,称之为"SO_LINGER插口选项的最大秒数"。 根据图30-2中的代码,这个说法正确吗?
- 30.4 某个Net/3客户调用socket和connect,主动与服务器建立连接,使用了客户的 默认路由。客户主机向服务器发送了1129个报文段。假定到达目的地的路由未变, 为了这条连接,客户主机需要搜索多少次路由表?解释你的结论。
- 30.5 找到卷1的附录C中提到的sock程序。把该程序做为服务器运行,读取数据前有停顿(-p),且有较大的接收缓存。之后在另一个系统中运行同一个程序,但做为客户。通过tcpdump查看数据。确认TCP"确认所有其他报文段"的属性未出现,服务器送出的ACK全部是延迟ACK。
- 30.6 修改SO KEEPALIVE插口选项,从而能够配置每个连接的参数。
- 30.7 阅读RFC 1122, 了解为什么它建议TCP应该允许RST报文段携带数据。修改Net/3代码以实现此功能。