厦門大學



信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题	目	实验五 CISCO IOS 路由器基本配置
班	级	软件工程 2018 级 3 班
姓	名	王龙伟
学	号	24320182203279
实验	时间	2020年4月8日

2020年4月8日


1 实验目的


2 使用 Router eSIM v1.1 模拟器来模拟路由器的配置环境;使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置静态路由、动态路由和交换机端口的 VLAN(虚拟局域网)

3 实验环境

WIN10, Router eSIM v1.1 模拟器、CCNA Network Visualizer 6.0 、Cisco Packet Tracer 等。

4 实验结果






由于中间出了点问题

询问同学后改用 Cisco Packet Tracer 做实验了

静态路由配置

步骤一:构建网络环境




步骤二:基本配置

(1) 配置计算机 IP、网关及子网掩码(PC0为例)

PC0: 192.168.5.8 255.255.255.0 192.168.5.1 PC1: 192.168.5.88 255.255.255.0 192.168.5.1 PC2: 192.168.4.8 255.255.255.0 192.168.4.1 PC3: 192.168.4.88 255.255.255.0 192.168.4.1 PC4: 192.168.3.8 255.255.255.0 192.168.3.1

PC4: 192.168.3.8 255.255.255.0 192.168.3.1


PC5: 192.168.3.88 255.255.255.0 192.168.3.1



2) 为交换机的 VLAN 配置 IP 地址及网关(switch0 为例) Switch0 192.168.5.1 255.255.255.0

Switch1 192.168.4.1 255.255.255.0

Switch2 192.168.3.1 255.255.255.0



(3) 为路由器端口配置 IP 地址及网关,并打开端口,设置 serial 端口的 color rate

参数为: 64000(Router2 为例)

Router1:

端口 IP 地址 网关

F0/0 192.168.5.1 255.255.255.0

Serial2/0 192.168.1.1 255.255.255.0

Router2:

端口 IP 地址 网关

F0/0 192.168.4.1 255.255.255.0

Serial2/0 192.168.1.2 255.255.255.0

Serial3/0 192.168.2.1 255.255.255.0


Router3:

端口 IP 地址 网关

F0/0 192.168.3.1 255.255.255.0

Serial3/0 192.168.2.2 255.255.255.0

Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface FastEthernet0/0 Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#interface Serial2/0 Router(config-if)#clock rate 64000 Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown



步骤三:配置路由器下一跳地址,命令:ip route 目标 IP 地址 网关下一跳 IP 地址 (Router1 为例)

路由表 r0

目的网络 下一跳

192.168.5.0 fa0/0

192.168.1.0 serial2/0

192.168.3.0 192.168.1.2

192.168.4.0 192.168.1.2

路由表 r1

目的网络 下一跳

192.168.4.0 fa0/0

192.168.1.0 serial2/0

192.168.2.0 serial3/0

192.168.3.0 192.168.2.2

192.168.5.0 192.168.1.1

路由表 r2

目的网络 下一跳

192.168.3.0 fa0/0

192.168.2.0 serial3/0

192.168.4.0 192.168.2.1


192.168.5.0 192.168.2.1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router(config) #ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router (config) #
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.1.0/24 is directly connected, Serial2/0
     192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
S
S
     192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.1.2
C
     192.168.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

步骤四:在一个网段 ping 另一个网段的计算机


```
C:\>ping 192.168.4.8
Pinging 192.168.4.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.4.8: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.4.8: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.4.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.4.8: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.4.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 1ms, Maximum = 18ms, Average = 7ms
C:\>ping 192.168.3.8
Pinging 192.168.3.8 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.3.8: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

5.总结构图



动态路由配置

1、步骤一:构建网络环境



2、步骤二:基本配置

(1) 配置计算机 IP、网关及子网掩码 (PC0 为例)

PCO: 10.1.1.8 255.255.255.0 10.1.1.1

PC1: 10.1.1.88 255.255.255.0 10.1.1.1


PC2: 10.2.1.8 255.255.255.0 10.2.1.1

PC3: 10.2.1.88 255.255.255.0 10.2.1.1

PC4: 10.3.1.8 255.255.255.0 10.3.1.1

PC5: 10.3.1.88 255.255.255.0 10.3.1.1






2) 为交换机的 VLAN 配置 IP 地址及网关(switch0 为例)

Switch 0 10.1.1.1 255.255.255.0

Switch 0 10.2.1.1 255.255.255.0

Switch 0 10.3.1.1 255.255.255.0



(3) 为路由器端口配置 IP 地址及网关,并打开端口,设置 serial 端口的 color rate 参数为: 64000(Router0 为例)

Router0:

端口 IP 地址 网关

F0/0 10.1.1.1 255.255.255.0

Serial2/0 192.168.0.1 255.255.255.0

Router1:

端口 IP 地址 网关

F0/0 10.2.1.1 255.255.255.0

Serial2/0 192.168.0.2 255.255.255.0

Serial3/0 192.168.1.1 255.255.255.0

Router2:

端口 IP 地址 网关

F0/0 10.3.1.1 255.255.255.0

Serial3/0 192.168.1.2 255.255.255.0

```
Router tonf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) interface fa0/0
Router(config-if) in address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if) no shutdown

Router(config-if) 
LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if) interface serial2/0
Router(config-if) clock rate 64000
This command applies only to DCE interfaces
Router(config-if) in address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if) no shutdown
```

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#route rjp
```

Router(config-router) #version 2

3、步骤三:配置路由器 RIP,设置版本号为 2(Router0 为例)

Router0: RIP 配置

version 2

network1 10.1.1.0

network2 192.168.0.0

Router1: RIP 配置

version 2

network1 10.0.0.0

network2 192.168.0.0

network3 192.168.1.0

Router2: RIP 配置

version 2

network1 10.1.1.0

network2 192.168.1.0

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with ${\tt CNTL/Z}$.

Router(config) #route rip

Router(config-router) #network 10.1.1.0

Router(config-router) #network 192.168.0.0

D-.....

Router#conf t


Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config) #route rip


Router(config-router) #version 2

步骤四: 在一个网段 ping 另一个网段的计算机 (PC0 分别与 PC2 和 PC5 进行 ping 测试)






5.总结构图



配置交换机端口的 VLAN

首先将两台 PC 通过 Copper Straight-Through 电缆与 2950 交换机相连



接着进入交换机的命令行界面 CLI 输入 enable 进入全局模式,


再输入 configure terminal 进入全局配置模式。通过 vlan 11 语句创建标号为 11 的 VLAN,并进入到该 VLAN。

此时可以 exit 退回到全局模式,通过 show vlan 语句来查看刚刚创建的 VLAN。

首先通过 interface vlan 11 语句进入 VLAN 11 的接口配置模式,

再利用 ip address IP 地址 子网掩码 语句来设置 IP 地址与子网掩码,

接着使用 no shutdown 语句激活设置。这里设置的 IP 地址为 192.168.1.1,子网掩码为 255.255.255.0。



接下来我们可以将 PC 接入已经设置好的 VLAN。

进入全局配置模式之后,通过 interface fastethernet 0/编号 命令进入连接 PC0 的端口,这里用的是 fastethernet 0/1。

再输入 switchport access vlan 11 命令将 0/1 端口划分到 VLAN 11 中。

用同样的方法将 0/2 端口划分到 VLAN 11 中后,可以在特权模式下通过 show vlan 命令查看 VLAN。


Remote SPAN VLANs		
Primary Secondary Type	Ports	
Switch#		
Switch#configure terminal		
Enter configuration commands	, one per line. End with CNTL/Z.	
Switch(config) #interface vla	n 11	
Switch(config-if)#		
%LINK-5-CHANGED: Interface V	lanll, changed state to up	
Switch(config-if)#ip address	192.168.1.1 255.255.255.0	
Switch(config-if) #no shutdow	n	
Switch(config-if) #exit		
Switch(config) #interface fas	t	
Switch(config) #interface fas	tEthernet 0/1	
Switch(config-if) #switchport	access vlan 11	
C		

```
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #interface fastethernet 0/2
Switch(config-if) #switchport access vlan 11
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


Switch#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
			Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
			Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
			Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
			Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
			Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
11	VLAN0011	active	Fa0/1, Fa0/2
1002	fddi-default	act/unsup	

这时我们应该对两台 PC 进行 IP 分配。这里我将 PC0IP 地址设置为 192.168.1.2, PC1IP 地址设置为 192.168.1.3。



我们可以在 PC 中互 ping,PC0 和 PC1 在一个 VLAN 当中,是可以 ping 成功的。



5 实验总结

改用 Cisco Packet Tracer 做实验了