Ubuntu 命令手册



<u>neolkb</u> 2011/4/15,星期五,

目录

- <u>1.前言</u>
- 2 安装升级
 - 2.1 查看软件 xxx 安装内容
 - 2.2 查找软件库中的软件
 - 2.3 显示系统安装包的统计信息
 - 2.4 显示系统全部可用包的名称
 - 2.4 显示包的信息
 - 2.6 查找文件属于哪个包
 - 2.7 查看已经安装了哪些包
 - 2.8 查询软件 xxx 依赖哪些包
 - 2.9 查询软件 xxx 被哪些包依赖
 - 2.10 增加一个光盘源
 - 2.11 <u>系统更新</u>
 - 2.12 清除所有已删除包的残馀配置文件
 - 2.13 编译时缺少 h 文件的自动处理
 - 2.14 查看安装软件时下载包的临时存放目录
 - 2.15 备份当前系统安装的所有包的列表
 - 2.16 从上面备份的安装包的列表文件恢复所有包
 - <u>2.17 清理旧版本的软件缓存</u>
 - 2.18 清理所有软件缓存
 - 2.19 删除系统不再使用的孤立软件
 - 2.20 查看包在服务器上的地址
 - 2.21 彻底删除 Gnome
 - 2.22 彻底删除 KDE
 - 2.23 <u>一键安装 LAMP 服务</u>
 - 2.24 删除旧内核
 - 2.25 导入 ppa 源的 key 值
 - <u>2.26 增加一个 ppa 源</u>
 - 2.27 系统升级

3 系统

- 3.1 查看内核
- 3.2 查看系统是 32 位还是 64 位
- 3.3 查看 Ubuntu 版本
- 3.4 查看内核加载的模块
- <u>3.5 查看 PCI 设备</u>
- 3.6 查看 USB 设备
- 3.7 查看网卡状态
- 3.8 激活网卡的 Wake-on-LAN
- 3.9 查看 CPU 信息

- 3.10 显示当前硬件信息
- 3.11 获取 CPU 序列号或者主板序列号
- 3.12 显示当前内存大小
- 3.13 查看硬盘温度
- 3.14 显示系统运行时间
- 3.15 存看系统限制
- 3.16 查看内核限制
- 3.17 查看当前屏幕分辨率

4 硬盘

- <u>4.1 查看硬盘的分区</u>
- 4.2 硬盘分区
- 4.3 硬盘格式化
- 4.4 硬盘检查
- 4.5 分区挂载
- 4.6 分区卸载
- 4.7 只读挂载 ntfs 分区
- 4.8 可写挂载 ntfs 分区
- 4.9 挂载 fat32 分区
- 4.10 挂载共享文件
- 4.11 挂载 ISO 文件
- 4.12 查看 IDE 硬盘信息
- 4.13 查看软 raid 阵列信息
- <u>4.14 查看硬 raid 阵列信息</u>
- 4.15 查看 SATA 硬盘信息
- 4.16 查看硬盘剩余空间
- 4.17 查看目录占用空间
- 4.18 优盘没法卸载
- 4.19 使用文件来增加交换空间
- 4.20 查看硬盘当前读写情况

5 进程

- 5.1 查看当前的内存使用情况
- 5.2 连续监视内存使用情况
- <u>5.3 动态显示进程执行情况</u>
- 5.4 查看当前有哪些进程
- 5.5 查看进程的启动时间
- 5.6 查看目前登入用户运行的程序
- 5.7 查看当前用户程序实际内存占用,并排序
- 5.8 统计程序的内存耗用
- 5.9 按内存从大到小排列进程
- <u>5.10 按 cpu 利用率从大到小排列进程</u>
- 5.11 查看当前进程树
- 5.12 中止一个进程
- 5.13 强制中止一个进程(在上面进程中止不成功的时候使用)
- 5.14 图形方式中止一个程序
- 5.15 查看进程打开的文件
- <u>5.16 显示开启文件 abc.txt 的进程</u>
- 5.17 显示 22 端口现在运行什么程序

- 5.18 显示 nsd 进程现在打开的文件
- 5.19 在後台运行程序,退出登录後,并不结束程序
- 5.20 在后台运行交互式程序,退出登录后,并不结束程序
- 5.21 详细显示程序的运行信息
- 5.22 增加系统最大打开文件个数
- 5.23 清除僵尸进程
- 5.24 将大于 120M 内存的 php-cqi 都杀掉
- 5.25 Linux 系统中如何限制用户进程 CPU 占用率

• <u>6 ADSL</u>

- 6.1 配置 ADSL
- 6.2 ADSL 手工拨号
- 6.3 激活 ADSL
- <u>6.4 断开 ADSL</u>
- 6.5 查看拨号日志
- 6.6 如何设置动态域名

7 网络

- 7.1 根据 IP 查网卡地址
- 7.2 根据 IP 查电脑名
- 7.3 查看当前 IP 地址
- 7.4 查看当前外网的 IP 地址
- 7.5 查看当前监听 80 端口的程序
- 7.6 查看当前网卡的物理地址
- 7.7 同一个网卡增加第二个 IP 地址
- 7.8 立即让网络支持 nat
- 7.9 查看路由信息
- 7.10 手工增加一条路由
- 7.11 手工删除一条路由
- 7.12 修改网卡 MAC 地址的方法
- 7.13 统计当前 IP 连接的个数
- 7.14 统计当前所有 IP 包的状态
- 7.15 统计当前 20000 个 IP 包中大于 100 个 IP 包的 IP 地址
- 7.16 屏蔽 IPV6
- 7.17 察看当前网络连接状况以及程序
- 7.18 查看网络连接状态
- 7.19 查看当前系统所有的监听端口
- 7.20 查看网络的当前流量
- 7.21 查看域名的注册备案情况
- 7.22 查看到某一个域名的路由情况
- 7.23 <u>重新从服务器获得 IP 地址</u>
- 7.24 从当前页面开始镜像整个网站到本地
- 7.25 如何多线程下载
- 7.26 如何查看 HTTP 头
- <u>7.27 快速使用 http 方式共享目录</u>
- 7.28 SSH 远程端口转发
- 7.29 <u>监控网络所有的 tcp 数据</u>
- 7.30 <u>监控 TCP/UDP 连接的流量</u>

8 iptables

- <u>8.1 防止外网用内网 IP 欺骗</u>
- <u>8.2 查看 nat 规则</u>
- 8.3 查看 filter 规则
- 8.4 取消 nat 规则
- 8.5 取消 filter 规则
- <u>8.6 阻止一个 IP 连接本机</u>
- 8.7 关闭 1234 端口
- 8.8 开启 80 端口
- 8.9 禁止一个 IP 或者一个 IP 段访问服务器端口服务

9 安全

- 9.1 检查本地是否存在安全隐患
- 9.2 如何安装杀毒软件
- 9.3 Linux 下可以使用的商业杀毒软件
- <u>9.4 防止服务器被暴力破解 ssh 密码</u>

10 服务

- 10.1 添加一个服务
- 10.2 删除一个服务
- 10.3 临时重启一个服务
- 10.4 临时关闭一个服务
- 10.5 临时启动一个服务

11 用户管理

- 11.1 增加用户
- 11.2 删除用户
- 11.3 修改当前用户的密码
- 11.4 修改用户密码
- 11.5 修改用户资料
- 11.6 如何禁用/启用某个帐户
- <u>11.7 增加用户到 admin 组,让其有 sudo 权限</u>
- 11.8 如何切换到其他帐号(需要该用户的密码)
- 11.9 如何切换到 root 帐号

• 12 设置

- 12.1 配置默认 Java 使用哪个
- 12.2 给 apt 设置代理
- 12.3 修改系统登录信息
- 12.4 使用 eclipse 等其他自带 java 编译器的软件,换回 sun 的编译器方法

13 中文

- 13.1 切换输入法引擎
- <u>13.2 转换文件名由 GBK 为 UTF8</u>
- 13.3 批量转换 src 目录下的所有文件内容由 GBK 到 UTF8
- 13.4 转换文件内容由 GBK 到 UTF8
- <u>13.5 批量转换文件内容由 GBK 到 UTF8</u>
- 13.6 转换 mp3 标签编码
- 13.7 控制台下显示中文
- 13.8 lftp 登录远程 Windows 中文 FTP
- 13.9 java6 的安装和中文设置
- 13.10 openidk6 的安装和中文设置
- 13.11 程序显示有些字大, 有些小

- 13.12 PDF 文件乱码
- 13.13 Flash 中文乱码
- 13.14 增加农历
- <u>13.15 unzip 中文文件名乱码</u>
- 13.16 ibus 跟随

14 文件管理

- 14.1 一屏查看文件内容
- 14.2 不显示以#开头的行
- 14.3 分页查看文件内容
- 14.4 可控分页查看文件内容
- 14.5 带行号显示文件的内容
- 14.6 去除文件中的行号
- 14.7 删除文件中的重复行
- 14.8 根据字符串匹配来查看文件部分内容
- 14.9 显示包含或者不包含字符串的文件名
- 14.10 快速查找某个文件
- 14.11 创建两个空文件
- 14.12 递归式创建一些嵌套目录
- 14.13 递归式删除嵌套目录
- 14.14 回当前用户的宿主目录
- 14.15 回到上一次的目录
- 14.16 查看当前所在目录的绝对路经
- 14.17 获得文件的后缀名
- 14.18 去除文件的后缀名
- 14.19 列出当前目录下的所有文件,包括以.开头的隐含文件
- 14.20 移动路径下的文件并改名
- 14.21 复制文件或者目录
- 14.22 查看文件类型
- 14.23 查看文件的时间
- 14.24 对比两个文件之间的差异
- 14.25 显示 xxx 文件倒数 6 行的内容
- 14.26 让 tail 不停地读取最新的内容
- <u>14.27 查看文件中间的第五行(含)到第10行(含)的内容</u>
- 14.28 查找关于 xxx 的命令
- 14.29 通过 ssh 传输文件
- 14.30 把所有文件的後辍由 rm 改为 rmvb
- 14.31 把所有文件名中的大写改为小写
- 14.32 删除特殊文件名的文件,如文件名: --help.txt
- 14.33 查看当前目录的子目录
- 14.34 将当前目录下最近30 天访问过的文件移动到上级 back 目录
- 14.35 查找当前目录下最近 30 天访问过的文件打包备份
- 14.36 显示系统服务器一小时以内的包含 xxxx 的所有邮件
- 14.37 将当前目录下最近 2 小时到 8 小时之内的文件显示出来
- 14.38 删除修改时间在 30 天之前的所有文件
- <u>14.39 删除访问时间在 30 天之前的所有文件</u>
- 14.40 查找 quest 用户的以 avi 或者 rm 结尾的文件并删除掉
- 14.41 查找不以 java 和 xml 结尾,并 7 天没有使用的文件删除掉

- 14.42 查找目录下所有有包含 abcd 文字的文本文件,并替换为 xvz
- 14.43 删除当前目录里面所有的 .svn 目录
- 14.44 删除当前目录所有以"~"结尾的临时文件
- 14.45 统计当前文件个数
- 14.46 统计当前目录下所有 ipg 文件的尺寸
- 14.47 统计当前目录个数
- 14.48 统计当前目录下占空间最大的前 10 名文件或目录
- 14.49 显示当前目录下 2006-01-01 的文件名
- 14.50 备份当前系统到另外一个硬盘
- 14.51 使用 ssh 方式同步远程数据到本地目录
- 14.52 使用 ftp 方式同步远程数据到本地目录
- 14.53 去掉文件中的[^]M
- 14.54 转换 Dos 文本文件到 Unix 文本文件
- 14.55 转换 bin/cue 到 iso 文件
- 14.56 转换目录到 iso 文件
- 14.57 转换 CD 到 iso 文件
- 14.58 将一个文件作为附件发到邮箱
- <u>14.59 合并多个 pdf 文件到一个 pdf 文件</u>

• 15 影像

- <u>15.1 播放 swf 文件</u>
- 15.2 如何保存串流视频(mms/rtsp)
- 15.3 批量将 rmvb 转为 avi
- 15.4 批量将 DVD 转为 avi
- 15.5 批量将任何格式的电影转为 ogv
- <u>15.6 批量将 rmvb 格式的电影转为 oqv</u>
- 15.7 利用 qst 来转换任意电影为 oqv
- <u>15.8 批量转换任意文件为 ipod touch 使用的 mp4</u>
- 15.9 转换任意格式的视频到 H264
- 15.10 压制 DVD 到 H264, 支持 ipod
- <u>15.11 图形界面为 ipod touch 转 mp4 的方法</u>
- 15.12 mencoder/mplayer 反拉丝参数
- 15.13 合并多个 rm 文件为一个 avi 文件
- 15.14 合并视频到一个文件
- 15.15 CD 抓轨为 mp3 (有损)
- <u>15.16 CD 抓轨为 Flac (无损)</u>
- <u>15.17 ape 转换为 flac</u>
- <u>15.18 ape/flac 转换为 mp3</u>
- 15.19 批量将 ape 转为 mp3
- 15.20 批量将 flac 转为 mp3
- <u>15.21 批量将 svg 转为 png</u>
- 15.22 批量转换格式到 mp3
- 15.23 批量缩小图片到 30%
- <u>15.24 批量转换 jpq 到 pnq</u>
- 15.25 将文字转为图片
- 15.26 如何压缩 png 图片
- <u>15.27 将多张图片合并到一个 PDF 文件</u>
- 15.28 批量把 pdf 转换为 txt 并格式化

- 15.29 转换 pdf 到 png
- 15.30 获取 jpg 的扩展信息(Exif)
- 15.31 获取视频文件 xxx.avi 的信息
- 15.32 查看 MKV 视频文件 xxx.mkv 的信息
- 15.33 抓取桌面操作的视频
- 15.34 命令行读出文本
- 15.35 命令行抓屏

16 压缩

- 16.1 增加 7Z 压缩软件
- 16.2 增加 rar 软件压缩和解压缩支持
- 16.3 增加 zip 格式压缩和解压缩支持
- 16.4 解压 xxx.tar.gz
- 16.5 解压缩 xxx.tar.bz2
- 16.6 压缩 aaa bbb 目录为 xxx.tar.gz
- 16.7 压缩 aaa bbb 目录为 xxx.tar.bz2
- 16.8 增加 lha 支持
- 16.9 增加解 cab 文件支持

17 Nautilus

- 17.1 显示隐藏文件
- 17.2 显示地址栏
- 17.3 特殊 URI 地址
- 17.4 查看已安装字体

• 18 日期和时间

- 18.1 显示日历
- 18.2 设置日期
- 18.3 设置时间
- 18.4 将时间写入 CMOS
- <u>18.5 查看 CMOS 时间</u>
- 18.6 读取 CMOS 时间
- 18.7 从服务器上同步时间
- 18.8 设置电脑的时区为上海
- 18.9 XP 和 Ubuntu 相差了 8 小时的时差

19 工作区

• 19.1 不同工作区间切换

20 控制台

- 20.1 指定控制台切换
- 20.2 控制台下滚屏
- 20.3 控制台抓图

21 数据库

- 21.1 mysql 的数据库存放路径
- 21.2 从 mysql 中导出和导入数据
- 21.3 忘了 mysql 的 root 口令怎么办
- 21.4 修改 mysql 的 root 口令
- 21.5 如何优化 mysql
- 21.6 mysql 命令行中文显示?号
- 21.7 常用 mysql 管理语句
- 21.8 mysql 的自动备份

• 22 控制

- <u>22.1 如何使用命令关闭显示器</u>
- 22.2 设置 CPU 的频率
- 22.3 命令关机
- 22.4 定时关机
- 22.5 命令重启电脑
- 22.6 如何修改 ssh 登录提示
- 22.7 如何关闭 ssh 登录提示
- 22.8 如何使用命令关闭笔记本的触摸板
- 22.9 从命令行通知桌面消息

• 23 统计

- 23.1 统计最常用的 10 条命令
- 23.2 统计每个单词的出现频率,并排序
- 23.3 统计80 端口的连接个数并按照从大到小排列

24 编辑器

- 24.1 vim 中删除技巧
- 24.2 如何配置 Emacs
- 24.3 vim 如何显示彩色字符
- 24.4 让 vim 直接支持编辑 .qz 文件
- <u>24.5 vim 如何显示行号,在~/.vimrc 中加入</u>
- 24.6 vim 配色方案 (~/.vimrc)
- 24.7 解决 vim 中文编码问题, 在~/.vimrc 中加入
- 24.8 gedit 中文乱码的解决

25 编译和打包

- 25.1 安装通用编译环境
- 25.2 通用的编译安装步骤
- 25.3 如何编译安装软件 kate
- 25.4 获得源代码包
- 25.5 解压缩还原源代码包
- 25.6 安装编译打包环境
- 25.7 重新编译并打包 Debian 化的源码
- 25.8 获得源码并重新打包
- 25.9 给源代码打补丁

• 26 其它

- 26.1 把终端加到右键菜单
- 26.2 如何删除 Totem 电影播放机的播放历史记录
- 26.3 清除桌面挂载硬盘图标
- 26.4 如何更换 gnome 程序的快捷键
- 26.5 基于 OpenVZ 的 VPS 支持 OpenVPN 对外访问设置
- 26.6 GNOME 登录时自动运行程序
- 26.7 man 如何显示彩色字符
- 26.8 如何在命令行删除在会话设置的启动程序
- 26.9 如何提高 wine 的反应速度
- 26.10 如何命令行刻录
- 26.11 延迟抓图
- 26.12 回收站在哪里
- 26.13 强制清空回收站

- 26.14 默认打开方式的配置文件在哪里
- 26.15 Firefox 的缓存目录在哪里
- 26.16 查看 samba 的用户
- 26.17 增加一个用户到 samba
- 26.18 从 samba 账户中删除一个用户
- 26.19 显示 samba 账户信息
- 26.20 测试 samba 账户是否正常
- 26.21 samba 的数据库存在哪里
- 26.22 samba 用户 Windows 下无法登录
- <u>26.23 Pidgin 的聊天记录在哪里</u>
- 26.24 安装 PDF 打印机
- 26.25 nvidia 快速重设显示设置及配置多显示器
- 26.26 kacpid 进程大量占用 CPU
- 26.27 替换上一条命令中的一个短语
- 26.28 AMD64 位系统安装免费的杀毒软件 avast!

前言 #top

下面的命令大都需要在 控制台 / 终端 / shell 下输入。

控制台,终端,和 shell 意味着同样一件事 - 一个命令行界面, 他可以用来控制系统。

打开一个控制台:

应用程序 --> 附件 --> 终端

任何一个使用 'sudo' 作为前缀的命令都需要拥有管理员 (或 root) 访问权限。 所以你会被提示输入你自己的密码。

安装升级 #top

查看软件 xxx 安装内容

dpkg -L xxx

查找软件库中的软件

apt-cache search 正则表达式 或 aptitude search 软件包

显示系统安装包的统计信息

apt-cache stats

显示系统全部可用包的名称

apt-cache pkgnames

显示包的信息

apt-cache show k3b

查找文件属于哪个包

apt-file search filename

查看已经安装了哪些包

dpkg -l

查询软件 xxx 依赖哪些包

apt-cache depends xxx

查询软件 xxx 被哪些包依赖

apt-cache rdepends xxx

增加一个光盘源

sudo apt-cdrom add

系统更新

sudo apt-get update (这一步更新包列表)

sudo apt-get dist-upgrade (这一步安装所有可用更新)

以白

sudo apt-get upgrade (这一步安装应用程序更新,不安装新内核等)

清除所有已删除包的残馀配置文件

dpkg -l |grep ^rc|awk '{print \$2}' |sudo xargs dpkg -P

如果报如下错误,证明你的系统中没有残留配置文件了,无须担心。

dpkg: --purge needs at least one package name argument

Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*]:

Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;

Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;

Type dpkg --force-help for a list of forcing options:

Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;

Type dpkg --license for copyright license and lack of warranty (GNU GPL) [*].

Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or `more'!

编译时缺少 h 文件的自动处理

sudo auto-apt run ./configure

查看安装软件时下载包的临时存放目录

ls /var/cache/apt/archives

备份当前系统安装的所有包的列表

dpkg --get-selections | grep -v deinstall > ~/somefile

从上面备份的安装包的列表文件恢复所有包

dpkg --set-selections < ~/somefile
sudo dselect</pre>

清理旧版本的软件缓存

sudo apt-get autoclean

清理所有软件缓存

sudo apt-get clean

删除系统不再使用的孤立软件

sudo apt-get autoremove

查看包在服务器上面的地址

apt-get -qq --print-uris install ssh | cut -d\' -f2

彻底删除 Gnome

apt-get --purge remove liborbit2

彻底删除 KDE

apt-get --purge remove libqt3-mt libqtcore4

一键安装 LAMP 服务

sudo tasksel install lamp-server

删除旧内核

sudo aptitude purge ~ilinux-image-.*\(\!`uname -r`\)

导入 ppa 源的 key 值

#W: GPG 签名验证错误: http://ppa.launchpad.net jaunty Release: 由于没有公钥,下列签名 无法进行验证: NO_PUBKEY 5126890CDCC7AFE0 sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 5126890CDCC7AFE0 #5126890CDCC7AFE0 替换为你需要导入的 Key 值

增加一个 ppa 源

sudo add-apt-repository ppa:user/ppa-name #使用 ppa 的地址替换 ppa:user/ppa-name

系统升级

- 1. 这里指的是版本间的升级,例如 9.04 = > 10.04。
- 2. 使用该升级方式通常需要使能 backports 源。

sudo apt-get update
sudo apt-get install update-manager-core
sudo do-release-upgrade

系统 #top

查看内核

uname -a

查看系统是 32 位还是 64 位

#查看 long 的位数,返回 32 或 64 getconf LONG_BIT #查看文件信息,包含 32-bit 就是 32 位,包含 64-bit 就是 64 位 file /sbin/init

查看 Ubuntu 版本

cat /etc/issue 或 cat /etc/lsb-release 或 lsb release -dsc

查看内核加载的模块

lsmod

查看 PCI 设备

lspci

查看 USB 设备

lsusb

#加参数 -v 可以显示 USB 设备的描述表 (descriptors) lsusb -v

查看网卡状态

sudo apt-get install ethtool
sudo ethtool eth0

激活网卡的 Wake-on-LAN

sudo apt-get install wakeonlan 或 sudo ethtool -s eth0 wol g

查看 CPU 信息

cat /proc/cpuinfo

显示当前硬件信息

sudo lshw

获取 CPU 序列号或者主板序列号

```
#CPU ID
sudo dmidecode -t 4 | grep ID
#Serial Number
sudo dmidecode | grep Serial
#CPU
sudo dmidecode -t 4
#BIOS
sudo dmidecode -t 0
#主板:
sudo dmidecode -t 2
#OEM:
sudo dmidecode -t 11
```

显示当前内存大小

free -m |grep "Mem" | awk '{print \$2}'

查看硬盘温度

sudo apt-get install hddtemp
sudo hddtemp /dev/sda

显示系统运行时间

uptime

查看系统限制

ulimit -a #top

查看内核限制

ipcs -l

查看当前屏幕分辨率

xrandr

硬盘 #top

查看硬盘的分区

sudo fdisk -l

硬盘分区

#危险!小心操作。 sudo fdisk /dev/sda

硬盘格式化

#危险!将第一个分区格式化为 ext3 分区, mkfs.reiserfs mkfs.xfs mkfs.vfat sudo mkfs.ext3 /dev/sdal

硬盘检查

#危险!检查第一个分区,请不要检查已经挂载的分区,否则容易丢失和损坏数据 sudo fsck /dev/sda1

分区挂载

sudo mount -t 文件系统类型 设备路经 访问路经 #常用文件类型如下: iso9660 光驱文件系统, vfat fat/fat32分区, ntfs ntfs分区, smbfs windows 网络共享目录, reiserfs、ext3、xfs Linux分区 #如果中文名无法显示尝试在最後增加 -o nls=utf8 或 -o iocharset=utf8 #如果需要挂载後,普通用户也可以使用,在 -o 的参数後面增加,umask=022 如: -o nls=utf8,umask=022

分区卸载

sudo umount 目录名或设备名

只读挂载 ntfs 分区

sudo mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=0 /dev/sdb1 /mnt/c

可写挂载 ntfs 分区

sudo mount -t ntfs-3g -o locale=zh_CN.utf8,umask=0 /dev/sdb1 /mnt/c

挂载 fat32 分区

sudo mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=0 /dev/sda1 /mnt/c

挂载共享文件

sudo mount -t smbfs -o
username=xxx,password=xxx,iocharset=utf8 //192.168.1.1/share /mnt/share

挂载 ISO 文件

sudo mount -t iso9660 -o loop, utf8 xxx.iso /mnt/iso

查看 IDE 硬盘信息

sudo hdparm -i /dev/sda

查看软 raid 阵列信息

cat /proc/mdstat

参看硬 raid 阵列信息

dmesg |grep -i raid
cat /proc/scsi/scsi

查看 SATA 硬盘信息

sudo hdparm -I /dev/sda 或 sudo apt-get install blktool sudo blktool /dev/sda id

查看硬盘剩余空间

df

用法: df [选项]... [文件]...显示每个<文件>所在的文件系统的信息, 默认是显示所有文件系统。

长选项必须用的参数在使用短选项时也是必需的。

```
包括大小为 0 个块的文件系统
-a, --all
-B, --block-size=大小 块以指定<大小>的字节为单位
-h, --human-readable 以容易理解的格式印出文件系统大小 (例如 1K 234M 2G)
                  类似 -h, 但取 1000 的次方而不是 1024
-H, --si
-i, --inodes
                 显示 inode 信息而非块使用量
-k
                 即 --block-size=1K
-l, --local
                  只显示本机的文件系统
 --no-sync
                取得使用量数据前不进行同步动作(默认)
-P, --portability
                  使用 POSIX 兼容的输出格式
 --sync
                取得使用量数据前先进行同步动作
-t, --type=类型
              只印出指定文件系统为指定<类型>的信息
```

-T, --print-type 印出文件系统类型

-x, --exclude-type=类型 只印出文件系统不是指定<类型>信息
-v (忽略)

--help 显示此帮助信息并离开 --version 显示版本信息并离开

查看目录占用空间

du -hs 目录名

优盘没法卸载

sync
fuser -km /media/usbdisk

使用文件来增加交换空间

#创建一个512M的交换文件 /swapfile sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512 sudo mkswap /swapfile sudo swapon /swapfile #sudo vim /etc/fstab #加到fstab文件中让系统引导时自动启动 /swapfile swap swap defaults 0 0

查看硬盘当前读写情况

首先安装 sysstat 包 sudo apt-get install sysstat #每2秒刷新一次 sudo iostat -x 2

进程 #top

查看当前的内存使用情况

free

usage: free [-b|-k|-m|-g] [-l] [-o] [-t] [-s delay] [-c count] [-V]

- -b,-k,-m,-g show output in bytes, KB, MB, or GB
- -l show detailed low and high memory statistics
- -o use old format (no -/+buffers/cache line)
- -t display total for RAM + swap
- -s update every [delay] seconds
- -c update [count] times
- -V display version information and exit

连续监视内存使用情况

watch -d free # 使用 Ctrl + c 退出

动态显示进程执行情况

top

top指令运行时输入H或?打开帮助窗口,输入Q退出指令。

查看当前有哪些进程

ps -AFL

查看进程的启动时间

ps -A -opid, stime, etime, args

查看目前登入用户运行的程序

W

查看当前用户程序实际内存占用,并排序

ps -u \$USER -o pid,rss,cmd --sort -rss

统计程序的内存耗用

ps -eo fname,rss|awk ' $\{arr[\$1]+=\$2\}$ END $\{for (i in arr) \{print i,arr[i]\}\}'|sort -k2 -nr$

按内存从大到小排列进程

ps -eo "%C : %p : %z : %a"|sort -k5 -nr

按cpu利用率从大到小排列进程

ps -eo "%C : %p : %z : %a"|sort -nr

查看当前进程树

pstree

中止一个进程

kill 进程号(就是 ps - A 中的第一列的数字) 或者 killall 进程名

强制中止一个进程(在上面进程中止不成功的时候使用)

kill -9 进程号 或者 killall -9 进程名

图形方式中止一个程序

xkill 出现骷髅标志的鼠标,点击需要中止的程序即可

查看进程打开的文件

lsof -p 进程的 pid

显示开启文件 abc.txt 的进程

lsof abc.txt

显示 22 端口现在运行什么程序

lsof -i :22

显示 nsd 进程现在打开的文件

lsof -c nsd

在後台运行程序,退出登录後,并不结束程序

nohup 程序 & #查看中间运行情况 tail nohup

在后台运行交互式程序, 退出登录后, 并不结束程序

sudo apt-get install screen

screen vim a.txt

#直接退出后使用

screen -ls # 1656.pts-0.ubuntu (Detached)

screen - r 1656 #恢复

#热键,同时按下Ctrl和a键结束后,再按下功能键

C-a ? #显示所有键绑定信息

C-a w #显示所有窗口列表

C-a C-a #切换到之前显示的窗口

C-a c #创建一个新的运行 shell 的窗口并切换到该窗口

C-a n #切换到下一个窗口

C-a p #切换到前一个窗口(与 C-a n 相对)

C-a 0...9 #切换到窗口 0...9

C-a a #发送 C-a 到当前窗口

C-a d #暂时断开 screen 会话

C-a k #杀掉当前窗口

详细显示程序的运行信息

strace -f -F -o outfile <cmd>

增加系统最大打开文件个数

echo 4096 > /proc/sys/fs/file-max #或者 ulimit -n 4096

清除僵尸进程

ps -eal | awk '{ if (\$2 == "Z") {print \$4}}' | xargs sudo kill -9

将大于 120M 内存的 php-cgi 都杀掉

ps -eo pid,fname,rss|grep php-cgi|grep -v grep|awk '{if(\$3>=120000) print \$1}' | xargs sudo kill -9

Linux 系统中如何限制用户进程 CPU 占用率

renice +10 `ps aux | awk '{ if (\$3 > 0.8 & id -u \$1 > 500) print \$2}'`#或直接编辑/etc/security/limits.conf 文件。

ADSL #top

配置 ADSL

sudo pppoeconf

ADSL手工拨号

sudo pon dsl-provider

激活 ADSL

sudo /etc/ppp/pppoe_on_boot

断开 ADSL

sudo poff

查看拨号日志

sudo plog

如何设置动态域名

#首先去 http://www.3322.org 申请一个动态域名
#然後修改 /etc/ppp/ip-up 增加拨号时更新域名指令
sudo vim /etc/ppp/ip-up
#在最後增加如下行
w3m -no-cookie -dump 'http://username:password@members.3322.org/dyndns/update?
system=dyndns&hostname=yourdns.3322.org'

网络 #top

根据IP查网卡地址

arping IP地址

根据IP查电脑名

nmblookup -A IP地址

查看当前 IP 地址

ifconfig eth0 |awk '/inet/ {split(\$2,x,":");print x[2]}'

查看当前外网的 IP 地址

w3m -no-cookie -dump www.ip138.com/ip2city.asp|grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\\ $\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}\setminus.[0-9]\setminus\{1,3\\}$ curl ifconfig.me

查看当前监听80端口的程序

lsof -i :80

查看当前网卡的物理地址

ifconfig eth0 | head -1 | awk '{print \$5}'

同一个网卡增加第二个 IP 地址

#在网卡eth0上增加一个1.2.3.4的IP: sudo ifconfig eth0:0 1.2.3.4 netmask 255.255.255.0 #删除增加的IP: sudo ifconfig eth0:0 down

立即让网络支持 nat

echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward sudo iptables -t nat -I POSTROUTING -j MASQUERADE

查看路由信息

netstat -rn sudo route -n

手工增加一条路由

sudo route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1

手工删除一条路由

sudo route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1

修改网卡 MAC 地址的方法

```
sudo ifconfig eth0 down #关闭网卡
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:DD:EE #然后改地址
sudo ifconfig eth0 up #然后启动网卡
```

永久改地址方法

sudo gedit /etc/network/interfaces

在 iface eth0 inet static 后面添加一行:

pre-up ifconfig eth0 hw ether 01:01:01:01:01

配置文件应该像如下

```
iface eth0 inet static
pre-up ifconfig eth0 hw ether 01:01:01:01:01:01
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

最后是 logout 或者 reboot

统计当前 IP 连接的个数

```
netstat -na|grep ESTABLISHED|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|
sort -r -n
netstat -na|grep SYN|awk '{print $5}'|awk -F: '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -r
-n
netstat -ntu | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
```

统计当前所有 IP 包的状态

netstat -nat|awk '{print awk \$NF}'|sort|uniq -c|sort -n

统计当前 20000 个 IP 包中大于 100 个 IP 包的 IP 地址

```
tcpdump -tnn -c 20000 -i eth0 | awk -F "." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | sort | uniq -c | sort -nr | awk ' $1 > 100 '
```

屏蔽 IPV6

```
echo "blacklist ipv6" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-ipv6
```

察看当前网络连接状况以及程序

sudo netstat -atnp

查看网络连接状态

```
netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[^tF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
```

查看当前系统所有的监听端口

nc -zv localhost 1-65535

查看网络的当前流量

#安装 ethstatus 软件
sudo apt-get install ethstatus
#查看 ADSL 的速度
sudo ethstatus -i ppp0
#查看 网卡 的速度
sudo ethstatus -i eth0
#或安装 bwm-ng
sudo apt-get install bwm-ng
#查看当前网络流量
bwm-ng

查看域名的注册备案情况

whois baidu.cn

查看到某一个域名的路由情况

tracepath baidu.cn

重新从服务器获得 IP 地址

sudo dhclient

从当前页面开始镜像整个网站到本地

wget -r -p -np -k http://www.21cn.com

- · -r: 在本机建立服务器端目录结构;
- · -p: 下载显示 HTML 文件的所有图片;
- · -np: 只下载目标站点指定目录及其子目录的内容;
- · k: 转换非相对链接为相对链接。

如何多线程下载

sudo apt-get install axel
axel -n 5 http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.zip
或者
lftp -c "pget -n 5 http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.zip"

如何查看 HTTP 头

w3m -dump_head http://www.example.com
或 curl --head http://www.example.com

快速使用 http 方式共享目录

#进入需要共享的目录后运行: python -m SimpleHTTPServer #其它电脑使用 http://ip:8000 来访问 #自定义端口为 8080: python -m SimpleHTTPServer 8080

SSH 远程端口转发

ssh -v -CNgD 7070 username@sshhostipaddress

监控网络所有的 tcp 数据

sudo apt-get install snort #安装 snort 入侵检测程序 sudo snort -vde

监控 TCP/UDP 连接的流量

sudo apt-get install iftop sudo iftop #或 sudo apt-get install iptraf sudo iptraf

iptables #top

防止外网用内网 IP 欺骗

```
#eth0 为外网网卡 sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 10.0.0.0/8 -j DROP sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 172.16.0.0/12 -j DROP sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.0.0/16 -j DROP
```

查看 nat 规则

sudo iptables -t nat -L

查看 filter 规则

sudo iptables -L -n

取消nat规则

sudo iptables -t nat -F

取消 filter 规则

sudo iptables -F

阻止一个 IP 连接本机

```
#规则位于最后
sudo iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.125 -i eth0 -j DROP
```

关闭 1234 端口

sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 1234 -j DROP

开启 80 端口

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

禁止一个 IP 或者一个 IP 段访问服务器端口服务

#80端口, 规则插入到前面 sudo iptables -t filter -I INPUT -s 192.168.2.0/24 -p tcp --dport http -j DROP #21端口, 规则插入到前面 sudo iptables -t filter -I INPUT -s 192.168.1.23 -p tcp --dport ftp -j DROP

安全 #top

检查本地是否存在安全隐患

sudo apt-get install rkhunter
sudo rkhunter --checkall

如何安装杀毒软件

sudo apt-get install clamav
clamscan -r ~/

Linux下可以使用的商业杀毒软件

卡巴斯基(deb): http://www.kaspersky.com/productupdates?chapter=146274389
avast!(免费/deb): http://www.avast.com/eng/download-avast-for-linux-edition.html
小红伞(gz): http://www.avira.com/en/downloads/avira_antivir_professional.html
BitDefender (比特梵德/run):
<a href="http://download.bitdefender.com/SMB/Workstation_Security_and_Management/BitDefender.com/SMB/Workstation_

申请比特梵德的 KEY: http://www.bitdefender.com/site/Products/ScannerLicense/

防止服务器被暴力破解 ssh 密码

sudo apt-get install denyhosts

服务 #top

添加一个服务

sudo update-rc.d 服务名 defaults 99

删除一个服务

sudo update-rc.d 服务名 remove

临时重启一个服务

/etc/init.d/服务名 restart

临时关闭一个服务

/etc/init.d/服务名 stop

临时启动一个服务

/etc/init.d/服务名 start

用户管理 #top

增加用户

sudo adduser 用户名

删除用户

sudo deluser 用户名

修改当前用户的密码

passwd

修改用户密码

sudo passwd 用户名

修改用户资料

sudo chfn userid

如何禁用/启用某个帐户

sudo usermod -L 用户名 #锁定用户 sudo usermod -U 用户名 #解锁

蚁

sudo passwd -l 用户名#锁定用户 sudo passwd -u 用户名#解锁

增加用户到 admin 组,让其有 sudo 权限

sudo usermod -G admin -a 用户名

如何切换到其他帐号(需要该用户的密码)

su 用户名

如何切换到 root 帐号

sudo -s sudo -i sudo su

设置 #top

配置默认 Java 使用哪个

sudo update-alternatives --config java

给 apt 设置代理

export http proxy=http://xx.xx.xx.xx:xxx

修改系统登录信息

sudo vim /etc/motd

使用 eclipse 等其他自带 java 编译器的软件,换回 sun 的编译器方法

对于 Java JDK6 (就是 1.6, sun 缩短 Java 的版本名字了):

sudo update-java-alternatives -s java-6-sun

对于 Java JDK1.5

sudo update-java-alternatives -s java-1.5.0-sun

中文 #top

切换输入法引擎

im-switch -c

转换文件名由 GBK 为 UTF8

```
sudo apt-get install convmv
convmv -r -f cp936 -t utf8 --notest --nosmart *
```

批量转换 src 目录下的所有文件内容由 GBK 到 UTF8

```
find src -type d -exec mkdir -p utf8/{} \;
find src -type f -exec iconv -f GBK -t UTF-8 {} -o utf8/{} \;
mv utf8/* src
```

#top

转换文件内容由 GBK到 UTF8

iconv -f gbk -t utf8 \$i > newfile

批量转换文件内容由 GBK到 UTF8

```
for i in `find . *`; do if [ -f "$i" ]; then iconv -f gb2312 -t utf8 $i >
"./converted/$i" fi ; done
```

转换 mp3 标签编码

```
sudo apt-get install python-mutagen
find . -iname '*.mp3' -execdir mid3iconv -e GBK {} \;
```

或者使用图形界面工具"小K",具体请参考解决文件名mp3标签和文本文件内容的乱码问题

控制台下显示中文

sudo apt-get install zhcon 使用时,输入 zhcon 即可

```
更具体的输入: zhcon --utf8 --drv=vga 如果在/etc/zhcon.conf 中指定了分辨率,可以去掉--drv=vga 以指定的分辨率启动。
```

zhcon 是个外挂的控制平台,也就是像 US-DOS 那样是额外安装的软件,装完后是需要驱动才能进去的,不然有可能死机;当然驱动什么的在你 sudo apt-get install zhcon 的时候就已经安装了;你所需要的是在进 zhcon 时要申明你所用的驱动,而 zhcon 在安装时,就装了 3 种驱动:vga,framebuffer,libggi,而我们一般都 是用的第一种驱动,因为比较方便简单,而那 2 钟驱动.很麻烦,我也就没改过.好了说了这么多该告诉各位怎么进入 zhcon 了;运行时需输入:zhcon --utf8 --drv=vga

Iftp 登录远程 Windows 中文 FTP

```
lftp :~>set ftp:charset GBK
lftp :~>set file:charset UTF-8
```

java6 的安装和中文设置

```
#下面是 ubuntu 安装标准的 sun-java, 安装过程中需要使用 tab 键切换同意其授权协议 sudo add-apt-repository "deb <a href="http://archive.canonical.com/">http://archive.canonical.com/</a> `lsb_release -c | awk '{print $2}'` partner" sudo apt-get update sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin ttf-wqy-microhei sudo apt-get remove ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-unfonts ttf-unfonts-core sudo mkdir -p /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/fonts/fallback sudo ln -s /usr/share/fonts/truetype/arphic/wqy-microhei.ttc /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/fonts/fallback
```

openjdk6 的安装和中文设置

```
sudo apt-get install openjdk-6-jdk ttf-wgy-microhei
#有两种解决办法,第一种关闭 Java 的 AA
echo "export JAVA OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on'" >> ~/.profile
#第二种直接修改 Java 字体配置
echo "allfonts.umingcn=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-
6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.uminghk=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-
6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.umingtw=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-
6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.wqy-zenhei=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "allfonts.shanheisun=WenQuanYi Microhei Hei" | sudo tee -a
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
echo "filename.WenQuanYi Microhei Hei=/usr/share/fonts/truetype/wgy/wgy-
microhei.ttc" | sudo tee -a /usr/lib/jvm/java-6-
openjdk/jre/lib/fontconfig.properties
```

程序显示有些字大,有些小

sudo apt-get remove ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-unfonts ttf-unfontscore

PDF 文件乱码

sudo apt-get install xpdf-chinese-simplified xpdf-chinese-traditional popplerdata

Flash中文乱码

sudo gedit /etc/fonts/conf.d/49-sansserif.conf 将倒数第四行 <string>sans-serif</string> 改为 <string>sans</string> 保存即可,重启 firefox

增加农历

sudo apt-get install lunar-applet 鼠标点击面板右键 -> 添加到面板 -> 农历日期

unzip 中文文件名乱码

sudo apt-get install p7zip-full export LANG=zh_CN.GBK #临时在控制台修改环境为 zh_CN.GBK, 然后解压缩即可 7za e docs.zip

ibus 跟随

安装 ibus-gtk 即可,最好另外安装: ibus-qt4

文件管理 #top

一屏查看文件内容

cat 文件名

不显示以#开头的行

cat /etc/vsftpd.conf |grep -v ^#

分页查看文件内容

more 文件名

可控分页查看文件内容

less 文件名

带行号显示文件的内容

nl 文件名 cat -n 文件名

去除文件中的行号

cut -c 5- a.py

删除文件中的重复行

cat file.txt |sort -u

根据字符串匹配来查看文件部分内容

grep 字符串 文件名

显示包含或者不包含字符串的文件名

grep -l -r 字符串 路径 #显示内容包含字符串的文件名 grep -L -r 字符串 路径 #显示内容不包含字符串的文件名 find . -path './cache' -prune -o -name "*.php" -exec grep -l "date_cache[\$format]['lang']" {} \; #显示当前目录下不包含 cache 目录的所有含有 "date_cache[\$format]['lang']"字符串的 php 文件。

快速查找某个文件

whereis filename

find 目录 -name 文件名 locate 文件名 # 注意,为了得到更好的效果,运行前可以更新下数据库,运行 sudo updatedb 即可, 但这个命令每隔一段时间会自动运行,所以不用太在意

创建两个空文件

touch file1 file2

递归式创建一些嵌套目录

mkdir -pv /tmp/xxs/dsd/efd

递归式删除嵌套目录

rm -fr /tmp/xxs

回当前用户的宿主目录

cd ~

或者更简单的

 cd

回到上一次的目录

cd -

查看当前所在目录的绝对路经

pwd

获得文件的后缀名

echo xxx.xxx.rmvb |sed 's/.*\(\..*\$\)/\1/'

去除文件的后缀名

echo xxx.xxx.rmvb |sed 's/\(.*\)\..*\$/\1/'

列出当前目录下的所有文件,包括以,开头的隐含文件

ls -a

移动路径下的文件并改名

mv 路径/文件 /新路径/新文件名

复制文件或者目录

cp -av 原文件或原目录 新文件或新目录

查看文件类型

file filename

查看文件的时间

stat filename

对比两个文件之间的差异

diff file1 file2

显示 xxxx 文件倒数 6 行的内容

tail -6 xxx

让 tail 不停地读取最新的内容

tail -10f /var/log/apache2/access.log

或者

tailf /var/log/apache2/access.log

查看文件中间的第五行(含)到第10行(含)的内容

sed -n '5,10p' /var/log/apache2/access.log

查找关于 xxx 的命令

apropos xxx man -k xxx

通过 ssh 传输文件

scp -rp /path/filename username@remoteIP:/path #将本地文件拷贝到服务器上scp -rp username@remoteIP:/path/filename /path #将远程文件从服务器下载到本地

tar cvzf - /path/ | ssh username@remoteip "cd /some/path/; cat -> path.tar.gz" # 压缩传输

tar cvzf - /path/ | ssh username@remoteip "cd /some/path/; tar xvzf -" #压缩传输 一个目录并解压

把所有文件的後辍由 rm 改为 rmvb

rename 's/.rm\$/.rmvb/' *

把所有文件名中的大写改为小写

rename 'tr/A-Z/a-z/' *

删除特殊文件名的文件,如文件名: --help.txt

查看当前目录的子目录

ls -d */ 或 echo */

将当前目录下最近 30 天访问过的文件移动到上级 back 目录

find . -type f -atime -30 -exec mv {} ../back \;

查找当前目录下最近30天访问过的文件打包备份

find . -type f -atime -30 | xargs tar zcvpf backup.tar.gz find . -type f -atime -30 -print -exec tar rvpf backup.tar {} \;

显示系统服务器一小时以内的包含 xxxx 的所有邮件

find /home/ -path "*Maildir*" -type f -mmin -60|xargs -i grep -l xxxx '{}'

将当前目录下最近2小时到8小时之内的文件显示出来

find . -mmin +120 -mmin -480 -exec more $\{\}\$ \;

删除修改时间在30天之前的所有文件

find . -type f -mtime +30 -mtime -3600 -exec rm $\{\}\$ \;

删除访问时间在30天之前的所有文件

find . -type f -atime +30 -atime -3600 -exec rm {} \;

查找 guest 用户的以 avi 或者 rm 结尾的文件并删除掉

find . -name '*.avi' -o -name '*.rm' -user 'guest' -exec rm {} \;

查找不以 java 和 xml 结尾,并7天没有使用的文件删除掉

find . ! -name *.java ! -name '*.xml' -atime +7 -exec rm {} \;

查找目录下所有有包含 abcd 文字的文本文件,并替换为 xyz

grep -rIl "abcd" ./* --color=never | xargs sed -i "s/abcd/xyz/g" #注意 grep 的一个 参数是大写的 i,一个参数是小写的 L

删除当前目录里面所有的 .svn 目录

find . -name .svn -type d -exec rm -fr {} \;

删除当前目录所有以"~"结尾的临时文件

find . -name "*~" -exec rm {} \;

统计当前文件个数

ls /usr/bin|wc -w

统计当前目录下所有 jpg 文件的尺寸

find . -name *.jpg -exec wc -c {} \;|awk '{print \$1}'|awk '{a+=\$1}END{print a}'

统计当前目录个数

ls -l /usr/bin|grep ^d|wc -l

统计当前目录下占空间最大的前 10 名文件或目录

du -sm * | sort -nr | head -10

显示当前目录下 2006-01-01 的文件名

ls -l |grep 2006-01-01 |awk '{print \$8}'

备份当前系统到另外一个硬盘

sudo rsync -Pa / /media/disk1 --exclude=/media/* --exclude=/home/*
--exclude=/sys/* --exclude=/tmp/* --exclude=/proc/* --exclude=/mnt/*

使用 ssh 方式同步远程数据到本地目录

rsync -Pa -I --size-only --delete --timeout=300 Remote_IP:/home/ubuntu/back
/backup

使用ftp方式同步远程数据到本地目录

lftp -c "open Remote_IP;user UserName Password;set cache:enable false;set
ftp:passive-mode false;set net:timeout 15;mirror -e -c /back /backup;"

去掉文件中的^M

#注意不要使用同样的文件名,会清空掉原文件
cat filename | tr -d "^M" > newfile;
或者
sed -e "s/^M//g" filename > newfile;
或者
ex "+:%s/[Ctrl+V][Enter]//g" "+:wq" filename #直接修改文件

转换 Dos 文本文件到 Unix 文本文件

tr -d '\15\32' < dosfile.txt > unixfile.txt
unix
awk '{ sub("\r\$", ""); print }' dosfile.txt > unixfile.txt #dos = > unix
awk 'sub("\$", "\r")' unixfile.txt > dosfile.txt #unix = > dos

转换 bin/cue 到 iso 文件

#sudo apt-get install bchunk bchunk image.bin image.cue image

转换目录到 iso 文件

mkisofs -o isofile.iso dirname

转换 CD 到 iso 文件

dd if=/dev/cdrom of=isofile.iso

将一个文件作为附件发到邮箱

#sudo apt-get install mailutils sharutils
uuencode xxx.tar.gz xxx.tar.gz |mail xxx@xxx.com
(echo "hello, please see attached file"; uuencode xxx.tar.gz xxx.tar.gz)| mail
xxx@xxx.com

合并多个 pdf 文件到一个 pdf 文件

#apt-get install gs pdftk
gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=output.pdf -dBATCH input1.pdf
input2.pdf

影像 #top

播放 swf 文件

安装 SWf 解码器

sudo apt-get install swfmill

如何保存串流视频(mms/rtsp)

mplayer -dumpfile dump.rm -dumpstream rstp://....

批量将 rmvb 转为 avi

#ipod touch 可用

for i in *.rmvb; do mencoder -vf harddup -oac mp3lame -lameopts vbr=3 -ovc xvid
-xvidencopts fixed_quant=4 -of avi \$i -o `echo \$i | sed -e 's/rmvb\$/avi/'`; done

批量将 DVD 转为 avi

for i in *.VOB; do mencoder -oac mp3lame -lameopts aq=7:vbr=2:q=6 -srate 44100
-ovc xvid -xvidencopts fixed_quant=4 -of avi \$i -o `echo \$i | sed -e
's/VOB\$/avi/'`; done

批量将任何格式的电影转为 ogv

```
#sudo apt-get install ffmpeg2theora
#firefox3.5或chrome直接支持播放,无需安装任何解码器,注意不支持rmvb,rmvb会出现a/v不同
步问题
for i in *; do ffmpeg2theora --optimize --deinterlace $i; done
```

批量将 rmvb 格式的电影转为 ogv

```
#!/bin/bash
for i in *; do
    mkfifo "/tmp/$i"
    mencoder -quiet -vf harddup -ovc raw -oac pcm -o "/tmp/$i" "$i" &
    ffmpeg2theora --optimize --deinterlace "/tmp/$i" -o "`echo $i | sed 's/\
(.*\)\..*$/\l/'`.ogv"
    rm "/tmp/$i"
done
```

利用 gst 来转换任意电影为 ogv

```
#!/bin/bash
for i in *; do
    gst-launch-0.10 filesrc location="$i" ! decodebin name=demux \
    { oggmux name=mux ! filesink location="`echo $i | sed 's/\
    (.*\)\..*$/\1/'`.ogv" } \
    { demux. ! queue ! audioconvert ! vorbisenc ! queue ! mux. } \
    { demux. ! queue ! ffmpegcolorspace ! videorate ! theoraenc ! mux. }
done
```

批量转换任意文件为 ipod touch 使用的 mp4

```
#!/bin/bash
#ubuntu10.04 自带的 mencoder 由于版权问题,不支持 h264 编码,需要重新编译;也可以直接参考下面
#sudo apt-get install mencoder mplayer
find . -name '*.avi' -o -name '*.rm' -o -name '*.rmvb' -o -name '*.wmv' -o \
   -name '*.vob' -o -name '*.asf' -o -name '*.mpg' -o -name '*.ts' -o \
   -name '*.flv' -o -name '*.mpeg' -o -name '*.oqv' -o -name '*.mov' -o \
   -name '*.mkv' -o -name '*.dat' | while read i; do
 basename=`echo i \mid sed 's/(.*)\\..*$/\1/'
 font="WenQuanYi Zen Hei"
 if [ -f "${basename}.srt" ] ; then
  cp "${basename}.srt" $$.srt
  m0="-vf scale=480:-10,harddup -sub $$.srt -unicode -subcp GB18030 -subfont-
text-scale 3";
 else
  m0="-vf scale=480:-10,harddup";
x0="-lavfopts format=mp4 -faacopts mpeg=4:object=2:raw:br=160 -oac faac -ovc
x264 -sws 9 -x264encopts
nocabac:level idc=30:bframes=0:global header:threads=auto:subg=5:frameref=6:part
itions=all:trellis=1:chroma me:me=umh:bitrate=500 -of lavf -ofps 24000/1001";
mencoder $m0 -fontconfig -font "${font}" $x0 -o "$$.mp4" "$i"
mv "$$.mp4" "${basename}.mp4"
                                                                        #top
 if [ -f "${basename}.mp4" ] ; then
```

```
rm "$i"
fi
done
```

转换任意格式的视频到 H264

```
#!/bin/bash
#sudo apt-get install faac x264 gpac mplayer mencoder
basename=`echo 1 \mid sed 's/(.*)\..*$/1/'
#获得视频的长宽和帧数
mplayer -vo null -ao null -identify -frames 0 "$1" 2>/dev/null > video.info
FPS=`cat video.info | grep ID VIDEO FPS | cut -d = -f 2`
W=`cat video.info | grep ID VIDEO WIDTH | cut -d = -f 2`
H=`cat video.info | grep ID_VIDEO_HEIGHT | cut -d = -f 2`
WIDTH=480
HEIGHT=`expr $WIDTH \* $H \/ $W`
echo $1 FPS=$FPS WIDTH=$WIDTH HEIGHT=$HEIGHT
mkfifo audio.wav video.yuv
faac -o audio.aac audio.wav &
mplayer -ao pcm:file=audio.wav:fast -vc null -vo null "$1"
x264 --profile baseline --fps $FPS -o video.264 video.yuv ${WIDTH}x${HEIGHT} &
mencoder -vf scale=$WIDTH:$HEIGHT,harddup,pp=fd,format=i420 -nosound -ovc raw
-of rawvideo -ofps $FPS -o video.yuv "$1"
MP4Box -new -add video.264 -add audio.aac -fps $FPS "$basename.mp4"
rm video.info audio.aac video.264 audio.wav video.yuv
#使用方法将上面的脚本保存为 x264.sh , x264.sh xxx.avi 来进行转化。
```

压制 DVD 到 H264, 支持 ipod

```
#sudo apt-get install faac x264 gpac mplayer
FPS=29.970
mkfifo audio.wav
cat VTS_01_1.V0B VTS_02_1.V0B VTS_02_2.V0B VTS_03_1.V0B VTS_04_1.V0B | mplayer
-nocorrect-pts -vo null -vc null -ao pcm:file=audio.wav:fast - &
faac audio.wav -o audio.aac
mkfifo video.y4m
cat VTS_01_1.V0B VTS_02_1.V0B VTS_02_2.V0B VTS_03_1.V0B VTS_04_1.V0B | mplayer
-vo yuv4mpeg:file=video.y4m -vf scale=480:-3,harddup,pp=fd -nosound - &
x264 --profile baseline --muxer mp4 --demuxer y4m video.y4m -o video.mp4
MP4Box -add video.mp4 -add audio.aac -fps $FPS video.mp4
```

图形界面为 ipod touch 转 mp4 的方法

先确保有 zenity 和 memcoder

wget http://linuxfire.com.cn/~lily/toIpod -0 ~/.gnome2/nautilus-scripts/toIpod
&& chmod +x ~/.gnome2/nautilus-scripts/toIpod

在 nautilus 里对视频文件点右键,选择"脚本"-"toIpod".

详情请查看出处。

mencoder/mplayer 反拉丝参数

-vf lavcdeint

合并多个 rm 文件为一个 avi 文件

```
mencoder -ovc lavc 1.rm -oac mp3lame -o 1.avi
mencoder -ovc lavc 2.rm -oac mp3lame -o 2.avi
mencoder -idx 1.avi -ovc copy -oac copy -o o1.avi
mencoder -idx 2.avi -ovc copy -oac copy -o o2.avi
cat o1.avi o2.avi | mencoder -noidx -ovc copy -oac copy -o output.avi -
```

合并视频到一个文件

mencoder -ovc copy -oac copy -idx -o 目标文件名 文件名1 文件名2

CD 抓轨为 mp3 (有损)

#sudo apt-get install abcde abcde -o mp3 -b

CD 抓轨为 Flac (无损)

#sudo apt-get install abcde
abcde -o flac -b

ape 转换为 flac

#sudo apt-get install flac shntool iconv
iconv -f GB2312 -t UTF-8 example.cue -o example_UTF-8.cue
shntool split -t "%n.%p-%t" -f example_UTF-8.cue -o flac example.ape -d
flacOutputDir

ape/flac 转换为 mp3

```
#sudo apt-get install flac shntool lame
#ape 需要安装 monkeys 包
iconv -f GB2312 -t UTF-8 example.cue -o example_UTF-8.cue
shntool split -t "%n.%p-%t" -f example_UTF-8.cue -o 'cust ext=mp3 lame --r3mix
-b 320 --quiet - %f' example.ape -d mp3OutputDir
```

批量将 ape 转为 mp3

for i in *.ape; do shnconv -i ape -o "cust ext=mp3 lame -b 320 - %f" "\$i" -d
mp3OutputDir; done

批量将 flac 转为 mp3

for i in *.flac; do shnconv -i flac -o "cust ext=mp3 lame -b 320 - %f" "\$i" -d mp30utputDir; done

批量将 svg 转为 png

for i in *.svg; do inkscape \$i --export-png=`echo \$i | sed -e 's/svg\$/png/'`;
done

批量转换格式到 mp3

```
#sudo apt-get install lame mplayer
for i in *; do base=${i%.*}; mplayer -quiet -vo null -vc dummy -af
volume=0,resample=44100:0:1 -ao pcm:waveheader:file="$i.wav" "$i" ; lame -V0 -h
-b 192 -vbr-new "$i.wav" "$base.mp3"; rm -f "$i.wav" ; done
```

批量缩小图片到 30%

for i in *.jpg; do convert -resize 30%x30% "\$i" "sm-\$i"; done

批量转换 jpg 到 png

for i in *.jpg; do convert \$i `echo \$i | sed -e 's/jpg\$/png/'`; done

将文字转为图片

convert -size 200x30 xc:transparent -font /usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc -fill red -pointsize 16 -draw "text 5,15 '测试中文转为图片'" test.png

如何压缩 png 图片

#sudo apt-get install optipng optipng -o7 old.png new.png #或 sudo apt-get install pngcrush #pngcrush -brute old.png new.png

将多张图片合并到一个 PDF 文件

convert *.jpg out.pdf

批量把 pdf 转换为 txt 并格式化

转换 pdf 到 png

#sudo apt-get install imagemagick
convert -density 196 FILENAME.pdf FILENAME.png

获取jpg的扩展信息(Exif)

identify -verbose xxx.jpg

获取视频文件 xxx.avi 的信息

```
mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify "xxx.avi" 2>/dev/null | sed -ne '/^ID_/ { s/[]()|&;<>`'"'"'\\!$" []/\\&/g;p }'
```

查看 MKV 视频文件 xxx.mkv 的信息

#sudo apt-get install mkvtoolnix mkvinfo -v xxx.mkv

抓取桌面操作的视频

ffmpeg -f x11grab -s wxga -r 25 -i :0.0 -sameq /tmp/out.mpg

命令行读出文本

espeak -vzh "从前有座山"

命令行抓屏

scrot -s screenshot.png

压缩 #top

增加 7Z 压缩软件

#支持 7Z,ZIP,Zip64,CAB,RAR,ARJ,GZIP,BZIP2,TAR,CPIO,RPM,ISO,DEB 压缩文件格式 sudo apt-get install p7zip p7zip-full p7zip-rar #将所有已 txt 结尾的文件都加入到 files.7z 7z a -t7z files.7z *.txt #解压缩 files.zip 7z x files.zip #删除 files.zip 中所有已 bak 结尾的文件 7z d -r files.zip *.bak #列出 file.7z 中所有的文件信息 7z l files.7z #测试 files.7z #测试 files.zip *.doc #更新 files.zip *.doc 结尾文件(不是所有的压缩格式都支持更新这一选项) 7z u files.zip *.doc

增加 rar 软件压缩和解压缩支持

sudo apt-get install rar unrar

增加 zip 格式压缩和解压缩支持

sudo apt-get install zip unzip

解压缩 xxx.tar.gz

tar -zxvf xxx.tar.gz

解压缩 xxx.tar.bz2

tar -jxvf xxx.tar.bz2

压缩 aaa bbb 目录为 xxx.tar.gz

tar -zcvf xxx.tar.gz aaa bbb

压缩 aaa bbb 目录为 xxx.tar.bz2

tar -jcvf xxx.tar.bz2 aaa bbb

增加 lha 支持

sudo apt-get install lha

增加解 cab 文件支持

sudo apt-get install cabextract

Nautilus #top

显示隐藏文件

Ctrl+h

显示地址栏

Ctrl+l

特殊 URI 地址

- * computer:/// 全部挂载的设备和网络
- * network:/// 浏览可用的网络 * burn:/// 一个刻录 CDs/DVDs 的数据虚拟目录 * smb:/// 可用的 windows/samba 网络资源
- * x-nautilus-desktop:/// 桌面项目和图标
- * file:/// 本地文件
- * trash:/// 本地回收站目录
- * ftp:// FTP 文件夹
- * ssh:// SSH 文件夹
- * fonts:/// 字体文件夹,可将字体文件拖到此处以完成安装
- * themes:/// 系统主题文件夹

查看已安装字体

fc-list

在 nautilus 的地址栏里输入"fonts:///",就可以查看本机所有的 fonts (这个似乎不行)

#top

日期和时间 #top

显示日历

cal # 显示当月日历 cal 2 2007 # 显示 2007 年 2 月的日历

设置日期

date -s mm/dd/yy

设置时间

date -s HH:MM

将时间写入 CMOS

hwclock --systohc

查看 CMOS 时间

hwclock --show

读取 CMOS 时间

hwclock --hctosys

从服务器上同步时间

sudo ntpdate ntp.ubuntu.com
sudo ntpdate time.nist.gov

设置电脑的时区为上海

sudo cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime

XP 和 Ubuntu 相差了 8 小时的时差

#关闭UTC, 将当前时间写入 CMOS。 sudo sed -ie 's/UTC=yes/UTC=no/g' /etc/default/rcS sudo hwclock --systohc

工作区 #top

不同工作区间切换

Ctrl + ALT + ← Ctrl + ALT + →

或者,将滚轮鼠标放在工作区图标上滚动

控制台 #top

指定控制台切换

Ctrl + ALT + Fn(n:1~7)

控制台下滚屏

SHIFT + pageUp/pageDown

控制台抓图

setterm -dump n(n:1~7)

只是支持tty1-7。没中文。没颜色代码序列。

数据库 #top

mysql的数据库存放路径

/var/lib/mysql

从 mysql 中导出和导入数据

mysqldump 数据库名 > 文件名 #导出数据库 mysqladmin create 数据库名 #建立数据库 mysql 数据库名 < 文件名 #导入数据库

忘了 mysql的 root 口令怎么办

sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
sudo mysqladmin -u user password 'newpassword
sudo mysqladmin flush-privileges

修改 mysql的 root 口令

sudo mysqladmin -u root -p password '你的新密码'

如何优化 mysql

wget http://www.day32.com/MySQL/tuning-primer.sh
chmod +x tuning-primer.sh
./tuning-primer.sh

mysql命令行中文显示?号

mysql> set names utf8;

常用 mysql 管理语句

show table status; #查询表状态

show full processlist; #查询mysql进程

alter table site_stats engine=MyISAM; #转换表为MyISAM类型,转表锁为行锁。

show variables; #查看mysql 变量

mysql的自动备份

#备份 forum myweb 数据库到 /backup/mysql 目录,并删除 7 天之前的备份记录 mysqldump --opt --skip-lock-tables -u root forum | gzip -9 > /backup/mysql/forum.`date +%Y%m%d`.sql.gz mysqldump --opt --skip-lock-tables -u root myweb | gzip -9 > /backup/mysql/myweb.`date +%Y%m%d`.sql.gz find /backup/mysql/ -type f -ctime +7 -exec rm {} \;

控制 #top

如何使用命令关闭显示器

xset dpms force off

设置 CPU 的频率

sudo apt-get install cpufrequtils #查看 cpu 当前频率信息 sudo cpufreq-info 设置模式,对应于{最省电(最低频率),用户控制,最高或最低,正常,最大性能} cpufreq-set -g {powersave, userspace, ondemand, conservative, performance}

命令关机

sudo halt

sudo shutdown -h now

#现在关机

定时关机

sudo shutdown -h 23:00 #晚上 11 点自动关机 sudo shutdown -h +60 #60 分钟后关机

命令重启电脑

sudo reboot

sudo shutdown -r now

如何修改 ssh 登录提示

sudo gedit /etc/motd

如何关闭 ssh 登录提示

sudo gedit /etc/ssh/sshd config 修改这一行为: PrintLastLog no

如何使用命令关闭笔记本的触摸板

synclient touchpadoff=1 那么开启触摸板就是: synclient touchpadoff=0

从命令行通知桌面消息

#sudo apt-get install libnotify-bin
notify-send "hello world"

统计 #top

统计最常用的 10 条命令

history | awk '{CMD[\$2]++;count++;}END { for (a in CMD)print CMD[a] " " CMD[a]/count*100 "% " a;}' | grep -v "./" | column -c3 -s " " -t | sort -nr | nl | head -n10

统计每个单词的出现频率,并排序

awk '{arr[\$1]+=1 }END{for(i in arr){print arr[i]"\t"i}}' FILE NAME | sort -rn

统计80端口的连接个数并按照从大到小排列

编辑器 #top

vim中删除技巧

x 或 X 删除一个字符。

:%s/[Ctrl-v][Enter]//g 删除 DOS 方式的回车^M
:%s= *\$== 删除行尾空白
:%!sort -u 删除重复行
:%s/^.{-}pdf/new.pdf/ 只是删除第一个 pdf
:%s/// 删除多行注释
:g/^\$/d 删除所有空行
:g!/^dd/d 删除不含字符串'dd'的行
:v/^dd/d 删除不含字符串'dd'的行
:g/strl/,/str2/d 删除所有第一个含 str1 到第一个含 str2 之间的行
:v/./.,/./-1join 压缩空行
:g/^\$/,/./-j 压缩空行
ndw 或 ndW 删除光标处开始及其后的 n-1 个字符。
d0 删至行首。
d\$ 删至行尾。
ndd 删除当前行及其后 n-1 行。

#top

Ctrl+u 删除输入方式下所输入的文本。

- D 删除到行尾
- x,y 删除与复制包含高亮区
- dl 删除当前字符(与x命令功能相同)
- d0 删除到某一行的开始位置
- d^ 删除到某一行的第一个字符位置(不包括空格或 TAB 字符)
- dw 删除到某个单词的结尾位置
- d3w 删除到第三个单词的结尾位置
- db 删除到某个单词的开始位置
- dW 删除到某个以空格作为分隔符的单词的结尾位置
- dB 删除到某个以空格作为分隔符的单词的开始位置
- d7B 删除到前面 7 个以空格作为分隔符的单词的开始位置
- d) 删除到某个语句的结尾位置
- d4) 删除到第四个语句的结尾位置
- d(删除到某个语句的开始位置
- d) 删除到某个段落的结尾位置
- d{ 删除到某个段落的开始位置
- d7{ 删除到当前段落起始位置之前的第7个段落位置
- dd 删除当前行
- d/text 删除从文本中出现"text"中所指定字样的位置,一直向前直到下一个该字样所出现的位置(但不包括该字样)之间的内容
- dfc 删除从文本中出现字符"c"的位置,一直向前直到下一个该字符所出现的位置(包括该字符)之间的内容 dtc 删除当前行直到下一个字符"c"所出现位置之间的内容
- D 删除到某一行的结尾
- d\$ 删除到某一行的结尾
- 5dd 删除从当前行所开始的 5 行内容
- dL 删除直到屏幕上最后一行的内容
- dH 删除直到屏幕上第一行的内容
- dG 删除直到工作缓存区结尾的内容
- d1G 删除直到工作缓存区开始的内容

如何配置 Emacs

打开新立得或者命令行,查找 emacs,选择你想要的版本,比如 emacs22 或者 emacs21.

之后的配置参考 Emacs 常见问题及其解决方法

vim 如何显示彩色字符

sudo cp /usr/share/vim/vimcurrent/vimrc_example.vim /usr/share/vim/vimrc

让 vim 直接支持编辑 .gz 文件

sudo apt-get install vim-full

vim 如何显示行号,在~/.vimrc中加入

set number

如果没有~/.vimrc 文件,则可以在/etc/vim/vimrc 中加入

set number

vim 配色方案 (~/.vimrc)

colorscheme scheme

可用的 scheme 在 /usr/share/vim/vim71/colors/

解决 vim 中文编码问题,在~/.vimrc 中加入

let &termencoding=&encoding
set fileencodings=utf-8,gbk,ucs-bom,cp936

#再提供一个实践中觉得不错的配置:

" Encoding related
set encoding=UTF-8
set langmenu=zh_CN.UTF-8
language message zh_CN.UTF-8
set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936,gb18030,big5,euc-jp,euc-kr,latin1
set fileencoding=utf-8

gedit中文乱码的解决

gconftool-2 --set /apps/gedit-2/preferences/encodings/auto_detected "[UTF-8,CURRENT,GB18030,BIG5,ISO-8859-15,UTF-16]" --type list --list-type string

编译和打包 #top

安装通用编译环境

sudo apt-get install build-essential

通用的编译安装步骤

./configure && make && sudo make install

如何编译安装软件 kate

sudo apt-get install apt-build
sudo apt-build install kate

获得源代码包

sudo apt-get source mysql-server

解压缩还原源代码包

 $dpkg-source \ -x \ mysql-dfsg-5.1_5.1.30-1.dsc$

安装编译打包环境

sudo apt-get build-dep mysql-server

重新编译并打包 Debian 化的源码

dpkg-buildpackage -rfakeroot

获得源码并重新打包

apt-get source php5-cgi #或手工下载源码后使用 dpkg-source -x php5_5.2.6.dfsg.1-3ubuntu4.1.dsc 解开源码 sudo apt-get build-dep php5-cgi cd php5-5.2.6.dfsg.1 dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

给源代码打补丁

patch -p0 < mysql.patch</pre>

其它 #top

把终端加到右键菜单

sudo apt-get install nautilus-open-terminal

如何删除 Totem 电影播放机的播放历史记录

rm ~/.recently-used

清除桌面挂载硬盘图标

gconftool-2 --set /apps/nautilus/desktop/volumes_visible 0 --type bool

恢复:

gconftool-2 --set /apps/nautilus/desktop/volumes visible 1 --type bool

如何更换 gnome 程序的快捷键

点击菜单,鼠标停留在某条菜单上,键盘输入任意你所需要的键,可以是组合键,会立即生效;如果要清除该快捷键,请使用 backspace

基于 OpenVZ 的 VPS 支持 OpenVPN 对外访问设置

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o venet0 -j MASQUERADE #或 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o venet0 -j SNAT --to-source VPS-IP-ADDRESS

GNOME登录时自动运行程序

系统 -> 首选项 -> 会话 -> 启动程序

man 如何显示彩色字符

vim ~/.bashrc #增加下面的内容:

```
export LESS_TERMCAP_mb=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_md=$'\E[01;31m'
export LESS_TERMCAP_me=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_se=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_so=$'\E[01;44;33m'
export LESS_TERMCAP_ue=$'\E[0m'
export LESS_TERMCAP_us=$'\E[01;32m'
#生效文件
#source .bashrc
```

如何在命令行删除在会话设置的启动程序

cd ~/.config/autostart rm 需要删除启动程序

如何提高 wine 的反应速度

sudo sed -ie '/GBK/,/^}/d' /usr/share/X11/locale/zh_CN.UTF-8/XLC_LOCALE

可能造成某些游戏帧数降低

如何命令行刻录

```
mkisofs -o test.iso -Jrv -V test_disk /home/carla/
cdrecord -scanbus
scsibus1:
1,1,0 101) 'HL-DT-ST' 'CD-RW GCE-8481B ' '1.04' Removable CD-ROM
cdrecord -v -eject speed=8 dev=1,1,0 test.iso
```

http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cdburn/index.html

延迟抓图

```
gnome-screenshot -d 10 #延迟 10 秒抓图 gnome-screenshot -w -d 5 #延迟 5 秒抓当前激活窗口
```

回收站在哪里

Ubuntu8.04 Gnome 2.22.2 以后在 \$HOME/.local/share/Trash/Ubuntu8.04 之前在 \$HOME/.Trash/

强制清空回收站

sudo rm -fr \$HOME/.local/share/Trash/files/

默认打开方式的配置文件在哪里

#全局 /etc/gnome/defaults.list #个人 ~/.local/share/applications/mimeapps.list

Firefox 的缓存目录在哪里

ls ~/.mozilla/firefox/*.default/Cache/

查看 samba 的用户

sudo pdbedit -L

增加一个用户到 samba

sudo pdbedit -a username

从 samba 账户中删除一个用户

sudo pdbedit -x username

显示 samba 账户信息

sudo pdbedit -r username

测试 samba 账户是否正常

smbclient -L 192.168.1.1 -U username -d 3

samba 的数据库存在哪里

/var/lib/samba/passdb.tdb

samba 用户 Windows 下无法登录

在 Windows 的运行输入 cmd , 进入终端, 输入 net use 命令, 将显示已经连接的帐号如\\192.168.1.1\username

再输入 $net~use~ \setminus 192.168.1.1 \setminus J$ username f delete 删除现有的共享连接,再尝试进入另外一个目录就可以正常登录了。

Pidgin 的聊天记录在哪里

~/.purple/logs/

安装 PDF 打印机

sudo apt-get install cups-pdf #打印生成的 pdf 文件在 ~/PDF 文件夹里面

nvidia快速重设显示设置及配置多显示器

sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg sudo nvidia-xconfig #nvidia-settings 用于设置分辨率和多显示器 sudo nvidia-settings

kacpid 进程大量占用 CPU

硬件驱动中不要激活无线网卡驱动即可

替换上一条命令中的一个短语

^foo^bar^
!!:s/foo/bar/

AMD64 位系统安装免费的杀毒软件 avast!

wget http://files.avast.com/files/linux/avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb sudo dpkg --force-architecture -i avast4workstation_1.3.0-2_i386.deb sudo apt-get install ia32-libs #然后打开 http://www.avast.com/registration-free-antivirus.php 去申请免费一年的许可证号

#top